


# البرمجة ب غة المؤول ( الإسمبلر )

ترجهة د. عبد الحسن الحسيني



البرمجة بلغة المؤول ( الإسمبار ) جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1410 هـ 1990 م



پروت رافعراه رشرع این اده رسته سلام منت : ۸۰۲۲۹۸ - ۸۰۲۲۰۸ - ۸۰۲۲۹۸ پروت رافعریت با سلیم طاهر : منتف : ۲۰۱۰۳ - ۲۰۱۲۲۱ این می رات ۲۰۲۱ ز ۱۲۳ مکنی ۲۰۲۵۵ این ۲۰۲۸ این

سلسلة بإشراف د. عبد الحسن الحسيني

# جاک ریفییر

# البرمجة بأخة المؤول ( الإسمبلر )

ترجهة د. عبد الدسن الدسيني

والمستادامعة الدرسات والنشر والتوزع

## هذا الكتاب ترجمة :

## LA PROGRAMMATION EN ASSEMBLEUR

Par

**Jacques RIVIERE** 

# تقت سم يم

تعتبر لغة أسبِمبلر (المؤوّل) من اللغات الفعالة وذات الإمكانيات الكبيرة نظراً لأنها تسمح للمبرمج باستعال جميع إمكانيات ومقدرات وموارد الحاسب، كما تسمح له بالدخول إلى وقلب والآلة والعمل بالمراصف الداخلية للحاسب، عما يضفي على البرنامج المكتوب بهذه اللغة فعالية كبيرة خصوصاً فيها يتعلّق بالدقة والسرعة والعمل في الوقت الفعلى (real time) المستعمل كثباً لإدارة العمليات الصناعية .

هذا الكتاب يُعالج لغة أسمبلر الخاصة بعائلة الحاسبات 360/370 التي شهدت إنتشاراً واسعاً في حقل المعلوماتية وأحدثت ثورة في صناعة الحاسبات في السنوات الأخيرة وبقيت تركيبة وهيكلية هذه الآلات مُستعملة وصالحة في وقتنا هذا وجرى إستعمالها والإفادة منها حتى في صناعة المعالج الصغري وتصميم الميكروحاسبات.

وبالنسبة للبرمجة بلغة المؤوّل ، فإن تقنية هذه البرمجة لا تختلف أبداً من آلة إلى أخرى ، صغيرة كانت أم كبيرة ، معالجاً صغرياً أو نظاماً كبيراً . أما الفرق الوحيد فيكمن في كون كود ـ الآلة يختلف من الة إلى أخرى ، أما طريقة العمل والمعالجة وإستعمال المراصف والذاكرة فلا تختلف إلا في عدد المراصف المبلوغة من المبرمج ، وبالتالى فإن التصرَّف على أي مؤوّل يبقى صالحاً بالنسبة لمعالج آخر بجؤوّل آخر .

وهنا يجب الإشارة إلى أن مؤول IBM/370 يتألف من أكبر عدد ممكن من التعليهات، وعدد مراصف الحاسب يعادل 16 للمعطيات و16 للعناوين ويستعمل عدداً كبيراً من طرق العنونة، يصلح قسم منها لعنونة المعلومات عند إستعمال المعالج الصغري.

المترجم

## تمهيد

لماذا كتاب جديد يختص بلغة المؤوّل (Assembler) ؟ وما هو المؤوّل ؟ هل تعرفون مُبرمجين يعملون بلغة المؤول حتى الآن ، بينها تقدّم اللغات المتطورة إمكانيات وتسهيلات جديدة ؟

كثيراً ما نسمع حميع هذه الأسئلة إضافة إلى أخرى مدهشة ، ولن نحاول هنا في هذا التمهيد أن نجاوب عنها ، السؤال بعد الآخر ، ولكن سنحاول توضيح هدفنا من هذا الكتاب .

وضع هذا الكتاب بسبب ثلاث ملاحظات:

- إن إتقان لغة المؤول هو الطريقة الأفضل لفهم طريقة عمل الحاسب.
- بواسطة إتقان لغة المؤول ، مهما يكن ، سنستطيع التفكير بسهولة أكثر وإدراك ماذا يحدث عندما نعمل بلغة أكثر تطوراً ، والبحث عن الأخطاء سيكون أكثر سهولة .
- ـ عند نزول الميكروبروسسور إلى الأسواق ، أليس من الأفضل إتقان هذه اللغة الموجودة على هذه الآلات الصغيرة ؟ مع الإشارة إلى أن المؤول يبقى الوسيلة الفضلى لإنشاء وخلق المناهج الجديدة .

هكذا فلكتابنا هذا هدف تربوي . وهو ليس عبارة عن كتاب مساعد ومرجع في المعنى الذي نفهمه من المرجع المساعد الخاص بالمنتج ، ولكنه عبارة عن مساعدٍ كافٍ وكامل لفهم عمليات الإنشاء والبرمجة المهمة .

وهو موجّه إلى أولئك الراغبين بفهم طريقة عمل الآلات التي يستعملونها. ولقد حاولنا الإجابة عن المسائل التي ستواجهنا ، وبشكل خاص لدى الطلاب الذين يرغبون بمعرفة لغة المؤول بعد معرفتهم بإحدى اللغات المتطورة . وهذا هو دور الفصل الأوّل من الكتاب الذي يحتوي على عرض لتركيبة وطريقة عمل الحاسب ، وهذا العرض جرى من خلال تفكير بسيط يتعلق بآلة ذات إستعمال كبير : الحاسب الجيبي . ولأجل هؤلاء

أيضاً قمنا بعرض مشاكل العنونة ، التقطيع ، تنقيح الأربطة (link editor) ، الشحن (Link editor) . والإنقطاعات عند الإدخال والإخراج (Lio interruption) .

وهو موجه أيضاً الى كل من يرغب بالعمل بلغة المؤوّل، إما على الآلة المعتمدة كمرجع وهي الحاسب 370 IBM ، أو على الحاسب الشخصي الميكروكومبيوتر . وهنا نؤكد بأن جميع لغات التأويل هي متشابهة بشكل نستطيع معه بعد معرفة مؤوّل معين أن نتكيَّف بسهولة للعمل على مؤول آخر بآلة، أخرى ، ولهذا الهدف قمنا بإضافة مسائل بسيطة ، تجد التطبيق العملي لها على أغلب الحاسبات.

وفي النهاية ، لهؤلاء الذين يعرفون المؤول ، قمنا بإثبات الإمكانيات التي يُقدمها التأويل المشروط وإستعمال الماكرو تعليهات (MACRO INSTRUCTIONS) . ونصائح هذا الكتاب التي تدور حول البرمجة الجيدة هي عبارة عن عناصر للتفكير يصبح في نهايتها البرنامج مختلفاً عن تلك المجموعة من التعليهات المبهمة كما في اللغة المثنائية . ومن الممكن إنشاء وتركيب برنامج مكتوب بلغة المؤول بشكل يصبح معه واضحاً كوضوح برنامج بلغة كوبول .

لماذا جرى إختيار الحاسب 370 IBM ؟

ـ لأنها شاملة وعامة . وأكثر صيغ لغة المؤول العاملة عليها جرى إستعمالها وتطويرها من قبل جميع المنتجين والصانعين .

ماضيها ومُستقبلها: إن المواصفات الخاصة بهذه اللغة والتي جهزت مع النظام IBM وفي الأنظمة الجديدة من 360 ، قد جرت المحافظة عليها في الحاسبات IBM الجديدة . السلسلة 3000 و4000 إضافة إلى أغلب حاسبات IBM الجديدة .

## عموميات

#### 1. الآلة السيطة

هذا الفصل الأول هو مخصَّص للمبتدئين . أمَّا الذي يتمتع بمفاهيم كافية تتعلَّق بهيكل المكنة فيمكنه أن يبدأ دراسته من الفصل الثاني . إلَّا أنّنا نعتقد بأنه يعرض ويوضح النقاط الأساسية لعملية الفهم اللاحقة . وهو يعرِّف المضطلحات الأساسية المتعلقة بدورة تنفيذ تعليات الآلة .

## 1.1 . دراسة للآلة الحاسبة الصغيرة الجيبية

منذ النظرة الأولى ، تبدو الآلة الحاسبة الجيبية وكأنها مؤلفة من العناصر التالية :

- ـ زر للعمل / ولوقف العمل.
  - ـ لوحة ملامس رقمية .
    - ـ شاشة للعرض.
- ـ مجموعة من ملامس التحكم +، -، = ، · · ·


فلنقم بعملية حساب بسيطة ، القسمة مثلًا . عملية المعالجة ستجري كما يلي :

- 1\_ وضع الآلة الحاسبة في العمل .
- 2\_ ادخال العدد الأول (المقسوم) وعرضه.
  - 3\_ ضغط الزر الخاص بالقسمة.
- 4\_ إدخال العدد الثاني (القاسم) وعرضه .
- 5\_ الضغط على الزر = ، وعرض النتيجة .
  - 6\_ إيقاف عمل الآلة الحاسبة.


هذه السلسلة من العمليات تتطلب بعض الملاحظات:

- ـ ترتبب العمليات هو مُحدَّد وثابت ؛ لا يمكن عكس العمليات 2 و4 .
- ـ تتمتع مكنتنا ، إضافة إلى الدالة حساب (Compute) ، بدالّة (مهمّة) لإدخال المعطيات وبدالة لإخراج المعطيات (العرض على الشاشة) .
- عند إجراء العملية رقم 4 ، يختفي العدد المعروض على الشاشة ، قبل أن تتم عملية القسمة ( يجب أن نعطى الصلاحية للعملية بالضغط على الملمس = ) ، يجب إذاً ،

وبشكل إلزامي ، أن تحتوي المكنة على ذاكرة يُخزَّن فيها العدد الأول بانتظار نهاية إدخال القاسم . فلنعرص المخطط التوضيحي<sup>(1)</sup> :



غطط 1.1



غطط 2.1

 <sup>(1)</sup> إنّ المخطّطات المعروضة في هذا الفصل لا تدّعي تمثيل الدقّة التكنولوجية ولكنّمها تعرض فقط الدّالات الأساسية الفيدة للمبرمج .

هذا المخطط يُميَّز بين نوعين من الخطوط . الخطوط البسيطة (→) والتي تُناسب خطوط إنتقال المعطيات والخطوط المزدوجة(⇒) والتي تناسب خطوط تنقل الأوامر .

## تعريفات:

نسمّي وحدة حساب مجموعة دارات الجمع والطرح ، . . . تُخزَّن معطيات الحساب في المناطق RDM والتي تُدعى مراصف (register) . المرصف AQ والتي تُدعى مراصف بإدخال العدد الأول الداخل إلى AQ للسماح بإدخال العدد الثاني .

نتيجة الحساب توضع دائماً في مرصف خاص AQ ولذلك نطلق عليه إسم مركم (Accumulator) . أمّا لوحة الملامس الرقمية وشاشة العرض فنطلق عليها الإسم : الأدوات المحيطية للإدخال والإخراج (I/O peripherals) .

## 2.1 . دراسة حاسبة جيبية مع ذاكرة


لنضف الى الحاسبة الجيبية مجموعة من خلايا الذاكرة التي سنطلق عليها الإسم: ذاكرة مركزية (Central memory). كل خلية من الذاكرة ، وتدعى أيضاً كلمة ـ آلية (machine word) ، يمكنها كالمراصف أن تحتوي على مخططات أو على نتائج الحساب . إلى كل خلية سربط عدداً محدَّداً يُدعى عنوان الخلية ويسمح بتمييز الخلايا فيها بينها . المؤثرات الأساسية (+، -، . . . ) هي عبارة عن مؤثرات ثنائية (نقصد بذلك أنها مجري بين متأثرين (operators) ) . أحد المتأثرين يكون موجوداً في المرصف AQ والآخر في المرصف RDM (مرصف معطيات الذاكرة) . كما في الحاسبات البسيطة فإن المتبحة ستكون موجودة في AQ . يصبح من الضروري أن يكون بتصرفنا :

- ـ نظام لإختيار العنوان الذي يؤمن الإتصال بين إحدى خلايا الذاكرة والمرصف RDM ؛
- دارتان إضافيتان للشحن والترتيب ، لشحن مضمون خلية من الذاكرة في المركم وترتيب مضمون المركم في عنوان معبن . هكذا دارات هي موجودة على جميع الحاسبات الجيبية وتتمتع بخلية ذاكرة واحدة على الأقل . مخطط حاسبة كهذه هو مثل على الشكل 3.1 .

إنَّ منقاة العنوان هي هنا موضحة بواسطة ملهاس دائري يؤمن الإِتصال بين خلية من الذاكرة بعنوان معيَّن ومضمون المرصف RDM . ويتعلَّق إتجاه إنتقال المعطيات بالمؤثر أو بالإشارة الحسابية المعتمدة .

0 1 2 -5 1 3 2 2

مثال حول عملية حساب بسيطة . لنفترض إن الذاكرة تحتوى على المعطيات التالية :



رغب بجمع مضمون الخلية ذات العنوان 0 مع مضمون الخلية ذات العنوان 1 وبوضع النتيجة في العنوان 2 . فلنستعمل الترميز الكلاسيكي : (ALPHA) ، حيث ALPHA هي عبارة عن عنوان ، يشير الى مضمون الخلية ذات العنوان العنوان ALPHA هكذا فإن (0) يعني هنا القيمة 125. السهم سيعني إتجاه انتقال المعطيات:  $AQ \rightarrow AQ$  يعني خزن مضمون الخلية ذات العنوان (0) في المركم AQ ، أي تخزين العدد 125 في AQ .

## لإجراء عملية الحساب يجب:

2\_ تركيز منقاة العنوان على 1 والضغط على الزر + .

هذا يسمح بإجراء العملية  $AQ + (1) \to AQ$  . هكذا فإن هذه العملية يمكن تقسيمها إلى إثنتين .

- $(1) \rightarrow RDM$  (†
- $AQ + RDM \rightarrow AQ$  ( $\psi$

3 ـ تركيز منقاة العنوان على 2 والضغط على الزر 1 - zن 1 - z هذا ما يسمح بتنفيذ العملية (2) 1 - z . AQ 1 - z

في نهاية هذه العمليات ، ستحتوي الخلية ذات العنوان 2 على العدد 157 . والمرصف AQ يحتوي على القيمة النهائية .

#### ملاحظات:

جميع عمليات الحساب تتم بين المراصف AQ وRDM وليس من الذاكرة إلى الخاجة إلى إجراء عملية شحن مسبقة للمركم .

المراصف هي إذاً عبارة عن ذاكرة مرتبطة مباشرة بدارات الحساب.

للإشارة إلى مضمون خلايا الذاكرة سنعتمد على الترميز (عنوان adresse) بشكل نستطيع معه تمييز العنوان عن مضمونه ، أي إسم «nom» الخلية وقيمتها . المراصف المذكورة لا ترد داخل أهلّة لأنه لا يوجد أي خلط ممكن بين المضمون والإسم : نعود دائماً إلى مضمون المرصف .

3.1 من الحاسبة الصغيرة إلى الحاسب الكبير (الكومبيوتر)
 إن كل معالجة تتناول معطيات وتسلسلاً دقيقاً من الأفعال ، والأوامر على الملامس
 + ، - ، . . . ونوع الحاسبة المعتمدة حتى الآن لا يسمح بتخزين معطبات المسألة .

الفرق الأكبر بين الحاسبة ذات الذاكرة والحاسب الكبير يكمن في كون الأخير: م يُخزَّن ليس فقط المعطيات ولكن الأوامر المطلوب إجراؤها على المعطيات.

ـ يتمتع بأوالية لربط الأوامر التي ستسمح له بتنفيذ هذه الأوامر حسب الترئيب الواردة فيه . هكذا ، فذاكرة الحاسب المركزية (C.M) ستحتوي على معطيات المسألة وطريقة معالجتها للحصول على النتائج .

## تعريفات:

في البداية ، سنعني كلمة أمر (Command) بالتعليمة (instruction) أو التعليمة الألية (machine instruction) . ومجموعة التعليات والمعطيات المرتبطة بها تؤلف البرنامج . أمّا الملامس + ، - . . . . فستختفي . ويصبح عندئذٍ من البديهي أن لا يعمل الحاسب إلا إذا كان البرنامج مسجلًا في ذاكرته المركزية .


## 1.3.1 ـ هيكلية التعليات الآلية

حسب المثل المذكور أعلاه في الفقرة 2.1 ، نستطيع أن نقول أن التعليهات الآلية هي مؤلفة من معلومتين :

1- رقم يدل على الدارة المعتمدة من الوحدة المركزية .

2\_ رقم يدل على عنوان المتأثر (Operand).

إذا كانت التعليمة تعمل بمتأثرين ( الحالة + ، - ، . . . ) ، يكون المتأثر الأول مشحوناً مسبقاً في المركم (ACC) . هاتان المعلومتان ستكونان موجودتين في كلمة من الذاكرة بشكل مكود رقمياً ، مثلاً حسب الطريقة التالية :



وستسمح أوالية تكويد التعليمة ، التي سنقوم بتوضيحها لاحقاً ، بكشف ومعرفة الفعل المطلوب إجراؤه على المتأثر الموجود على العنوان المذكور في التعليمة . مثلاً :


لنفترض بأن كود عملية الشحن COP هو 88 ، وإن كود الجمع هو 90 وكود الخزن هو 80 . فلنخزِّن البرنامج الذي يقوم بجمع الخليتين 0 و1 مع وضع النتيجة على العنوان 2 ، بدءاً من العنوان 100 . نحصل عندئذٍ على صورة الذاكرة التالية :

99		
100	8 8	0
101	9 0	1
102	8 0	2
103		

تنفيذ البرنامج يفترض ربطاً متتالياً للتعليهات الموجودة ، بدءاً من العنوان 100 ثمّ 101 ، . . .

## 2.3.1 . أوالية معرفة وربط التعليات

تحتوي الذاكرة على نوعين من المعلومات بطبيعة دلالية مختلفة المعطيات والتعليمات من الضروري معاينة ومعرفة الخلية التي تحتوي على التعليمة المطلوب تنفيذها . لهذا الهدف ، هناك مرصف خاص يسمّى العدّاد الرئيسي الترتيبي (CO) أو عدّاد البرنامج program counter الذي سيحتوي في كل لحظة على العنوان التالي للتعليمة المطلوب تنفيذها . وبشكل خاص ، وفي البداية ، سيكون مشحوناً بعنوان أول تعليمة .



غطط 4.1

منذ اللحظة التي يحتوي فيها CO على عنوان التعليمة ، فإن دورة التنفيذ تبدأ :

- 1 إرسال التعليمة التي يشير إليها عداد البرنامج إلى مرصف التعليمة RI المرتبط بمكوِّد COP وبمنقاة العنوان .
- 2 ـ تكويد الغنوان الذي يقوم بتركيز منقاة العنوان ، ويحلود (يفك كود) COP الذي يضع الدارة المناسبة من وحدة المعالجة في حالة العمل .
- 3 ـ تنفيذ العملية المطلوبة بواسطة وحدة المعالجة التي ستصبح في طور العمل . خلال المرحلة الثانية لن يكون من الضروري أن يؤشر CO على التعليمة الموجودة في طور التنفيذ ، وخلال هذه المرحلة إذا تزداد قيمة عداد البرنامج CO واحداً (1) ليؤشر على التعليمة التالية المطلوب تنفيذها .

بعد تنفيذ التعليمة ، يعود الحاسب الى المرحلة الأولى بالقيمة الجديدة لعداد البرنامج CO وهذا يتتابع حتى نلتقي تعليمة خاصة بوقف البرنامج .

يبقى أن نشير إلى مختلف مراحل التنفيذ هي متزامنة بواسطة نبضات ساعة داخلية .

المخطط 5.1 التالي يعرض لمختلف المهام التي درسناها . وهو يشكل المخطط العملي للحاسب .


## 4.1 ـ خلاصة حول المكنة البسيطة

سنقوم بتوضيح الصيغ العملية للحاسب. إنَّ جميع المكنات تستعمل هذه الأواليات الأساسية ، إضافةً إلى بعض التعديلات التي سندرسها عند الحاجة . فلنحاول الآن أن نستخلص بعض الملاحظات .

#### ملاحظة 1

المكنة المشروحة أعلاه هي مكنة « بعنوان بسيط » ، أي أن التعليمة الآلية لا تراجع سوى عنوان واحد وإذن متأثّر واحد علني . في هذه الحالة ، لنفترض عدداً كبيراً من المؤثرات (operators) تستعمل متأثرين والنتيجة ، ذلك يعني أن أحد المتأثّرين ثمّ النتيجة موجودان في المركم . على بعض المكنات الأخرى قد نجد تعليهات تدعى « بعنوان هزدوج » .

<sup>(1)</sup> عندما تكون التعليهات ذات أطوال متغيّرة ( حالة الحاسبات 370 /1BM ) يتقدّم العدّاد CO بمقدار طول التعليمة .



غطط 5.1 \_ الحاسب ، المخطط العملياتي

#### ملاحظة 2

لا تحتوي مكنتنا سوى مركم واحد . هناك حاسبات أكثر فعالية يمكن أن تحتوي على عدد من المراصف التي تلعب دور المركم (هذه هي حالة المكنة (IBM 360/370) . سيكون من الضروري أن نشير ، من داخل التعليمة ، إلى رقم المرصف الذي نعتمده كمركم .

#### ملاحظة 3

لنفترض ، كما في المخطط 3.1 ، أن ذاكرة المكنة تحتوي على 1000 خلية مرقمة من 0 إلى 999 . وهذا يعني أنّ :

1\_ عداد البرنامج يحتوي على الأقل على ثلاثة مواقع عشرية تسمح له بمراجعة جميع عناوين الذاكرة المركزية ؟

2 ـ ان حقل عنوان التعليمة ، ولنفس السبب ، يجب أن يسمح بتسجيل الأعداد من 0 إلى 999 .

#### ملاحظة 4

بعض التعليهات يمكن أن لا تُراجع بواسطة عنوان ما . تظهر هذه الحالة ، مثلاً ، عندما لا نستعمل سوى AQ (عكس إشارة AQ ، تصفير AQ ، الإزاحة ، . . . ) . ولكن من الممكن ، عند الحاجة ، إستعمال حقل العنوان لغايات أخرى . قد يحدث ، على بعض المكنات ، أن يكون حقل العنوان مستعملاً ككود لعملية ثانوية ، مما يؤدي إلى زيادة عدد التعليهات بدون تعديل لحجم الحقل COP . أما الكود الثانوي فيُميِّز التعليمة الخاصة التي تنتمي إلى الفئة المحدَّدة بواسطة الكود الرئيسي .

#### ملاحظة 5

الحجم (هنا يقاس بعدد المواقع العشرية) للحقل COP يُحدُّد العدد الأقصى للدارات ـ أي للتعليمات الآلية ـ التي تراجع عنواناً وحيداً يمكن أن تحتويه وحدة الحساب .

## 5.1 . الحاسب، العرض الكلاسيكي

بعد هذا المدخل ، نعود إلى عرض أكثر كلاسيكيةٍ للحاسب . لقد جرت العادة أن نُميّر بين الأعضاء التالية :

الوحدة المركزية وتحتوى :

- الوحدة الجبرية والمنطقية (دارات عمليات ومراصف للحساب)،
  - وحدة التحكم وتتألف من:
    - مراصف التحكّم،
      - عداد البرنامج ،
        - ـ الساعة ـ


الذاكرة المركزية وتتألف من خلايا (كلمات وبايتات) معنونة،

- أدوات محيطية تسمح بالإدخال والإخراج في الذاكرة المركزية للمعلومات (برامج ومعطيات) المخزَّنة على نواقل خارجية

## فلنذكر البعض منها:

- قارىء البطاقات ، والمثقّبات ، والطابعات ،
- ـ بسَّاطة الأشرطة ، الأسطوانات والطبول المغناطيسية ،
  - ـ لوحات ملامس ، شاشات للعرض ،
- أدوات محيطية حاصة كراسم المنحنيات العاملة حسب النظام «off-line» ( الاشتغال المنعزل ) .

- القنوات أو وحدات التبادل . وهي عبارة عن الأعضاء التي ، تحت قيادة الوحدة المركزية ، تؤمن بشكل لا تزامني إنتقال المعطيات من الذاكرة المركزية إلى الأدوات المحيطية . هذه الأوالية تسمح بتحرير موارد الوحدة المركزية خلال الوقت ، نسبياً « الطويل » ، للإدخال والإخراج (I/O)(۱) . التزامن بين الوحدة المركزية والقنوات (Channels) يتأمن بواسطة نظام الانقطاع الذي سنتكلم عنه لاحقاً .
- ـ وحدة المراقبة والتحكم (Control unit) وهي عبارة عن أجهزة وأدوات ، متكيفة مع كل نوع من المحيطات ، وتحقّق عدداً من المهام الضرورية للإدخال والإخراج .



غطط 6.1

 <sup>(1)</sup> أعضاء الإدخال ـ الإخراج هي أجهزة الكتروميكانيكية تمثّل إذن نوعاً من القصور . إنْ قراءة بطاقة معيّنة قد تطول نحو (10 ميليثانية في حين أنَّ وقت تنفيذ تعليمة لا يدوم أكثر من الميكروثانية μα ( 10-6 ثانية )

## 2 تكويد الملومات

الإستعمال الكثير للنظام العشري جعلنا معتادين عليه ، وهذا الإعتياد جعل البعض يخشى من إستعمال نظام آخر للترقيم . ولكن تكنولوجيا الحاسبات تفرض علينا دراسة أنظمة تكويد مختلفة . يجب أن نشير إلى أن التمثيل الثنائي للمعلومات في المكنة لا يحمل أي تعديل لصيغة العمل المشروحة في الفصل الأول ، وهذا من الأسباب التي جعلتنا لا نبدأ الكتاب جذا الفصل ، راجين أن يكون عرضنا أكثر وضوحاً .

يتألف نظام التكويد من مجموعة قواعد التحويل التي تسمح بالعبور من تمثيل للمعلومات (نص فرنسي مثلا) إلى ترميز آخر (نص بكود مورس . . ) والعكس بالعكس .

الترميز الثنائي هو مفروض لأنه يسمح بتمثيل بسيط لمضمون الذاكرة والمراصف في الحاسب (1) . ويبدو أنه لترميز عدد n من حالات صهام كهربائي ، مولَّع أو مطفأ ، فإن التمثيل الثنائي هو الأبسط باعتهاد الاتفاق التالي :

1\_ حالة « الضوء »

0\_ حالة الإنطفاء

إذاً يرمز إلى الحالة بواسطة : ﴿ كُلِّ

 <sup>(1)</sup> دون الدخول في التفاصيل التكنولوجية، تمثّل المعلومات داخل الآلة بواسطة عناصر تمتلك حالتين فيزيائيتين مختلفتين .

قد نلاحظ أن مجموعة من صهامين يمكن أن تكون موجودة في عدد  $2^2=4$  من الحالات المختلفة التي نرمز إليها على الشكل التالى:

0 حالة «0»

1 حالة «1»

0 حالة «2»

1 ا حالة «3»

## ولكن بإمكاننا تكويد:

الحالة «0» : الصيّامان هما في حالة الإنطفاء

الحالة «1»: الصهام اليسار هو مطفأ ، والصهام الأيمن مؤلِّع ، الخ

وبشكل عام ، فإن مجموعة من n من الصمَّامات يمكن أن تكون موجودة في  $^{2}$ حالة مختلفة . يجب تقريب ذلك من الفعل الذي يسمح بواسطة n رقم ثنائي بأن نعد من 0  $2^{n}-1$  (1)

1.2 . أنظمة الترقيم : لو إفترضنا أن ai تُشُل مجموعة الرموز المستعملة لتحديد عدد بالقاعدة B ، فإن العدد الحقيقي R يُكتب على الشكل التالى:

<u>anan-1 ... a1ao</u>, <u>a-1 a-2 ...</u>
القسم العشري القسم الصحيح

وقيمته هي :

$$R = \underbrace{a_n \, B^n + a_{n-1} \, B^{n-1} + \dots + a_0 \, B^0}_{\text{llima}} + \underbrace{a_{-1} \, B^{-1} + a_{-2} \, B^{-2} + \dots}_{\text{llima}}$$

وفي النظام العشري فإن المجموعة a تتألف من الرموز: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

وفي الثنائي : () و1 .

وفي النظام الثباني: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

وفي النظام السادس عشري (16) : (16) عشري 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 F, E, D, C, B, A

إِنَّ أَسَات القاعدة  $B^0$  ،  $B^1$  ،  $B^2$  ،  $B^1$  ،  $B^0$  ، . . . تدعى أوزان الأرقام . الجدول 1.2 يعطى قيم بعض الأوزان بالنظام العشري :

 القاعدة	вЗ	в <sup>2</sup>	B <sup>1</sup>	B <sub>0</sub>	в <sup>-1</sup>	в-2
10	1000	100	10	1	0,1	0,01
2	8	4	2	1	0,5	0,25
8	512	64	8	1	0,125	0,015625
16	4096	256	16	1	0,0625	0,00390625

جدول 1.2

هكذا فالعدد 13 في القاعدة 10 يعادل (1.10¹ + 3.10°) ويُكتب على الشكل التالي : (1.2³ + 1.2² + 0.2¹ + 1.10 في النظام الثنائي .

 $1.8^{1} + 5.8^{0}$  : في النظام الثماني : 15

 $(5.10^{-2} + 7.10^{-1})$  : والعدد 0.75 في النظام العشري

 $(1.2^{-2} + 1.2^{-1})$  : يكتب  $(1.2^{-2} + 1.2^{-1})$  يكتب

0.6 في النظام الثماني :  $(6.8^{-1})$  .

و 0,C في النظام السادس عشري : C.16-1 أي 12.16-1.

وفي المكنة ، تُمثّل الأعداد بشكل مكوَّد ثنائياً . ويمكن أن يجتاج عدد عشري كسري إلى سلسلة طويلة ، أو لا نهائية ، من 0 و1 . وبما أن الذاكرة والمراصف لها أبعاد محدَّدة عند تصميم المكنة ، لذا ، فقد يحدث تحويل عشري / ثنائي عند الحساب ، أو قد يجدث بتر لقسم من المعلومات مما يؤدي إلى فقدان الدقة في الحساب . وهذه من المشاكل التي يجب الانتباه إليها ولذا من الواجب القيام بعدد كبير من الحساب، التكرارية . ،

من المهم أن نلاحظ ، أنه عند إزاحة الفاصلة ١٠ موقع لجهة السار أو لجهة اليمين فإن هذا يؤدي إلى ضرب العدد أو قسمته على الله مثلاً : 13,75 يشل بواسطة العدد 1101,11 في النظام الثنائي ، ولكن 11011,1 يعادل 27.5 و110,111 بعادا 6,875

عشري	ثنائي	سادس عشري	ثهاني
0 1 2 3 4 5 7 8 9	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ماني 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12
11	1011 1100	В	13
10	1010	Ā	11 12
12 13 14	1100 1101 1110	C D E	14 15 16
15	1111	F	17

جدول 2.2

#### 2.2 . تغير القاعدة

سنترك للقارىء أن يعود للمراجع إذا رغب بذلك . وسنذكر ، بواسطة بعض الأمثلة ، إن التحويلات الثنائية / الثانية والثنائية / السادس عشرية هي متزامنة لأن القواعد 8 و16 هي عبارة عن أسّات صحيحة للقاعدة 2 .

ينقلب العدد الثنائي إلى سادس عشري بدءاً من كل جهة من موقع الفاصلة وبتقطيع العدد إلى أقسام مؤلفة من أربعة أرقام ثنائية أو بتات<sup>(١)</sup> وبتأويل كل قسم:

الرقم الأخير «8» نحصل عليه بتوسيع الرقم 1 بوضع أصفار لجهة اليمين . التحويل الثنائي / الثاني يتم بتقطيع العدد الثنائي إلى أقسام مؤلفة من ثلاثة أرقام . نحصل عندها على 62 ,1153 في النظام الثاني .

التحويل المعاكس هو بديهي .

## 3.2 . الفائدة من النظامين السادس عشري والثماني

سنرى أن كل كلمة آلية هي مكونة من عدد متحول ، يتعلَّق بالحاسب ، من العناصر التي تدعى بتات(1) (bit) . كل عنصر يمكن أن يكون موجوداً ، كما هي الحالة

(1) من BIT وهو اختصار للمصطلح الأميركي BInary digiT ، أي رقم ثنائي .

بالنسبة للصبًام ، في واحدة من حالتين فيزيائيتين ، لذا يصبح من الطبيعي ترميز حالة البتة بواسطة 0 أو 1 ومضمون الكلمة ـ الآلية ، ليس كها في الفصل الأول بواسطة رقم عشري ، بل بواسطة سلسلة من الأرقام 0 أو 1 ، ويمكن تفسير مجموعة البتات كعدد مُثّل في النظام الثنائي .

الأحجام ، المحدَّدة بعدد البتات ، للكلمات ـ الآلية التي نلتقيها عادة في الحاسبات هي بطول 8 ( الميكروبروسسور ) ، 16 ، 24 ، 32 (1BM 360/370) ، 38 و 60 بتة . عند تمثيل مضمون كلمة ـ ذاكرة على ورقة فهذا يتطلب من 16 إلى 60 رمزاً . التمثيل السادس عشري والثماني يظهران إذن مفيدين مهمّين كثيراً لأنها يُقسّبان على 4 أو على 3 عدد الرموز المطلوب كتابتها وذلك مع المحافظة على إمكانية تحويلها فوراً إلى النظام الثنائي . ولكن النسخ اليدوي لعدد محدَّد بالنظام السادس عشري هو منبع لعدد أقل من الأخطاء منه في حال كتابته في النظام الثنائي . لذلك فللقارىء فائدة من الإعتياد على هذا النوع من التمثيل المعتمد لتمثيل المعلومات في الذاكرة .

## 4.2 . الحساب في النظامين الثنائي والسادس عشري

لن نقوم سوى بإعطاء بعض الأمثلة التي يجب أن تسمح للقارىء بإجراء بعض العمليات البسيطة بالجمع والطرح.

في النظام الثنائي :

D +7 في النظام السادس عشري :

في النظام السادس عشري من العملي تحويل كل رقم الى النظام العشري ، وإجراء العملية في هذا النظام ومن ثم تحويل النتيجة . مثلاً :

: الخ :  $D_{16}=13_{10}$  ,  $7_{16}=7_{10}$  ,  $13+7=20_{10}=16+4$ 

$$\begin{array}{rr}
3F2 & 3F2 \\
+1A4 & -1A4 \\
\hline
596 & 24E
\end{array}$$

بنفس الطريقة نقوم بإجراء الطرح 4 – 216 تصبح 4-16+2 أي E وباليد 1 . . .

حسب نفس الصبغة سنستطيع إجراء الحساب في النظام الثماني. وباستطاعة القارىء أن يتمرَّن بوجود الأمثلة المعطاة في نهاية الفصل.

## 5.2 . التمثيل الداخلي للمعطيات


#### 1.5.2 . الذاكرة

حتى هذا الوقت إعتبرنا إن الذاكرة هي مؤلفة من خلايا مرقَّمة بدءاً من 0 ، الخلية هي الكلمة ـ الآلية والعناوين هي عناوين الكلمات

سنقوم بتحديد الأشياء . المكنات 360/370 تتمتع بكلمة ـ آلية من 32 بتة مرقَّمة من اليسار إلى اليمين من 0 إلى 31 . تُقسَّم الكلمة إلى أربع بايتات (تشكيلة من 8 بتات) . والبايتة هي قابلة للعنونة . سنتكلَّم عن الذاكرة المعنونة بالسات (وسنرى إن السمة قابلة للتمثيل بواسطة 8 بتات) مقابلة مع بعض المكنات حيث الذاكرة معنونة بالكلمات . عنوان الكلمة هو إذاً عنوان البايتة الأولى من الكلمة . في النهاية نوجز ما يلى :

- ـ جبهات النصف كلمات هي بعناوين مزدوجة ؟
- ـ جبهات الكلمات هي بعناوين قابلة للقسمة على أربعة ؛
- ـ جبهات الكلمات المزدوجة تتمتع بعناوين قابلة للقسمة على 8 ؛

ومع إن الذاكرة هي قابلة للعنونة في مستوى البايتة ، يجب السهر على المحافظة على هذا التقسيم للمعطيات المثلة بواسطة نصف كلمة ، كلمة ، أو كلمة مزدوجة .



شكل 3.2

## 2.5.2 . غثيل المعطيات اللارقمية

بإمكاننا تكويد نوعين من المعلومات في الذاكرة: المعطيات الرقمية والتي هي عبارة عن تشكيلات ثنائية مرتبطة بمعنى رقمي ، والمعطيات من نوع سهات والمعالجة كوحدات غير رقمية .

لقد كان من الملائم عند تصوُّر مكنات 360/370 IBM ، تكويد السيات بواسطة 8 بتات . هذا النظام يسمح بتكويد 2<sup>8</sup> ، أي ما مجموعه 256 كوداً مختلفاً . هذا التصوُّر هو واسع الإنتشار ، ولكن هناك مكنات أخرى تستعمل تكويد السيات بواسطة 6 بتات - ثُحدُّد مجموعة السيات المتوفّرة بالعدد 64 سمة .

قد يبدو لنا مفاجئاً إعتباد كود لتمثيل السيات بواسطة 8 بتات . فلنلاحظ ببساطة إن هذا النظام يسمح لنا بالحصول على ألفباء واسعة تحتوي على السيات الكبيرة ، والصغيرة ، والسيات العشر العشرية وبعض السيات الخاصة ، كإشارات العمليات ، وعلامات الوقف ، والفسحة ، الخ .

الكود الداخلي لتمثيل السمات ، والمستعمل على المكنات 360/370 IBM هو الكود الداخلي لتمثيل السمات ، والمستعمل على المكنات (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) . يُرمز إلى الحرف A بواسطة الكود 11000001 ، أي C1 بالترميز السادس عشري . ويكوَّد الحرف «B» بواسطة C2 وهكذا دواليك . لائحة الأكواد موجودة في الملحق .

مثلاً: لنفترض إن مضمون حيِّز الذاكرة هو التالى:

0 0 C 1 E 2 E 2	2 C 5 D 4 C 2 D	3 C 5 E 4 D 9 4 0	F 3 F 7 F 0 0 0
100	104	10B	112

تأويل هذه السلسلة من 14 بايتة ، والتي تبدأ بالعنوان 100 ، هو حسب الكود «ASSEMBLER 370» .


نشر إلى وجود علاقة تراتبية بين القيم الثنائية المستعملة للتكويد : 40 < C1 < C2 < ... < F0 < F1 < ... < F9

وهذا ممكن أن يترجم بواسطة :

كود الأرقام < . . . < كود B < كود A < كود القسمة .

هذه الخصوصية هي مستعملة للترتيب الأبجدي .

يجب أن نُميِّز بين التمثيل الأبجعددي والتمثيل الرقمي . المثل التالي يُوضح لنا التحويل المعتمد لمعطى مقروء من البطاقة ومحوَّل إلى ثنائي .



التمثيل السماتي يُقال عنه أيضاً « القابل للتنقيح » لأنه ضمن هذا الشكل يجب أن تكون المعلومات موجودة قبل أن تستلمها الطابعة لطبعها .

#### 3.5.2 . تمثيل المعطيات الرقمية

المعتادون على لغة فورتران يعلمون أن المتحولة أو الثابتة يجب أن تُمثَّل دائماً في المكنة بواسطة كلمة (أو كلمة مزدوجة عندما يكون الحيِّز مصرَّحاً عنه بدقة مزدوجة) . ويعلمون أيضاً إن هذه اللغة تستعمل نوعين أساسيين من التمثيل الداخلي للمعطيات الرقمية: النوع الصحيح (integer) والنوع العائم (real) .

أما المعتادون على لغة كوبول فلا يجهلون ان الحسابات الجارية بهذه اللغة تتم بواسطة تمثيل مجهول من لغة فورتران: التمثيل العشري المتراص. سنجد هذه الطرق الأربع في تكويد الأعداد في مستوى المكنة: الطريقة «الفاصلة الثابتة (fixed point)» (صحيح بلغة فورتران)، والعائم البسيط والعائم الموسّع والصيغة العشرية المتراصّة. نشير إلى أنّ مع كلّ نوع من هذه التمثيلات تتلاءم مجموعة من المؤثّرات (دارات الكترونية، +، -، ...)، صالحة للعمل بهذه التشكيلات الثنائية. وفي النتيجة فإن المكناث تحتوي على أربع مجموعات من التعليمات الجبرية.

## أ ـ التمثيل بفاصلة ثابتة

بهذه التسمية يجب أن نفهم « فاصلة ثابتة إتفاقياً » . هكذا ، فالفاصلة ، عنصر أساسي من قيمة العدد ، لا تظهر أبداً في التمثيل الداخلي للعدد في الذاكرة . ولقد لاحظنا ( في الفقرة 1.2 ) إن التشكيلات الثنائية المعتمدة لـ n ، n و 102 لا تختلف إلا بواسطة موقع الفاصلة ، لذا ، فإن 1001 يمكن أن تُمثّل القيمة 9 إذا إعتبرنا إن الفاصلة موجودة لجهة اليمين ، أو 0,5625 إذا إعتبرنا إن الفاصلة موجودة في أقصى اليسار النظام 360/370 لفاصلة موضوعة لجهة اليمين . وللتأكد من ذلك يكفي ملاحظة التعليات التي تسمح بجمع المعطيات بطول مختلف ( كلمة أو نصف كلمه ) . المحالية التمثيل هو إذا التمثيل الصحيح . وهناك بعض المصممين الأخرين الذين إعتمدوا الإتفاق المعاكس ، أي الفاصلة لجهة اليسار .

تُكوَّد الأعداد حسب النظام الثنائي في كلمة ـ آلية . البتة ذات الوزن الأكبر ( البتة الموجودة لجهة اليسار ) ترمز إلى الإشارة الحسابية . إذا كانت تساوي 0 ، يكون العدد إيجابياً ، أما إذا كانت تعادل 1 فمعنى ذلك أن العدد هو سلبي .

بواسطة n بتة باستطاعتنا تعداد من 0 حتى  $^{-n}$  2 . وإذا حجزنا بتة للإشارة فسيكون بإمكاننا تمثيل الأعداد الصحيحة I بحيث إنّ :

 $-2^{n-1} \le I \le 2^{n-1}-1$ 

- 32768 ≤ I ≤ + 32767 : n = 16 إذا كانت

تمثيل الأعداد الإيجابية لا يفترض أية مشكلة ، والتأويل العشري نحصل عليه بضرب كل بتة بالوزن المعتمد للموقع . وفي المقابل يجب أن نعتمد إتفاقاً جديداً للأعداد السلبية .

## تمثيل الإشارة والقيمة المطلقة

الله الله الله على إعتبار البتة ذات الوزن الأقوى ترمز إلى الإشارة والباقي يرمز إلى القيمة المطلقة للعدد . حسب هذا الإتفاق ، المثل بأربع بتأت :

5 + يكتب : 0101 1101 - يُكتب : 1101 نئيجة الجمع : 10010 هذه النتيجة هي ليست حقيقية .

هذا التمثيل يُحتم علينا إذاً ، للحصول على النتيجة الصحيحة ، أن نفحص الإشارات المرتبطة بالمتأثرات قبل إجراء العمليات . لا يجب معالجة الأعداد السلبية والإيجابية بنفس الطريقة . يمكن للقارىء أن يقتنع بأن إعتهاد هذه الصيغة يحتم علينا إعتهاد منطق ألكتروني أكثر تعقيداً . وقد جرى التخلي عنه اليوم .

## التمثيل المدعو مُكمِّل 1 (Complement)

عكس العدد (أو ضده). نحصل عليه بأخذ عكس كل بتة . بما فيها بتة الإشارة . هكذا:

0101 : تکتب : 5 + 5 تکتب : 0100 - 5 تُکتب : 5 - 5

وبنتيجة الجمع نحصل على

أي ، أن مُكمَّـل 1 هو 0000

من الممكن إعتبار إن هذا النوع من التمثيل يؤدي إلى إدخال () إيجابي وصفر سلبي . المسائل المطروحة في نهاية الفصل تشرح سيئات هذه الاتفاقات وفوائد الاتفاقات اللاحقة

## التمثيل المدعو « مُكمَّل إلى 2 » (Two complement)

هو التمثيل المعتمد على المكنات 360/370 . يُخْل كل عدد سلبي بواسطة المكمَّل إلى  $^2$ ل عدد سلبي بواسطة X المحمَّل إلى  $^2$ ل عمل العدد X المحمَّل العدد X المحمَّل إذاً على العلاقة التالية X = X + X. الإتفاق حول الإشارة هو كالسابق . ونشير إلى أن المعطيات الرقمية هي مكوَّدة بأطوال ثابتة ، هي الكلمات X = X

الألية . وللمكنات 180/370 n ، IBM ، 18 تعادل 32 . ولتسهيل العمل ، فإننا سنعالج مسائل تعمل بأربع أو ثمان بتات .

وبالتكويد بواسطة أربع بتات ، حيث البتة اليسرى هي بتة الإشارة ، فإنّ كود العدد 5- هو المُعادل الثنائي لِـ 11=5-24 إذن :

$$\begin{array}{ccc}
+5 & 0101 \\
-5 & 1011 \\
\hline
0 & 10000
\end{array}$$

وبإهمال الحاصل بعد موقع الإشارة نحصل على صفر.

الطريقة للحصول على المُكمِّل إلى 2 لعدد ما تكمن بتكملة العدد إلى 1 وبعد ذلك إضافة 1 إليه . تتم العمليات على جميع البتات بما فيها بتة الإشارة . مثلاً :

فلنلاحظ إنه إذا كنا نعمل على عدد ثنائي مُشَّل بالترقيم السادس عشري ، فإن المُكمِّل إلى 2º المنحصل على التمثيل السادس عشري للعدد المُكمِّل إلى ۴ وإضافة 1 .

مثلاً: على ثمان بتات:

إنتقال العدد ، المُثّل بواسطة 16 بتة ، في مرصف بطول 32 بتة سيتم بواسطة إنتقال بسيط إلى اليسار للبتة ذات الوزن الأكبر :

حالة الفيض عن السعة (Over flow) ، يمكن أن تحدث عند إجراء عملية معينة وذلك عندما يكون كلا المتأثرين بنفس الإشارة والنتيجة تصبح بإشارة معاكسة . لنعط بعض الأمثلة على معطيات ممثلة بواسطة أربع بتات . مجموعة الأعداد القابلة للتمثيل هي :

1111 -1	0000	0
1110 -2	0001	+1
1101 -3	0010	+2
1100 -4	0011	+3
1011 -5	0100	+4
1010 -6	0101	+5
1001 -7	0110	+6
1000 -8	0111	+7

بالإمكان إهمال المرحِّل لليسار بدءاً من موقع الإشارة ، إذا كان كلا المتأثرين بنفس الإشارة ، والنتيجة بنفس الإشارة .

وجود المُرحِّـل ، ويُدعى (Carry) في المصطلحات الأنكلوسكسونية ، ليس هو إشارة خطأ في الحساب .

سنلاحظ في النهاية إن العدد الأصغر القابل للتمثيل هو  $^{-1}$   $^{-1}$  والأكبر هو  $^{-1}$   $^{-1}$  وإن الطرح يمكن أن يتم بواسطة الجمع إلى مُكمَّـل  $^{-1}$ 

عشري	مُرحِّل مفقود		نتيجة
+7 +7 14		0 111 0 111 1 110	خطأ DDC (1)
+4 +5 9		0 100 0 101 1 001	خطأ DDC (1)
+4 -5 -1		0 100 1 011 1 111	صحيح
-4 -5 -9	1	1 100 1 011 0 111	خطأ DDC (I)
-3 +3 0	1	1 101 0 011 0 000	صحيح

over flow ( الفيض عن السعة ) 🕮 🗥 (1)

## ب ـ التمثيل بفاصلة متحركة

الحساب العلمي يستعمل عادة أعداداً بأحجام كبيرة جداً أو صغيرة جداً ولكن عمثلة بواسطة عدد تُحدَّد من الأرقام . النوع فاصلة ثابتة لا يسمح بالتمثيل البسيط لهذه الأعداد ، ولذلك إعتمدنا طريقة أخرى في التكويد المركّب من قسمين :

- المُميِّزة (الأسّ المغيِّن) التي تعطى الحجم.

- القسم العشري (mantisse) الذي يجدد الأرقام ذات الأوزان الكبرى .

هكذا فبإمكاننا تحديد العدد على الشكل التالي: S.M.B<sup>c</sup>


حيث S هي الاشارة ، M القسم العشري (mantisse) ، وB عدد ثابت ( 2 ، 10 ، أو 16 حسب المكنة ) ، C هي الأس المعيّن .

كما في الفاصلة الثابتة ، فإن الفاضلة لا تظهر في التكويد الداخلي ولكنها توضع عادة إلى يمين أو إلى يسار القسم العشري M . هكذا ، فلنظام بقاعدة B=10 ، يُكتب العدد 37,52 على الشكل التالى $\frac{10}{10}$ :

1 \_ الفاصلة لجهة يمين القسم العشري .

(1) 
$$37520.10^{-3}$$
  
S C M A  
(2)  $3752.10^{-2}$   
 $+ -2 0 0 0 0 3 7 5 2$ 

2 \_ الفاصلة إلى يسار القسم العشري،



نلاحظ ، في الخالة التي تكون فيها الفاصلة موجودة إلى يسار القسم العشري ، إن التمثيل (4) يعطي عدداً أكبر من الأرقام ذات المعنى (Significants digits) من التمثيل

 <sup>(</sup>۱) ۵ : رمز یشیر إلی موقع الفاصلة .

(3) ، في الحالة التي يكون فيها عدد الأرقام المحجوزة للقسم العشري ثابتاً . التمثيل (4) يُدعى موحد التنظيم المعاير (normalized) . وهو يتناسب مع حصر الأرقام ذات المعنى من القسم العشري لجهة اليسار . هذا التمثيل يسمح بأكثر دقة ممكنة .

من الممكن أن نغبر من تمثيل معيَّىن إلى تمثيل معاير آخر بواسطة إزاحة الأرقام وتعديل الأس .

إذا كانت B = 10 ، فإن الإزاحة الى اليسار لموقع رقم يؤدي إلى تنقيص الأس المعيّن 1 .


أما إذا كانت 16 = B ، فإن الإزاحة إلى اليسار لرقم سادس عشري من القسم العشري سيؤدي إلى تنقيص 1 من الأس المعيّن . بهكذا سيكون العدد ممثلًا بشكل معاير عندما لا يكون الرقم السادس عشري ذو الوزن الأكبر من القسم العشري صفراً . سنشير إلى أن الإزاحة لموقع سادس عشري يُترجم إزاحة أربعة مواقع ثنائية . على الحاسبات 360/370 IBM :

- \_ الإِشارة S من العدد هي مكوَّدة على بتة واحدة (+ = 0 ، = 1) ؛ \_ القاعدة B هي 16 ؛
- ـ يفترض أن تكونَّ الفاصلة إلى يسار القسم العشري الذي يُعشِّل عدداً أصغر من 1 .
- ــ العدد الثنائي المُكوَّد في الحيِّـز C بطول 7 بتات والمُحفوظ للأس المعيّـن ، لا يُمثَّـل أبداً قيمة الأس المعيّـن E لِـ 16 ولكن :

$$C = 64_{10} + E$$

للحصول على E يكفي ، في النظام السادس عشري ، أن نطرح 4016 : 4016 تناسب E = -1 تناسب E=6

يوجد على الحاسبات 370 IBM ثلاثة أشكال بفاصلة متحركة . الأعداد بالفاصلة المتحركة الصغيرة تحتل كلمة . آلية ، والأعداد الطويلة تحتل كلمتين . آلية ، والأعداد الموسّعة تشغل أربع كلمات . الشكل الأخير هو غير موجود على المكنات 360 .



غطط 4.2

الأشكال الثلاثة تسمح بتكويد أعداد بنفس الحجم . وتختلف بواسطة عدد الأرقام ذات المعنى التي تقدّمها . العدد P هو : بالشكل القصير :

ي بالشكل الموسع 
$$P \leqslant (1-16^{-28}).16^{63}$$
 . وقياً عشرياً ذا معنى . 33


 $5,4.10^{-79} \le P \le 7,2.10^{75}$  : يكون معنا تقريباً :

أما الحسابات بواسطة هذه الطرق في التمثيل فقد تؤدي إلى فيض عن السعة (Overflow) عندما نحصل على قِيم كبيرة جداً أو صغيرة وتدعى Overflow أو Underflow للأعداد بالفاصلة المتحركة .

مثلاً: التمثيل بفاصلة متحركة

ı										
İ	С	2	1	9	0	.0	0	0	-25	-(1.16 <sup>-1</sup> +9.16 <sup>-2</sup> ) 16 <sup>2</sup>
١	С	1	1	0	0	0	0	0	-1	$-(1.16^{-1}) 16^{1}$
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 . 16 <sup>-64</sup>
1									i .	

ج ـ التمثيل العشري يمكن أن يتم تمثيل العدد بواسطة النظام العشري المكوَّد ثنائياً (DCB) موسّعاً ، أي على شكل سمات .



هذا التمثيل ، الواسع الإنتشار في الإدارة ، هو أقل « تراصاً » من سوابقه . لا يوجد أي طول ضمني لها : توضع المعطيات بداخل بايتات . سنرى ان التعليات PACK وUNPK تسمح بالعبور من شكل إلى آخر .

الفاصلة ، كها رأينا ، ليست مُمثَّلة . وإن تنظيم موقعها والاصطفاف المحتمل المناسب يقع على عاتق المبرمج . ونشير إلى المواقع المختلفة للإشارة . القِيم السادس عشرية A, C, F, E يجري تأويلها وكأنها «+» . أمَّا B وD فيؤوّلان وكأنها «-» .

# تمارين

- غرين 1.2 ـ غيّر إلى النظام الثنائي والسادس عشري ، الأعداد العشرية التالية : 348,5 1024 256 35 15
  - تمرين 2.2 \_ غيّر إلى النظام العشري والثنائي الأعداد السادس عشرية التالية : 3A FFF 1A3B ABC
- . 2ABC من العدد 1A3B . أطرح 1A3B من العدد 2ABC من العدد 2ABC من العدد 1A3B . وكذلك المصّع إلى 32 بنة للعدد 1A3B وكذلك المصّع إلى 32 بنة للعدد 1A3B وكذلك المصّع إلى 32 بنة العدد 1A3B وكذلك المصّع المصرفة ا
  - غرين 4.2 أعطِ القيم الرقمية العشرية التي نقوم بتأويلها: C1F00000
- ـ كمعطى مِثَمل بفاصلة ثابتة حسب تكويد الاشارة والقيمة المطلقة .
  - ـ كعدد ممثِّل بالمكمِّل إلى 2 .
- كعدد بفاصلة متحركة بطول قصير (هل هو معاير في هذه الحالة؟). هل بالإمكان اعتبار هذا التشكيل الثنائي كمعطى مكود بالشكل العشريّ ؟
- ما هو نقيض (أو ضدً) هذا العدد في كلّ من التمثيلات المذكورة ؟ تمرين 5.2 ـ عاير العدد بفاصلة متحركة C5032000 .

# 3 . العنونة المطلقة ، العنونة النسبية

### 1.3 . عموميات

في الفصل الأول عرضنا التعليمات ـ الآلية وكأنها مشكَّلة من حقلين : الحقل كود العملية (operation code) وحقل العنوان . تحتوي التعليمة إذاً على العنوان المطلق للمتأثر ، أي عنوانه الفعلي أو الحقيقي بالنسبة للعنوان 0 من الذاكرة . هكذا فبرنامج جمع مضمون الجلايا 0 وا وخزن النتيجة في العنوان 2 كان قد كُتب على الشكل التالي .:

0	Γ			المتأثر الأول
1				المتأثر الثاني
2				النتيجة
3	8	8	0	(O) → AQ
4	9	0	1	AQ+1 → AQ
5	8	0	2	AQ → (2)

فلنفترض بأننا زرعنا هذا البرنامج ( مجموعة مناطق العمل والتعليهات ) ليس على العنوان 0 ولكن على العنوان 100 . سنكتب عند ذلك :

100						المتأثر الأول
101						المتأثر الثاني
102						النتيجة
103	8	8	1	0	0	(100) + AQ
104	9	0	1	0	1	AQ+(101) + AQ
105	8	0	 1	0	2	AQ → (102)

نلاحظ أن كود العمليات لا يتغيّر ولكن العناوين قد جرى نقلها 100 موقع لأن التعليات تعود إلى العناوين المطلقة . أو بشكل آخر ، فإن كتابة البرنامج تتعلّق بالعنوان الفعلي لمكان البرنامج . هذا الإلزام ، الذي سنعرض سيئاته ، قد أجبر مصمّمي المكنات على تعريف أوالية العنونة النسبية : حقل العنوان من التعليمة لا يعود إلى العنوان المطلق للمتأثر ولكن إلى عنوان نسبي حسب عنوان أساسي (مطلق) . وبالإجمال فإن حقل العنوان يعطي « المسافة » إلى موقع المتأثر بالنسبة إلى عنوان يُعتبر وكأنه أساس أو قاعدة (Base adresse) ويعرّف في لحظة زرع البرنامج في الذاكرة . العنوان الفعلي ( المطلق ) للمتأثر سيحسب ، في لحظة تنفيذ التعليمة ، بواسطة جمع العنوان المرجعي ( الأساسي ) إلى قيمة الإزاحة المحدّدة في التعليمة .

سنعمد في ما يلي إلى شرح أواليات عدّة للعنونة تتواجد في نفس الموقت على الآلات الحالية .

#### 2.3 . العنونة القاعدية

هي عنونة نسبية حيث المبدأ هو كها ورد أعلاه . يحتوي الحاسب على عدد من المراصف التي يمكن أن تستعمل كمراصف أساسية (قاعدية) ، ويجب على المبرمج :

- ـ أن يختار المرصف الأساسي بواسطة أمر خاص .
- ـ أن يُخرِّن قيمة معينة في هذا المرصف، قيمة ستكون عبارة عن العنوان الأساسي .
- ـ كتابة البرنامج (معطيات وتعليهات) نسبة إلى عنوان معين يعادل عادة الصفر.

وفي لحظة التنفيذ يُشحن البرنامج في الذاكرة ، وتُخزُّن قيمة العنوان القاعدي في المرصف القاعدي . عند تنفيذ كل تعليمة فإن العنوان الموجود في التعليمة ( الإزاحة déplacement ) يُضاف أوتوماتيكياً إلى مضمون المرصف القاعدي للحصول على العنوان الفعلى للمتأثر .

		ذاكرة		
1 5 0	150			المتأثر الأول المتأثر الثاني
المرصف القاعدي	151			المتأثر الثاني
•	152			النتيجة
•	153	8 8	0	
	154	9 0	1	
•	155	8 0.	2	
	156	1		

يُكتب البرنامج دون الإهتمام بالعنوان الفعلي لمكان خزن البرنامج . وتُحسب جميع العناوين نسبةً إلى العنوان صفر (بداية البرنامج) .

ولنفترض إن يداية البرنامج ( العنوان النسبي صفر ) موجودة على العنوان الفعلي ولنفترض إن يداية البرنامج القاعدة (1) . إذاً فالعنوان النسبي n للبرنامج يناسب العنوان الفعلي n + n 150 . . والبرنامج سيقوم بتنفيذ العملية : n (150) n (151) n (152)

لدينا إذن العلاقة التالية:

العنوان الفعلي = العنوان القاعدي + العنوان الموجود في التعليمة

نشير إلى أن عملية الجمع تتم ديناميكياً ، في لحظة تنفيذ كل تعليمة . يبدو من البديهي أن المبرمج لا يجب أن يُعذُل مضمون المرصف القاعدي . العنوان النسبي الموجود في التعليمة يدعى إزاحة (déplacement) .

المكنات 16 المكنات 18 IBM نتمتع بـ 16 مرصفاً عاماً يمكن أن تستعمل كمراصف قاعدي قاعدية . يُحدَّد المرصف بالكامل بواسطة رقم المرصف المستعمل كمرصف قاعدي والعنوان النسبي . هكذا ، فإن حقل العنوان من تعليات هذه المكنات سيحتوي على حيَّز من أربع بتات حيث يتم تخزين رقم مرصف القاعدة .

#### الحسنات:

- ـ يكتب المبرمج برنامجه بشكل مستقل عن الموقع الذي سيشغله في داخل الذاكرة .
- البرنامج ، أو مجموعة الحيزات والتعليبات ، هو قابل للتحويل والنقل . من المكن نقله من حيِّز من الذاكرة إلى حيِّز آخر دون تعديل في العناوين المنقولة ( المحوَّلة ) . يكفى تعديل مضمون المرصف القاعدي .
- العنونة الأساسية وبشكل عام العنونة النسبية تسمح بعنونة مناطق كبيرة من الذاكرة بدلاً من أن تحتوي التعليمة ، على حقل عنوان طويل جدًاً . نشير حول هذا الموضوع ، أنه لعنونة 2<sup>n</sup> خلية من الذاكرة يلزمنا عدد n من البتات .

## السيئات:

\_ كل تعديل في مرصف القاعدة خلال تنفيذ التعليمة يؤدي إلى نتائج غير متوقعة .

## (Indexed address) العنونة المؤشرة . 3.3

يتعلَّق ذلك بعملية حسابة العنوان بشكل شبيه بالعنونة القاعدية ولكن بهدف مختلف . يوجد مرصف يدعى مرصف التأشير أو مرصف الدليل (index register) ،

<sup>(1)</sup> العنوان القاعدي ليس بالضرورة عنوان زرع البرنامج .

تُحزَّن فيه قيمة معينة بواسطة المبرمج: هكذا:

العنوان الفعلى = العنوان القاعدي + الإِزاحة + مضمون المرصف المؤشر


وعلى عكس مرصف القاعدة ، فإن مرصف التأشير يُكن أن يُعدَّل مضمونه بواسطة المبرمج . هذه الأوالية تسمح ، بواسطة عمليات الزيادة على مضمونه هذاه بأن نقوم بعمليات تكرارية ، وتشكيل حلقات (loop) من التعليات ، وبالتالي بلوغ خلايا متتالية من الذاكرة . هذه هي التقنية المستعملة لبلوغ الجداول . التعليات التي تعود إلى عناوين والتي يُمكن أن تحتمل عملية تأشير تتمتع بحقل إضافي خاص بالمرصف المؤشر جيث يستطيع المبرمج وضع رقم المرصف الذي يرغب باستعماله كدليل أو كمؤشر (index) .

### 4.3 . العنونة المباشرة

نتكلم عن العنونة المباشرة عندما نجد في التعليمة العنوان الفعلي للمتأثر . إنَّها إذن أوالية العنونة البسيطة والمطلقة .

## 5.3 . العنونة غير المباشرة

هذه التقنية في العنونة موجودة على أكثر المكنات حقل العنوان من التعليمة لا يحتوي على عنوان المتأثر ولكن على كلمة تحتوي عنوان المتأثر . بعض المكنات تتمتع ، عتادياً ، بأداة خاصة لتغيير الإتجاه . في هذه الحالة ، يوجد بتة خاصة في التعليمة تشير إلى وجود أو عدم وجود إعادة تغيير في الإتجاه . إعادة التوجيه يمكن أن تتم في مستويات عديدة كما يبرهن لنا المثل التالي :



#### 6.3 . العنونة التلقائية

هذا المصطلح الشائع هو سيء لأن هذه الطريقة لا تخص عنواناً معيّناً إنما تخص قيمة محدّدة . المعلومة الموجودة في حقل التعليمة المستعمل لكتابة العنوان ، لا تُمثّل عنوان المتأثر ، إنما المتأثر نفسه (قيمة تستعملها التعليمة) .

تصفير المرصف عكن أن يتم بطريقتين:

- ـ بواسطة العنونة المباشرة يتم تصفير كلمة من الذاكرة بعنوان A ، وسنستعمل تعليمة لشحن المرصف بعنوان مباشر مع مضمون  $R:A \rightarrow R:A$  ؛
- بواسطة العنونة التلقائية ، سيجري نقل القيمة صفر الموجودة في التعليمة على موقع العنوان إلى المرصف مع احتمال إزاحة البتة ذات الوزن الأكبر إلى اليسار إذا كان حجم حقل العنوان أصغر من حجم المرصف . العملية تتم بدون مساعدة أية خلية إضافية من الذاكرة . الحاسبات 360/370 IBM تتمتع بمجموعة من التعليات ، تلك ذات الصيغة SI ، وتعمل بعنونة تلقائية .

# 4 ميكلية الهاسبات 370 / IBM

لن نقوم ـهنا سوى بإيجاز المميزات الضرورية الواجب معرفتها للبرمجة . بعض النقاط يمكن أن تعتبر حاجزاً أمام القارىء المبتدىء ، وستتوضح له لاحقاً إلّا أنّنا وجدنا من المفيد تحديدها منذ الآن .

### 1.4 . الذاكرة

الذاكرة هي معنونة بالبايتات ( فقرة 1.5.2 ) . وسعتها القصوى هي 16777216 بايتة ( $^{224}$ ) .  $\dot{r}$ رقً م البايتات على التوالي بدءاً من الصفر تجري التعليهات على سلاسل من البايتات ، نصف كلهات (عناوين مزدوجة) من بايتين ، وعلى كلهات (عناوين تقبل القسمة على 4 ) من أربع بايتات وكلهات مزدوجة ( عناوين مضاعفة له 8 ) من ثهان بايتات .  $\dot{r}$ رقً م بتات الكلهات من البسار إلى اليمين من 0 إلى 31 .

### 2.4 الم اصف

تستعمل مراصف التحكم بواسطة نظام التشغيل لإدارة الذاكرة . وهي مبلوغة بواسطة تعليهات مميَّزة وخاصة ، لن نتكلَّم عنها .

المراصف العامة وعددها 16 ومُرقِّمة من 0 إلى 15 ، ويُمكن أن تُستعمل:

- كمراصف قاعدية (أساسية) (ما عدا المرصف 0)، وتحتوي على عنوان مطلق من 24 بتة من اليمين .
- ـ مراصف دليلية (مرصف مؤشر) (index register) (ما عدا المرصف رقم 0).
- مرصف شحن (مركم) أو توسيع لمرصف الشحن يستعمل لإجراء العمليات على التمثيلات الداخلية للاعداد بفاصلة ثابتة أو عمليات منطقية . بعض العمليات تحتاج إلى وجود مرصفين « متلاحقين » ( الضرب مثلاً ) . نستعمل عندئذ مراصف عامة متثالية ، الأول يكون إلزامياً برقم مزدوج . سنسمي لاحقاً زوجاً من المراصف كهذا ، مرصفاً مزدوجاً . التعليات التي تستعمل مرصفاً مزدوجاً لا تشير سوى إلى المرصف برقم مزدوج .

المراصف الأربعة المتحركة هي متخصَّصة في الحسابات الجارية على الأعداد الممثلة بفاصلة متحركة . وتحمل الأرقام 0 ، 2 ، 4 ، 6 .

هذه المراصف هي بطول 64 بتة ويمكن أن تحتوي على عدد طويل بفاصلة متحركة أو عدد بطول قصير من نفس النوع . يشغل العدد القصير بفاصلة متحركة البتات ذات الأوزان العالية ، وتُهمل البتات الأخرى . والمراصف المستعملة لتخزين الأعداد الممثلة بفاصلة متحركة أو المراصف المتحركة يُمكن أن تزاوج (2-0 و6-4) بالنسبة للعمليات بالنسق الواسع (extended format) .

### (Program status word) PSV الكلمة . 3.4

الكلمة PSW هي عبارة عن كلمة مزدوجة متعددة الأدوار. نجد فيها ، عند الانقطاع ، عنوان التعليمة التالية المطلوب تنفيذها . وتحتوي على نتائج عمليات المقارنة (كود ـ الشرط) ، ومعلومات عن بعض الحوادث (كود الانقطاع) . وتسمح بتنقيح حوادث الزيادة عن السعة (overflow) ، وتشير الى طريقة تشغيل الحاسب (الصيغة الرئيسية أو المُميّزة أو صيغة المئلة) .

معرفة الكلمة PSW المرتبطة بالبرنامج تترجم إذاً مفهومها الخاص بالتنفيذ . عند حدوث إنقطاع في البرنامج ، أي تعليق تنفيذه لمعالجة مسألة أكثر أولوية ، يتم تخزين الكلمة PSW الحاصة بالبرنامج المعلّق في الذاكرة ، وتدعى عند ذلك الكلمة يعالج القديمة » . الكلمة PSW الجديدة ، والمرتبطة بالبرنامج الجديد الذي يعالج الانقطاع ، يتم شحنها نما يؤدي إلى تنفيذ برنامج جديد . البرنامج المعلّق يمكن أن يعاود تنفيذه بشرط ترميم أي إستعادة الكلمة PSW .

هناك طريقتان للتحكم موجودتان على المكنة 370: الطريقة الأولى Basic control).

(Extended control mode) EC والطريقة mode)BC

وتختلف الطريقتان من حيث كون الترجمة الديناميكية للعنوان هي غير ممكنة سوى في الطريقة EC . وبكل طريقة في التحكم يرتبط نسق جديد للكلمة PSW . وغيَّرها بواسطة البتة رقم 12 .

# 1.3.4 ـ الكلمة PSW في الطريقة DSW ـ 1.3.4 . IBM الكلمة PSW على للكنات 160 .

القنوات	اح E قناع ا	C M مفت	PW	كود الانقطاع	
0	6 7	12	16		31
ITC CC	قناع البرنامج	ىة	نوان التعلي	6	
32 34 3	36 40 BC	PS ف ال	الكلمة W	خطّط 1.4 نسق	63

- الأقنعة . وهي مرتبطة بمختلف أسباب الانقطاعات . وجود البتة «٥» في بتة القناع يمنع المعالجة المباشرة للحادثة . الإنقطاعات من نوع overflow (قناع المبرنامج ) يُكن أن تُهمل ، وتوضع الأخرى في الانتظار حتى رفع أو زوال سبب المنع أو الإهمال . فقط بإمكان المبرمج بلوغ قناع البرنامج عندما يعمل الأخير في صيغة المسألة (bit 15=1) البتة رقم 15 تعادل 1 .


البتات من 0 إلى 6 تتعلَّق بالإنقطاعات الآتية من القنوات. البتة 7 (E) ، الانقطاعات الخارجية ، البتة 13 (M) ، عمل المكنة السيء والبتات من 36 إلى 39 ، الانقطاعات الناتجة عن تجاوز في السعة ، البتة 36 مرتبطة بالفيض عن السعة (Overflow) أثناء إجراء العمليات الجبرية بفاصلة ثابتة ، والبتة 37 مُتعلَّقة بالنظام العشري والبتتان 38 و99 متعلَّقتان بالحساب بفاصلة متحركة.

- مفتاح الحماية: هذا المؤشر (البتات من 8 إلى 11)، وبالعلاقة مع المفتاح الموجود في الذاكرة، يتيح أو يمنع بلوغ البرنامج إلى بعض المناطق من الذاكرة.
- ـ البتة 12 (C) تشير إلى طريقة العمل في التحكم. C=0 تدل على طريقة العمل BC .
- \_ البتة 14 (W) ، تساوي 1 عندما تكون الوحدة المركزية غير فعًالة ، في حالة الإنتظار (Wait) .
- ـ البتة 15 (P) تعادل 1 عندما تكون الوحدة المركزية في الصيغة مسألة ، والتعليات المُيَّزة هي أيضاً ممنوعة . وتعادل هذه البتة صفراً في صيغة العمل (Supervisor) أي المشرف .
- ي كود الإنقطاع: عندما يحدث أي إنقطاع، فإن الكلمة القديمة PSW للبرنامج المقطوع تُحزَّن في الذاكرة ويُوجد فيها كود خاص يُعرِّف عن طبيعة الإنقطاع.
- ـ ILC ( البنتان 32 و33 ) (Instruction Length code ) . عند حدوث إنقطاع نجد في هاتين البنتين طول آخر تعليمة جرى تفسيرها .
- ـ CC ( البتتان 34 و35 ) . عبارة عن الكود ـ الشرط الذي يعطي نتيجة المقارنة ، إشارة المتأثر بعد تعليهات عديدة . . .

- عنوان التعليمة ( البتات من 40 إلى 63 ) . هو عبارة عن عنوان التعليمة التالية المطلوب تنفيذها . تعرف PSW في لحظة الإنقطاع ، هذا الحقل يدل إذن على عنوان التعليمة حيث يجب أن يُعاوِد البرنامج عمله .

### 2.3.4 . الكلمة PSW في صيغة العمل EC (البتة 1=12) .

ILC تختلف عن السابقة بواسطة إلغاء أقنعة القنوات ، وكود الإنقطاع والكود T ويستبدل ذلك بواسطة قناع «R» يدعى «program event recording mask» وبتة تتعلق بطريقة نقل العناوين . دراسة هذه الإمكانيات تخرج عن إطار هذا الكتاب ، ولن نتكلُّم عنها .



00000000	عنوان التعليمة
32 4	63

شك'<sub>،</sub> 4.2 . النسق PSW في الصيغة EC

#### 5 لغة الالة

## 1.5 . نسق التعليات الآلية

لقد أدّت بنا دراسة المكنة البسيطة إلى تعريف التعليهات الآلية بطول ثابت ، والمركّبة من كود للعملية ومن حقل للعنوان . تهتم العملية بمتأثر واحد ، بينها يكون المتأثر الثاني موجوداً في مرصف الشحن أو المركم (Accumulator) .

تتمتع المكنات 18M 360/370 بأوالية للعنونة أكثر تعقيداً ، تستعمل عدة مراصف وتتمتع بد 16 مرصفاً عاماً يُكن أن تُستعمل كمراصف شحن . نرى إذاً أن تعليمة بعنوان واحد ستكون مركبة من :

- . (op. code) ـ كود للعملية
- ـ رقم مرصف الشحن المعتمد في التعليمة.
  - ـ القسم عنوان الذي يتألف من:
    - ـ رقم المرصف القاعدي،
- ـ رقم المرصف الدليلي (المؤشر) إذا كان مستعملاً،
  - .. قيمة الإزاحة .


سيتم شرح تعليهات المكنات 1BM 360/370 بواسطة ستة أشكال (نسق) مختلفة نتعلّق بطبيعة المتأثرات. التعليهات ذات النسق RR (Register to Register) لا تستعمل سوى مرصفين. التعليهات من نوع RX تعالج عدداً موجوداً في أحد المراصف وآخر على عنوان معين في الذاكرة وهذا العنوانُ يُكن أن يكون دليلياً أو مؤشراً. النسس Storage Immédiat) SI) ، وStorage Immédiat) ، وSS (Storage and Storage) SS ، وSS (Storage and Storage)

الجدول التالي يُحدِّد نسق التعليهات المستعمل . الحقول D ، B ، X ، R على التوالي أرقام المراصف ، المراصف الدليلية ، مراصف القاعدة وقيمة الإزاحة . الحرف L يرمز إلى طول المتأثر ويُقاس بالبابتة في التعليهات بالنسق SS . الدليلان 1 و2

يربطان هذه المعلومات بالمتأثر الأول والثاني.

سنلاحظ إن البايتة الأولى تحتوي دائماً على كود العملية (ما عدا بالنسبة للنسق S الذي يستعمل 2 بايتة ) ، إن نصفي الكلمة الثاني والثالث هما عبارة عن عناوين بشكل قاعدة وإزاحة . من المهم أن نتذكر أن التعليهات يجب أن تكون محصورة في نصف كلهات .

تتمتع التعلِيمة من نوع RX التي تستعمل عنواناً غير مؤشر بحيز X2 يعادل الصفر. والتعليمة التي تستعمل عناوين غير مرتكزة على قاعدة سيكون فيها الحيُّز B صفراً. وبالتالي: فإن المرصف 0 لا يُستعمل لا كدليل ولا كمرصف قاعدي.



جدول 1.5

كودالعملية المبتدىء ب

المطول بالبمايتات

Code opération commençant par	النسق Format	Longueur en octets
00	RR	2
01	RX	4 .
· 10	RX , S i , RS	4 .
11	SS	6

جدول 2.5

وفي النهاية ، يُمكن أن نُذكر بأن البتتين رقم 1 و2 من كود العملية ترمزان إلى طول ونسق التعليمة . الجدول 2.5 يوجز لنا ذلك .

## 2.5 . فئات التعليات

من الممكن تصنيف التعليهات الآلية ضمن ست فئات:

### 1 \_ تعليات التبادل:

- \_ من مرصف إلى مرصف .
- ـ من الذاكرة إلى مرصف (شحن المرصف LOAD).
  - ـ من مرصف إلى الذاكرة (STORE) .
    - ـ من الذاكرة إلى الذاكرة .
    - \_ شحن تلقائي لأحد المراصف.
      - ـ شحن تلقائى للذاكرة .

#### 2 \_ التعليات الحسابية:

- ـ الجارية على أعداد بالنظام الثنائي البحت (فاصلة ثابتة)،
- ـ على أعداد بفاصلة متحركة ، بدقة بسيطة ، بدقة مزدوجة أو بنسق موسَّع ،
  - \_ على أعداد بالنظام العشري المُكتَّف،
    - \_ عمليات المقارنة الحسابية.

#### 3 \_ التعليات المنطقية:

- ـ التقاطع ، الاتحاد ، المكاملة . . .
  - \_ المقارنة المنطقية .
- 4\_ تعليهات التحكم بتوالي التعليهات ( تعديل مضمون عداد البرنامج PC).
  - تفريع إلزامي . .
  - ـ تفريع مشروط.
  - 5\_ تعليهات الإدخال / الإخراج (Input / Output)
    - 6 ـ تعليهات متفرّقة :
  - ـ تحويل النسق، إختيار PSW، الإزاحة . . .

هذه التعليهات تعالج كلهات ، نصف كلهات ، كلهات مزدوجة أو سلاسل من السهات . إضافة لذلك نجد عدة تعليهات للجمع حسب طول المتأثرات ، ومواقعها في الذاكرة أو في المراصف ، أو حسب تكويدها الداخلي . مجموع التعليهات يتجاوز إذاً 150 تعليمة .

# 3.5 . كتابة البرنامج بلغة الآلة

هدف هذا المثل هو الإعتياد على نسق التعليهات الآلية . نقترح جمع مضمون

كلمتين وخزن النتيجة في الذاكرة.

كها ذكرنا أعلاه ، فإن جميع العناوين تُحسب بالنسبة إلى قاعدة (أساس) . الهم الأول للمبرمج هو في حفظ واحد من 15 مرصفاً عاماً كمرصف قاعدي . نختار مثلاً المرصف رقم 15 .

هكذا ، فإن جميع التعليهات التي تستعمل عناوين ستحتوي على «F» في الحقل المحفوظ للقاعدة .

كتابة البرنامج بلغة الآلة يتطلب إختياراً جيِّداً لعناوين وجود أو إدخال المعلومات في الذاكرة والمناطق المؤقتة لحفظ النتائج .

تسمح لنا أوالية العنونة القاعدية والإزاحة بعدم الاهتمام بالعنوان الفعلي للمعلومات في الذاكرة . نعتمد في تفكيرنا العناوين النسبية . لنفترض إذاً أن المتأثر الأول موجود على العنوان 0 والثاني في الكلمة التالية ، أي بدءاً من البايتة رقم 4 . لنختر الكلمة الثالثة لتخزين النتيجة . ولنفترض أيضاً ان المتأثر الأول يعادل 29 والثاني يعادل 3- . فلنجعل حيّز النتيجة صفراً في البداية . وكي نستطيع تمثيل مضمون حيّزات الذاكرة يجب علينا أيضاً تحديد طريقة التمثيل المعتمدة للأعداد . ولنختر الأسهل ، صيغة الأعداد بفاصلة ثابتة . حيز المعطيات في برنامجنا هو إذاً ممثل بالنظام السادس عشري على الطريقة التالية قبل تنفيذ البرنامج :

المتأثر الأول							المتأثر الثاني						المتأثر الثالث											
 0	0	0	0	0	0	1	Ū	F	F	F	F	F	F	F	D	0	0	0	0	0	0	ŋ	0	
0								4	_							8								12

من الممكن تصوّر ثلاثة حلول مختلفة لكتابة برنامجنا:

# الحلّ الأول

شحن (LOAD) المتأثر الأول في مرصف نعتبره لاحقاً مرصفاً للشحن من نوع Accumulator ريتم ذلك بواسطة تعليمة من نوع RX بين المرصف والذاكرة) ، جمع المتأثر الثاني إلى هذا المرصف (تعليمة RX) ، وخزن مضمون المرصف في حيِّز النتائج (تعليمة من نوع RX).

لنختر المرصف 2 كمرصف للشحن (مركم). كود عملية تعليمة الشحن (أنظر الملحق) هو 58، والتعليمة تكتب بالنظام السادس عشري:

أي :

تُمثَّل المعطيات بفاصلة ثابتة ، سنستعمل التعليمة بكود العملية 5A التي تؤمن جمع مضمون الخلية ذات العنوان D1 + X2 + D2 إلى المرصف المذكور في الحيِّز R1 أي :

004 = إزاحة المتأثر الثاني بالسبة إلى القاعدة .

وفي النهاية ، سنُخزَّن النتيجة ( التعليمة STORE ، بالكود 50 ) في الكلمة الثالثة على العنوان 8

بإمكاننا أن نفحص صورة البرنامج بعد خزنه في الذاكرة .

العناوين الموجودة هنا هي العناوين النسبية ولا تتأثر بالعنوان الفعلي لموقع تخزين البرنامج . عنوان الاطلاق في التنفيذ ، أي عنوان أول تعليمة للتنفيذ ، هو عنوان القاعدة + C .

# الحلُّ الثاني :

إشحن المتأثرين الأول والثاني في المراصف ، وقم بعملية جمع لمضمون مرصف مع المرصف الآخر ومن ثم خزَّن النتيجة . نستعمل المراصف 2 و3 كمراصف للعمل والمرصف رقم 15 كمرصف قاعدي . والبرنامج هو التالي :

0	0	0	0	0	0	0	1	D	
4	F	F	F	F	F	F	F	D	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	5	8	2	0	F	0	0	0	شحن المتأثر الأول في R2
10	5	8	3	0	F	0	0	4	شحن المتأثر الثاني في R3
- 14		A	2	3					جم في R2
16	5	0	2	0	F	0	. 0	8	خزن النتيجة

هذا الحلّ يحتاج إلى تعليمة إضافية . سنلاحظ وجود تعليمة من نوع RR بطول 2 بايتة .

#### الحل الثالث:

الحلّ الثالث كان سيقوم على إجراء الحساب مباشرة في الذاكرة دون استعمال المراصف. وسيحتاج إلى وجود تعليمة بثلاثة عناوين (المتأثر الأول، المتأثر الثاني والنتيجة). إلّا أنَّ هذا النوع من التعليمات هو غير موجود هنا.

#### خلاصة

نلاحظ ، في الأمثلة المذكورة ، أنّ حيّـز المؤشّـر (index zone) غير المستعمل هو مصفّـر تماماً كها ذكرنا في الفقرة 1.5 .

إنَّ البرمجة بلغة الآلة تبدو معقَّدة ودقيقة رغم بساطة المثل وعدم إتمامه . لهذا السبب لا نستعمل هذا النوع من البرمجة ونفضًل عليه مرونة لغة المؤوَّل ( الأسمبلر ) .

# 6 . لغة المؤول . 6 ASSEMBLER

المثل البسيط الذي جري عرضه في الفصل السابق أثبت لنا جميع صعوبات البرمجة بلغة الآلة مع أنه جرى تبسيط كبير لعملنا باستعمال النظام السادس عشري بدلاً من النظام الثنائي .

في لغة الآلة ، فإن أكواد العمليات والعناوين هي رقمية . وكل تعديل في موقع المعطيات يؤدي إلى تعديل العناوين في التعليات المتعلّفة بها .

هذه الصعوبات أدت بالمصمِّمين الى تعريف لغة ، تُدعى المؤول (assembler) ، قريبة من لغة الآلة ولكنها سهلة الإستعمال مما يجعل ترتيبها في مصاف اللغات المتطورة .

# 1.6 . عيزات لغات التأويل

- 1 ـ تتميَّز التعليهات بلغة المؤول بكود عمليات تذكيري . مثلاً : تعليمة شحن المرصف من خلال مرصف آخر تتمتع بكود رمزي هو LOAD TYPE RR) ، وتمتاز تعليهات الجمع بكود رمزي يبدأ بالحرف A . . .
- 2\_ بإمكان المبرمج أن يقوم بتحديد عناوين بواسطة أسهاء رمزية ويقوم برنامج ترجمة المؤول إلى لغة الآلة بربط القيمة الرقمية المناسبة بهذه الأسهاء .
- تتمتع أغة المؤوّل ليس فقط بمجموعة التعليهات الآلية التي تتضمنها لغة الآلة ، ولكن ببعض التعليهات الخاصة الآلية التي تدعي (التوجيهات) (أو أشباه التعليهات Pseudo-Instruction) .

# 2.6 . تعریفات

تدعى تعليمة .. آلية كل تعليمة مكتوبة بلغة المؤول ومترجمة إلى تعليمة واحدة فقط بلغة الألة . يتناسب كود رقمي مع كود .. العملية التذكيري . مثلاً ، عملية نسخ المرصف 12 في المرصف 3 ، تُكتب بلغة المؤول على الشكل التالي :

LR 3, 12 (LR = Load type RR)

وتُترجم إلى لغة الآلة بواسطة:


1 8 3 C

يُدعى أمر من نوع توجيه directive كل طلب إلى المؤول ، لا يُولّد أبداً تعليمة آلية ولكن يُقدم توجيهات للتأويل والتجميع . يوجد نوعان من التوجيهات : تلك التي لا تؤدي إلى أية عملية حجز للذاكرة وتلك المستعملة لحفظ موقع من الذاكرة أو تعريف الثوابت المفيدة للمسألة . هكذا ، فالتعليمة 15. \*Base تعني إن المرصف 15 سيُعتبر أولاً كمرصف قاعدي ، مما سيسمح بعدم ذكر القاعدة (Base) في التعليمات التالية . هذا التوجيه لا يشغل مكاناً من الذاكرة في الكود المولّد ، وليس هو سوى إشارة إلى برنامج التأويل والتجميع . أن نكتب 'DC X'F0F0 يعني أن نطلب إلى المؤول حجز بايتتين من أجل تخزين الثابتة المحدّدة بالنظام السادس عشري بواسطة F0 F0 . لا يوجد توليد لتعليمة ولكن فقط حفظ لمكان من الذاكرة . من المكن تشبيه هذه التوجيهات بتعليمات التصريح في اللغات المتطورة . أن نكتب بلغة فورتران الأمر هذه التوجيهات بتعليمات التصريح في اللغات المتطورة . أن نكتب بلغة فورتران الأمر الذاكرة اللازم لاستيعاب الجدول (100) TAB (100)

سنسمّي ماكرو ـ تعليمة (MACRO-INSTRUCTION) كل طلب إلى البرنامج المؤوّل assembler باستبدال سلسلة معرّفة مسبقاً من التعليهات تدعى ماكرو ـ تعريف . الماكرو تعريف هو إذاً عبارة عن مجموعة من التعليهات ينسخها البرنامج عفونجية كل ماكرو ـ تعريفات تدعى نموذجية كل ماكرو ـ تعليمة . يقدم النظام مجموعة من الماكرو ـ تعريفات تدعى نموذجية (ستاندارد) تسهّل على المبرمج القيام ببعض العمليات المعقدة ، كعمليات الإدخال ـ الإخراج . كما باستطاعة المبرمج أن يقوم بتعريف نظام خاص به من الماكرو ـ تعريفات .

# 3.6 عملية التأويل

الإسم «assembler» يعني في نفس الوقت اللغة والبرنامج الذي يقوم بترجمة النص إلى لغة \_ الآلة . سنقوم هنا بتناول مرحلة الترجمة بصورة موجزة . يبدو المؤول وكأنه عبارة عن مصرّف أو كأنه عبارة عن برنامج لترجمة النص المكتوب بلغة منبع إلى نص مستهدف يتألف من تعليهات \_ آلية . تدعى عملية الترجمة تأويلًا «assembling» .



# 1.3.6 . عداد المواقع

يجب على المؤول ، ومن خلال نص منبع ، أن ينتج نصاً ثنائياً يكون مع بعض التحويلات عبارة عن صورة البرنامج المطلوب تنفيذه . لتخصيص عناوين متنالية للتعليهات ، يستعمل المؤول عداداً للمواقع نرمز إليه بواسطة CE . في بداية عملية التأويل فإن CE يبيىء ، مثلاً يُصفر . وخلال ترجمة التعليهات فإنه يزيد من قيمته حسب طول التعليهات المترجمة . وعندما يلتقي توجيهاً من نوع حجز لموقع أو منطقة من الذاكرة ، فإن مضمون CE يزداد حسب طول المنطقة المحجوزة . كل توجيه من نوع إشارة إلى برنامج التأويل لا يؤدي إلى زيادة في مضمون CE بايتة ، أما تلك التي تتمتع التعليهات ذات النسق RR تؤدي إلى زيادة أربع بايتات إلى مضمون CE ، أمّا تلك ذات النسق SS فتؤدي إلى زيادة أربع بايتات إلى مضمون AS ، أمّا تلك ذات النسق SS فتؤدي إلى زيادة أربع بايتات إلى مضمون AS ، أمّا تلك ذات النسق SS فتؤدي إلى زيادة أو يلى مضمونه . وكل توجيه لحجز كلمتين من الذاكرة يؤدي إلى زيادة مضمونه . وكل توجيه لحجز كلمتين من الذاكرة يؤدي

في المثل التالي ، STARTO هي عبارة عن توجيه يؤدي إلى تهيئة CE وتصفيره . لا يحدث أي توليد لتعليهات جديدة وبالتالي فإن CE يبقى صفراً . ,12 CE والتوجيه 12(13) هي عبارة عن تعليمة من نوع RS تؤدي إلى زيادة 4 إلى مضمون CE . والتوجيه DS 1F يؤدي إلى حفظ كلمة من الذاكرة يُرمز إليها بواسطة ALPHA . وCE تزداد قيمته 4 بايتات . التعليمة DR 1,1 بالنسق RR تجعل مضمون CE يزداد 2 .

CE <sub>ا</sub> بالنظام لسادس عشري	العنوان الرمزي	كور العملية	منطقة المتأثرات	ملاحظيات
0 0 4		START STM	0 14,12,12(13)	تصفیر CE تعلیمة من نوع RS
20 24	ALPHA	DS	1F	حجز كلمة
48 4A	DEBUT	LR	0,1	تعلیمة من نوع RR

وبالاختصار ، فإن عداد المواقع هو عبارة عن كلمة ـ ذاكرة يُخزَّن فيها المؤول : قبل تأويل التعليمة ، عنوان بداية التعليمة (المتعلّق بتهيئة CE) ،

ـ بعد التأويل، عنوان الخلية الأولى المتوفّرة.

من الممكن أن نلاحظ إن قيمة CE تعادل قيمة مضمون عداد البرنامج عند التنفيذ.

# 2.3.6 . العنونة الرمزية والمرجعيات المطلقة

لقد ذكرنا سابقاً أنّ أحد أهم مميزات وخصائص المؤول تكمن في إمكان تسمية العناوين والقيم بواسطة رموز . يمكن أن يكون الرمز عبارة عن إسم منطقة من الذاكرة . في الجدول السابق ، فإنّ ALPHA وDEBUT هما عبارة عن عنوانين رمزيين نستطيع بلوغها والعودة إليها . سيكون بإمكان المبرمج أن يراجع مناطق من الذاكرة تبعاً لهذين العنوانين بواسطة تعابير من نوع ALPHA + 8 .

يُستعمل الرمز \* لتسمية القيمة التي يأخذها CE في لحظة التأويل ، أي عنوان البايتة اليسرى من التعليمة الموجودة في طور التأويل . من المكن أن نعود أيضاً بواسطة -2 \* إلى العنوان الجاري ناقص 2 بايتة .

سنلاحظ أيضاً أنّه لا يمكن لقيمتين مختلفتين لمضمون CE أن تحملا نفس الإسم. إذ نكون عندئذٍ في حالة التعريف المزدوج.

يسمح المؤول أيضاً ببلوغ قيم مطلقة بواسطة رموز ، أي رموز غير متغيَّرة عند ترجمة البرنامج . تُكتب عملية نسخ المرصف 1 في المرصف 0 مثلًا : LR·0,1 .

بكننا أيضاً أن نكتب ، بشكل أوضح LR R0, R1 بشرط تحديد كون R0 وR1 عبارة عن رمزين مطلقين يعادلان القيمتين 0 و1 .

وفي النتيجة ، فإن المؤول سيربط بكل رمز قيمة تدعى قيمة ـ خاصية ، وهذه القيمة سيتم ترجمتها أو عدمه حسب الحالة .

# 3.3.6 . جدول الرموز

عند العمل ، وفي كل مرَّة يلتقي المؤول رمزاً معيناً في منطقة الوسم (Label) يقوم بتخصيص خاصيات له:

- خاصية . قيمة تعادل قيمة CE في هذا الموقع .

ـ خاصية ـ طول تعادل البعد (الحجم) بالبايتات للمنطقة المعينة.

يمكن أن يقوم المؤول إذا ببناء جدول من الرموز على الشكل التالي:

وسم رمزي	خاصية _ قيمة ،	خاصية ۔ طول
ALPHA	20	4 .
BÉTA DÉBUT	48	2
		•••

عندما يلتقي رمزاً معيناً في قسم العنوان من التعليمة ، يقوم المؤول باستشارة هذا الجدول . فإذا كان هذا الرمز موجوداً فيه معنى ذلك أنّ الرمز عدَّد مسبقاً، وإلا فذلك يعني مرجعاً إلى الأمام ، أي إنه لم يلتق الرمز حتى الآن في منطقة الوسم ولكنه سيكون لأحقاً ( إلا إذا كان يتعلق ذلك برمز خارجي ، أنظر الفصلين 20 و21) .

# 4.3.6 . تأويل التعليمة

يتعلّق ذلك باختيار كيفية ترجمة التعليمة بواسطة المؤول وبالأخص كيف يقوم بتحويل العنوان الرمزي الى عنوان قاعدي ، مؤشّر وإزاحة . سنقوم بتحليل ذلك من خلال مثل معين

لنفترض التعليمة التالية:

L 12, ALPHA العامل العامل الثاني الأوّل

إنّها تعليمة من نوع RX وبكود عملية 58 (أنظر الملحق) حيث معناها هو «شحن مضمون الخلية ذات العنوان ALPHA في المرصف رقم 12». يقوم عمل المؤول على تعبئة مختلف حقول التعليمة بالنسق RX، أو:

5	8	С	0		
CO	p ·	R	X <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>
		•	ان	ألعنو	منطقة

فلنلاحظ منذ الآن إن منطقة الدليل هي صفر ، لأنه لم يذكر أي مرصف مؤشر أو دليل في العامِل الثاني من التعليمة ( الحقل الثاني منها ) . ولتكملة حيز العنوان ـ يجب :

- ـ معرفة المرصف المستعمل كقاعدة ،
- ـ معرفة إزاحة العنوان ALPHA بالنسبة للعنوان القاعدي .

ونشير إلى أن العنوان القاعدي لا يختلط بالضرورة مع عنوان وجود البرنامج في الذاكرة . .

سنقوم بافتراض في المثل إن ALPHA تناسب القيمة 1C للعداد CE ، وإن المرصف 1s هو مرصف القاعدة وإن العنوان القاعدي يناسب القيمة C للعداد CE . التعليمة الآلية المؤولة إذا حة ALPHA بالنسبة إلى القاعدة هي إذاً C-C أي 10 . التعليمة الآلية المؤولة ستكون إذاً :


# 5 8 C 0 F 0 1 0

4.6 مراحل تنفيذ البرنامج

إنّ تنفيذ البرنامج المكتوب بلغة المؤول ، كما بالنسبة للبرنامج المكتوب بإحدى اللغات المتطورة ، يتطلب عدة مراحل . المرحلة الأولى هي مرحلة التأويل والتجميع التي تكلمنا عنها . يُترجم النص الأولي الى لغة الآلة ويُنسخ في سجل على الاسطوانة المغناطيسية . المرحلة الثانية ، التي يمكن أن تكون اختيارية للبرامج البسيطة ، هي تنقيح الأربطة (link editor) . وتؤدي إلى إجراء بعض الوصلات بين مختلف الزجل المؤولة بشكل منفصل أو التي تشكل جزءاً من مكتبة البرامج . منقبح الأربطة يُشكُل زجلة واحدة مستهدفة ، يمكن أن تتمتع بهيكلية تغطية ، من خلال مختلف عمليات زجلة واحدة مستهدفة ، يمكن أن تتمتع بهيكلية تغطية ، من خلال مختلف عمليات التأويل . المرحلة التالية تقوم على شحن الزجلة في الذاكرة ، أي إعطائها عنواناً فعلياً لخزنها . وفي هذه الحالة تكون العناوين القاعدية متجمّدة ، وبعض المعلومات المتعلقة بالعناوين المطلقة يجب أن تحسب من جديد . يكفي إذاً أن نقوم بتخزين عنوان أول تعليمة للتنفيذ في عداد البرنامج CO ( المكلمة الثانية من PSW ) للبدء بمرحلة التنفيذ .

سنسمّي نقطة الشحن أو عنوان الخزن ، عنوان بداية المنطقة المُخصّصة للبرنامج . سيُدعى عنوان الإطلاق عنوان أول تعليمة للتنفيذ من البرنامج . نقاط الدخول الى البرنامج هي عناوين ، التعليمات أو المعطيات ، من الممكن بلوغها من خارج البرنامج . تتصل نقاط الدخول هذه بمنقّح الأربطة الذي يمكن أن يقوم بإجراء وصلات بين مختلف الزجل (modules) . عنوان الإطلاق هو نقطة دخول .

بدون إعطاء جميع الإمكانيات فإن المخطط 1.6 يعرض مختلف المراحل الواجب أن يتبعها البرنامج كي يجري تنفيذه .

en Navonalis en la compaña de 


غطط 1.6

# القسم الثاني

# 370/360 John

# 7 . المناصر الأساسية

# 1.7 . عموميات وتقديم البرنامج

## 1 \_ مجموعة السيات:

# 2 \_ ورقة البرنامج

المنطقة المحجوزة للمؤول تمتد من العامود 1 إلى العامود 71 . المنطقة 73 إلى 80 لا تُفسَّر من جانب المؤول وتُستعمل لتعريف التعليات . العامود 72 يُستعمل عندما ترغب إحدى التعليمات بالمتابعة على السطر التالي . تقسَّم منطقة التعليمة (1 إلى 71) إلى أربعة أقسام :

منطقة الرموز : وتُستعمل لاجراء تخصيص رمزي للتعليمة ( وسم ) أو إلى معطى ( إسم المعطى ) .

الاسم المُخصَّص:

- \_ يبدأ بالعامود 1 بواسطة سمة أبجدية .
- ـ يحتوي على أكثر من 8 سيات أبجعلدية .
  - ـ لا يحتوي على فراغ أو سهات خاصة .

الرموز التي تظهر في منطقة المتأثرات تخضع لنفس القواعد:

#### أمثلة:

	غير صالح	صالح
( 9 سیات ) ( ف اغ )	RESULTATS	A1234567 ZONE
( تُبدأ برقم )	TAB 1 1ABC	@123
( تحتوي على سمة خاصة)	BC-1	### \$ARC

منطقة العملية: وتستعمل لتحديد كود ـ العملية الخاص بالتعليمة. هذا الحيّز يبدأ في أي مكان ، إنطلاقاً من العامود رقم 2. إلّا أنّه يجب أن ينفصل الرمز عن كود العملية بواسطة فراغ واحد على الأقل.

منطقة العوامل (العناوين): وتحتوي على العناوين أو على المتأثرات. تبدأ هذه المنطقة من أي عامود على يمين كود العملية وتنفصل عنه بواسطة فراغ واحد على الأقل. ويُمكن أن تحتوي هذه المنطقة على العناوين ، ولا يُمكن أن تحتوي على فراغات وكل عنوان ينفصل عن الآخر بواسطة فاصلة.

منطقة الملاحظيات: وتبدأ من يمين أول فراغ يتلو منطقة العوامل وتمتد حتى 71 عاموداً. يمكن إعتبار السطر بكامله كملاحظية فيها لو بدأ هذا السطر بنجمة (\*) على العامود الأول.

سطر التكملة: كل سمة عدا الفراغ في العامود 72 تشير إلى أن التعليمة الجارية لم تنته وستتابع على السطر التالي. يفترض المؤول أن السطر التالي يبدأ بالعامود رقم 16، وبالنتيجة فإنّ التعليمة ستتابع بدءاً من العامود رقم 16. يسمح بسطرين فقط لتكملة التعليمة.

الحصر العادي: من المفيد حصر نحتلف هذه المناطق انطلاقاً من الأعمدة 1، 10 ، 16 و40 . ونشير إلى أن الحيز المفسر بواسطة المؤول يمتد إلزامياً من 1 إلى 71 وإن الأسطر التابعة تبدأ من العامود رقم 16 . هذه القيم هي قابلة للتعديل بواسطة الأمر ICTL

منطقة الرموز	منطقة أكود أاحا	منطقة العوامل	امنطقة الملاحظية		منطقة. المعرَّف
1	10	16	40 عامود تابع	72	80
ALPHA	DC	C'ABCD'	عامود تابع colonne suite		
* CETTE I	LR IGNE F	1,2 ST UN COMMENTAIRE	(سطر ملاحظية)		
BETA	ос	C'TEXTE	SE CONTINUAN		(نصن يتبع
		T SUR LA LIGNE SUIVANTE	لم على السطر التالي)	٠ ،	-

جدول 1.7

## 2.7 عناصر لغة المؤول

لقد لاحظنا حتى الآن إن المؤول يسمح لنا باستعمال رموز معينة لتسمية العناوين أو القيم . وعملياً فإن لغة المؤول تسمح لنا :

- ـ باستعمال كتابات مثل 'A10C' B'1011' X والتي ستعامل وكأنها قيم باللغة الثنائية ، أو السادس عشرية . . . وهي ستكون عبارة عن القيم المعرَّفة أوتوماتيكياً .
- بلوغ الطول المتعلَّق بأحد الرموز . لو إفترضنا إن «BIDON» هو وسم تعليمة ، أو بشكل عام ، أكثر اسم حير معين ، فإن L'BIDON سيحلَّد طول التعليمة أو المنطقة . ويتعلَّق ذلك بالخاصية ـ طول ؟
  - . . إستعمال الأحرف كمتأثرات في التعليمات ؟
- ـ خلط كل هذه الإمكانيات لنحصل على تعابير ستكون معادلة لعناوين قابلة للنقل إلى قيم مطلقة .

من الملائم إذاً تحديد القواعد النحوية التي تسمح باستعمال هذه الإمكانيات

# 1.2.7 . قيم المُعرِّفات الأوتوماتيكية (Auto-definition)

قيمة المعرّف الأوتوماتيكي هي واحد من أشكال الكتابة ، معروف من قبل المؤول ، يسمح بتحديد القيمة .

### مثلًا :

"B'1011' (X'B' و 11 هي عبارة عن ثلاث كتابات مختلفة تسمح بتحديد القيمة (عشري) المثلة في المكنة بواسطة تشكيلة البتات 1011. هذا الشكل في الكتابة هو مسموح، مع بعض التحديدات، بداخل حيّز العوامل (منطقة العنوان) من التعليمة.

هناك أربعة أنواع من المعرِّفات الأوتوماتيكية المقبولة :

- ـ الثنائي: 'B'1001101 وعلى الأكثر 32 رقباً ثنائياً تحت إشراف النظام OS و24 بالنظام DOS ).
  - \_ السادس عشري : "A3BC" ،
  - ـ العشري: 125 (حدُّ أقصى 10 أرقام عشرية).
- ـ نوع السهات : 'C'A' ، ""C ( سمة أبوستروف أو الفاصلة العليا ) ، 'C'ABCD' ، 'C'AB' . يجب أن نحصل كحد أقصى على أربع سهات بالنظام OS وثلاث بالنظام DOS .

وبشكل عام ، فإن قيمة التعريف الأوتوماتيكي يجب أن تتم على 24 بتة بإشراف النظام DOS وعلى 32 بتة كحدًّ أقصى بإشراف النظام OS . سنجد أمثلة على طرق إستعالها في الفقرة 3.7 المتعلقة بالتعابير .

# 2.2.7 . المتأثرات الحرفية

- هي عبارة عن قيم مستعملة كمتأثرات في حيَّز عواملَ التعليات . لشحن القيمة 125 في المرصف 3 يمكن للمبرمج أن يختار أحد حلَّين :
- 1 حجز حيز من الذاكرة ، يدعى ALPHA مثلاً ، ويُعرِّف عنه وكأنه يحتوي على القيمة 125 ، وبعد ذلك يُشحن ALPHA في المرصف 3 بواسطة التعليمة : L3, ALPHA;
- 2 ـ كتابة التعليمة : 'L 3, = F'125 ، وسيهتم المؤول بحجز الخلية من الذاكرة التي تختوي على 125 في منطقة تدعى POOL (حوض) . في المثل المذكور لاحقاً ، فإن القارئء سيتحقَّق :
- من أن المؤول سيضع عنوان المتأثر الحرفي بشكل قاعدة وإزاحة داخل كود التعليمة المولّد عنه ،
- من أنَّ إستعمالين مختلفين لنفس المتأثر الحرفي لن يؤدّيا سوى إلى حجزٍ واحد في الذاكرة ،
  - من أنَّ المتأثر الحرفي هو شبيه برمز قابل للترجمة .

إنَّ استعمال المتأثر الحرفي ، إن لم يحمل أي شيء جديد ، فإنه يُقدم لنا فائدة بالنسبة لوضوح كتابة التعليمة .

## قواعد الكتابة

يُحدَّد المتأثر الحرفي وكأنه متأثّر عادي في توجيه DC مسبوق بالإشارة ( = ) . أما القواعد المتعلقة بمتأثرات التوجيه DC فإنها ستوضح لاحقاً .

- لا يمكن أن يُستعمل المتأثر الحرْفي كمُعامِل في التعبير ( فقرة 3.7 ) الرقمي أو غير الرقمي .

LCC	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATE	ENT
103000 103300 20304 103008 90030C 073010 707014 107318 70031C 103020 203020	5820 F020 5830 F01C	00018 00018 00018 00020 0001C 00024	00020	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14		CSECT EXTRN USING L L L L END	SP1 **15 1*=F*0* 2*=C*ABCD* 2*=F*0* 2*=V*SP) 3*=C*ABCD* 1*=A(SP1) =F*0* =C*ABCD* *V(SP) =A(SP1)

3.2.7 . الخاصية . طول

وتسمح ببلوغ الطول المرتبط بالرمز . ويُكتب :

L ' إسم رمزي L

مثلاً : L ' symbolic name

L'ZONE L'SUITE L'\*

- إذا كان الرمز هو إسم الحيز، فهو يأخذ كقيمة طول الحيِّز مُقاساً بالبايتة . - إذا كان الرمز هو إسم التعليمة ، فهو يأخذ واحدة من القيم 2 ، 4 أو 6 حسب نسق التعليمة .

- إذا كان الرمز هو (\*) ، فهو يأخذ كقيمة طول التعليمة التي يظهر فيها . بالنسبة للتوجيهين DC وDS فإن الخاصية \_ طول لا تتأثّر بوجود عامل الإزدواجية . سنلاحظ أنه بالنسبة للتوجيه EQU فإن قيمة الخاصية \_ طول هي قيمة المتأثر الأيسر .

الأمثلة التالية ، وللفهم الكامل ، تتطلب بأن نكون أكثر تقدماً في هذه الدراسة . إلاّ أنّنا نعرضها هنا :

الرمز	كود ـ العملية	عوامل	خاصية	قيمة
ZONE1	DS .	CL80	L'ZONE1	80
ZONE2	DS · ·	CL200	L'ZONE2	200
CARAC	DC	C'ABCDE'	L'CARAC	. 5
ABSOL1	EQU	ZONE2-ZONE1	L'ABSOL1	200
ABSOL2	EQU	25	L'ABSOL2	1
INSTR1	LR	0,1	fL'INSTR1,	2
1	•		<b>Ն</b> ւ∗	2
INSTR2	MVC	ZONE2(L'+),ZONE1	(L'INSTR2	6
. :			L'*	6
	MVC	ZONE2(L'ZONE2-10),ZONE1	L'ZONE2	200
ALPHA	DC	6F'0'	L'ALPHA	4

# 3.7 التعابير

#### تعریف :

التعبير هو تركيب من الرموز ، وقيم التعريف ـ الأوتوماتيكي وخاصيات ـ الطول في منطقة المتأثرات من التعليمة .

# الاستعمال:

تستعمل التعابير لتحديد:

- ـ العنوان،
- ـ الطول الواضح ،
  - ـ المعدُّل ،
  - ـ عامِل التكرار.
    - ـ المتأثر .

## فئات التعابير

التعابير هي بسيطة أو مركبة ، مطلقة أو قابلة للترجمة التغير البسيط هو الرمز الرحيد أو الرمز (\*) (قيمة عدّاد المواقع عند تأويل التعليمة ، فقرة 1.3.6) . التعبير المركّب هو مجموعة من عدة تعابير بسيطة مرتبطة بمؤثرات من نوع + ،

- ، \* ، (1) أو / ، التي تُمثل على التوالي الجمع ، الطرح ، الضرب والقسمة .

## أمثلة:

ALPHA+2	*+3	*	=	CE
ALPHA-BETA	<b>*-2</b>	*	· =	CE
3*DELTA,	A+3	*	·=	مؤثر
(ALPHA-BETA)/2	**2		:	تعبير غير صالح
ALPHA+X'1A'	*3		:	تعبير غير صالح
TAB+L'LIGNE				C

# قواعد الإنشاء

التعبير المركب:

- ـ لا يمكن أن يبدأ بمؤثر،
- ـ لا يمكن أن يحتوي على مؤثرين ثنائيين متتاليين ،

<sup>(1)</sup> يجب عدم الخلط بين المؤثر \* والرمز الذي عثل عداد المواقع .

- ـ لا يمكن أن مجتوي على نجمتين،
- ـ لا يمكن أن يحتوي على تعبيرين بسيطين يتتابعان بدون مؤثر بينها،
  - ـ لا يمكن أن يحتوي على متأثر حرفي .

النظام OS يسمح باستعمال 19 مؤثّراً أحادياً وثنائياً و6 مستويات من الأهلّة . بينها النظام DOS لا يسمح سوى بِ 15 مؤثّراً و5 مستويات .

# تقييم التعابير

يقوم المؤول بتخصيص قيمة رقمية لكل تعبير بسيط وبعد ذلك يُقيَّم من اليسار إلى اليمين التعبير حسب أولوية خاصة للضرب وللقسمة بالنسبة للجمع والطرح . \*A+B تُقيَّم وكأنها (A+B) وليس كأنها C\* (A+B) . النتيجة الحسابية تصبح قيمة التعبير ، والمؤول يُقيَّم بشكل طبيعي في المكان الأول المؤثرات الأحادية وداخل الأهلَّة . القسمة على صفر هي صحيحة وتعطى نتيجة صفر .

## تعابير مطلقة ، تعابير منقولة

التعبير المنقول هو تعبير حيث القيمة تتغيَّر مقدار n إذا كان البرنامج منقولًا إلىn بايتة

التعبير المطلق هو التعبير الذي لا تتغيَّر قيمته عند النقل .

منته . لنفترض إن ALPHA وBETA هي رموز منقولة وإن VAL1 وVAL2 هي رموز مطلقة :

تعابير منقولة	تعابير مطلقة
ALPHA+3	VAL1+B'101
BETA+L'ZONE	ALPHA-BETA
BETA+VAL1	VAL1+VAL2

التعبير سيكون مطلقاً إذا كان يحتوى على:

- ـ رموز مطلقة ، قيم تعريفات أوتوماتيكية ، خاصيات ـ طول ،
- ـ رموز منقولة يظهر كل اثنين منها على حدة وتؤدي إلى تصفير فاعلية النقل.

سنلاحظ إنه إذا كان T1 وT2 تعبيرين منقوليـن، فإن T1+T2 و3\*T1 ليست لا مطلقة ولا منقولة.

ولنتأكد من ذلك يكفى أن نقوم بإجراء عملية نقل عِدار 100 مثلاً:

 T1 + 100 T1 T2 + 100 T2 T2 

 T1 + T2 + 100 T1 + T2 T1 + T2 

 T1 \* 3 + 300 T1 \* 3 

التعابير لا تحتمل نفس الإزاحة .

إستعمال التعابير هو بشكل خاص مفيد لأنه يسمح بتحديد العناصر حيث القيم هي قابلة للتغيير عند التأويل وذلك بشكل معاملات ومتغيرات ( مثلاً صفحة 122 ، السطر 78 من البرنامج ) . كل تعديل في قيمة المتغيّر من التعبير سيكون محسوباً من جديد بواسطة المؤوّل وليس بواسطة المبرمج ، مما يُسهًل عمل المبرمج .

# 8 توجيهات تعريف الرموز

لنأخذ هذه القطعة من برنامج بلغة فورتران:

DIMENSION TAB(100) -----DO 50 I=1,100 TAB(1)=I

يطلب الأمر DIMENSION حجز 100 كلّمة \_ ذاكرة مجموعة تحت إسم الجدول TAB . تدل القواعد الضمنية المتعلقة بنوع المعرَّفات أنَّ هذا الجدول سيتألف من أعداد حقيقية ، أي مكوَّدة في التمثيل بفاصلة متحركة بدقة بسيطة . يعرف المصرَّف بأنه يجب أن يستعمل ، لتوليد كود التعليات الحسابية التي تبلغ TAB ، التعليات الحسابية بدقة بسيطة .

وفي فورتران ، كما في جميع لغات البرمجة ، كل رجوع إلى معرِّف يفترض أن يكون الأخير معروفاً من المصرِّف ، أي مُحدَّداً خلال البرنامج بواسطة نوعه (حقيقي ، صحيح . . ) وطوله مُقاساً بالكلمات أو بالبايتات . وفي النهاية يخصِّص المعرِّف TAB بخاصية . قيمة (قيمة المعرِّف ستكون عنوانه) ، وبخاصية . طول (بعد الحيِّز المشار إليه بالبايتة ) .

في لغة التأويل المسألة هي نفسها ، يجب أن يحدَّد كل رمز بواسطة خواصّه . سنرى توجيهين DC وDS يسمحان بتعريف الثوابت وحجز مكان من الذاكرة ، والتوجيه EQU الذي يسمح بإجراء توازنات بين الرموز .

# 1.8 . تعريف الثابتة DC

كثير الإستعمال ، هذا التوجيه يسمح بحجز منطقة من الذاكرة تحتوي على القيمة المدعوّة ثابتة وبتسميتها بواسطة أحد الرموز .

شكل هذا التوجيه هو التالي:

رمز	كود العملية	عامل
[ وسم ] ا	DC	d t m ¹c¹

- ـ الوسم هو الإسم الرمزي للثابتة وهو إختياري .
- ـ d هو عـامل الازدواجية ، وهو اختياري ، وإذا كان مهملًا فإن قيمته تعادل 1 . إنَّه يشير إلى العدد الذي يجب أن تولَّد فيه الثابتة .
  - t هو النوع ، يمكن أن يكون أحد الأكواد الموجودة في الجدول التالي :

کود	نوع الثابتة	نسق المكنة	الطول الضمني	الاصطفاف
C	سمة	EBCDIC		بايتة
X	سادس عشري	ثنائي بفاصلة ثابتة	] ]	بايتة .
B	ثنائي	ثنائى	}	بايتة
F	عشري	كلمة ثنائية بفاصلة ثابتة	كلمة واحدة	كلمة
) H	عشري	نصف كلمة بفاصلة ثابتة	نصف كلمة	نصف كلمة
E .	عشري	فاصلة متحركة ودفئة بسيطة	كلمة واحدة	كلمة
l D	عشرى	. فاصلة متحركة ودقّة مضاعفة	كلمتان	: كلمة مزدوجة
] [	عشري	فاصلة متحركة ودقة رباعية	4 كليات	: كلمة مزدوجة
Z	عشری	عشري موسع	1	بايتة
P	عشري	عشري مكثّف ا		بايتة

جدول 1.8

في المكنة تُحصر الثوابت في حدود البايتة ، نصف الكلمة، الكلمة أو الكلمة المزدوجة حسب نوعها مَا عدا في الحالة التي نُحدِّد فيها طولها ( أو نستعمل معدِّلًا للطول ) .

ł

ı

- m هو معدِّل طول الثابتة ، ويمكن أن يكون :
- أ .. معدل طول ضمني يكتب على شكل Ln حيث n هو عدد البايتات في التمثيل الداخلي. إنَّ وجود معدُّل للطول يُصفِّر قاعدة الاصطفاف الضمنية.
  - ب. مُعدِّل للحصر يُكتب على الشكل التالي: Sn .

معدِّل الحصر يقوم بإجراء إزاحة لِـ n بتة إلى اليسار إذا كانت n إيجابية ، وإلى اليمين إذا كانت n سلبية . أي يقوم بإجراء ضرب أو قسمة صحيحة على "2 . معدُّل الحصر ، ويدعى أيضاً المقياسَ ، يُطبُّقَ على الثوابت D ، E و.I . 'c' هي الثابتة المحدِّدة بين فاصلتين عليين (' '). الثوابت يُكن أن تكون عدَّدة بإشارة ، فاصلة عشرية وبأسّ ( قوة ) يُرمز إليه بالحرف E . الأمثلة التالية تُظهر لنا

غَتَلَفَ الْإِمْكَانِيات . وهناك جدول في الملحق يُوجِز لنا مميزات الثوابت .

		1	TITION ET TRON	DROITE. TRONCATURE A LONGUEUR IMPLICITE LONGUEUR EXPLICITE TRONCATURE	SUR L'OCTET.		OT (F) OU UN DEMI-MOT (H). T. LORSOU'UNE LONGUEUR RST IT. LA CONSTANTE EST EN DECIMAL	DECALAGE 3 BITS A GAUCHE (#8)	DECALAGE 3 BITS A DROITE (78)	ARRONDI SUPERIEUR ARRONDI INFERIEUR	MODIFICATION LONG ET ALIGN.	DECALAGE A GAUCHE DE 2 BITS
SOURCE STATEMENT	CDNST CSECT	CONSTANTES DE CARACTERES, PAS D'ALI CADRAGE A GAUCHE, TRONCATURE A DRO ARACT DC C'ABCDE, CL3 TRONCATURE A DROI DC CL6 195C' CADRAGE A DC CL6 195C' CADRAGE A	C CL3'A688' C 3CL4'A8CD	* CONSTANTES HEXADECIMALES. CADRAGE A HEXA DC X'F01AZ' DC XLS'1ABOC' AXL2'AIBC'	** CDNSTANTES BINAIRES, LONGUELR MAXI : ** COMPLETE PAR DES ZEROS A GAUCHE, AL BINOON 1102102. ** TRONCATURE A GAUCHE. ** TRONCATURE A GAUCHE.	1	* CONSTANTES EN VIRGULE FIXE SUR UN MOT * ALIGNEMENT SUR LE MOT DU LE DEMI-MOT. * SPECIFIEE IL N'Y A PLUS D'ALIGNEMENT. HALPWORD DC H'SE3,1052,17,2	υυ	00	บบบเ	FL3125	DC F52:25: DC F:0:
STAT	~~~	ሳ የመፍሥመውዕ	12 1	466766		400	₽₽0₩₩ NNMMM	4 IL	5 E	<b>გე</b> გ. 4 გეტებ	4	4 4 4 w 4 ib
AOORZ												
ADOR1		7.309	4364		-	Ξ	-		-			
CODE		.465 .94343	24 C1 C2	140 C 301 F 90		60005	03E83011		,	ទី១ភព	610	40
JBJECT		C1 C2 C3 C4 C5 E1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3	C15002 C102030 C102030	OFJIA2 DJDDDIAHDC IFBCIFBCIF	110A	ว์ดึกธดุตวธดกุมธ	 20 m 20 m	3160	000 000 000 000	00000000000000000000000000000000000000	10001000	00000
, רמכ	oc ceeu	00000000000000000000000000000000000000	2000 1000 1000 1000 1000 1000	2000 2000 2000 2000 2000 2000	233	300036	0.4 0.4	44	844 84	00000 0000 00000 00000 00000	20.	4 8

9937D2 01234C 903D5 00900011234D 903DB 925D025D025D	DOE FOR IDE	9999C0 F1 F2F3F4C5	17337B \$500070000730000	7A0 C27D000000000000000000000000000000000000	00017C 01000000 000180 C2190010010000 000186 C2190010010000 010170 32170EF54645D497 0101798 52170EF54646D497	75778 C1100	373.75C +21.93000 177.76 C21.93000	LIC INJECT CODE ADDRI ADDR2
<b>ក</b> សីសកធិ <u>ត</u>	வக்கை	<u>@@@\\\\</u>	777 7		2000	ជាជាជាជាជ	។ <b>៤ ១ ស្រី ស្រី ស្រី ស្រី</b>	STAI
PACKED DC P11234 DC PC61-1234 DC PC-251	# #	74 * DE 16 GCIE'S LE SIGNE CADRAGE À DROITE TRONCATURE A GAUCHE 75 * DU DERNIER OCTET À DROITE. CADRAGE À DROITE. TRONCATURE A GAUCHE 76 * X'F' OU X'E' DANS LA POSITICN DE SIGNE SONT CONSIDERES COMME - 77 * X'D' OU X'E' DANS LA POSITICN DE SIGNE SONT CONSIDERES COMME - 77 * X'D' OU X'E' DANS LA POSITICN DE SIGNE SONT CONSIDERES COMME - 77 * X'D' OU X'E' DANS LA POSITICN DE SIGNE SONT CONSIDERES COMME - 79 * CADRAGE A DROITE TRONCATURE A GAUCHE DE CONSIDERES COMME - 79 * CADRAGE A DROITE TRONCATURE A GAUCHE DE CONSIDERES COMME - 79 * CADRAGE A DROITE TRONCATURE A GAUCHE DE CONSIDERES COMME - 79 * CADRAGE A DROITE TRONCATURE A GAUCHE DE CONSIDERES COMME - 79 * CADRAGE A DROITE TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 * 25 * 5 * TRONCATURE A GAUCHE DE COMME - 71 * 123 *	* CONSTANTES DECIMALES DITES "ZOMED" LONGUEU  * CONSTANTES DECIMALES DITES "ZOMED" LONGUEU	S * CONSTANTES FL S * ALIGNEMENT SU S * DAS DE TRONCA S GUADRU DO	P-40	T # CONSTANTES FLOTT T # CONSTANTES FLOTT G # ALIGNEMENT SUR L VALEUR ARRONDIE.	9 * CONSTANTES FLOTTANTES EN SITPLE P 9 * CONSTANTES FLOTTE, PAS DE TRONCATU 1 * LONGUEUR IMPLICITE A OCTETS. 2 FLOTTANT DO E 125. 3 DO E 1-1.	√

### 2.8 . ثوابت العنوان<sup>(1)</sup>

إنَّ تعريف ثابتة \_ عنوان يعني حجز مكان من الذاكرة لتخزين عنوان أحد العناصر . نشير هنا إلى بعض المفاهيم الأساسية . العنوان الفعلي ، أي العنوان الحقيقي لأحد العناصر هو غير معروف إلا عند شحن البرنامج في الذاكرة . لذا فمن غير الممكن ، في مرحلة التأويل والتجميع ، أن يكون بتصرفنا العنوان الفعلي الخاص بالرمز . نبلغ الرمز بواسطة الإزاحة نسبة إلى مضمون مرصف القاعدة .

في بعض الأحيان يبدو من غير المكن بلوغ أحد الرموز التي لا تنتمي إلى الزجلة التي تكون في طور المعالجة من قِبل المؤول. هذه هي الحالة، مثلاً، عندما نرغب بإجراء تفريع إلى برنامج ـ ثانوي مؤول ومترجم على حدة . الحلَّ يقوم إذاً ، بالنسبة للمؤول ، على بلوغ مباشر بسبب وجود كلمة ، تدعى ثابتة \_ عنوان ، يقوم إلشاحن (Loader) بملئها بشكل مناسب .

### مثلاً :

نرغب ، للتفريع إلى المرصف 15 ، شحنه بعنوان نقطة الدخول P1 لبرنامج ـ ثانوي مؤول على حدة . سنحفظ ، في الزجلة المنادية ، كلمة تدعى هنا ADRP1 سيتم تعريفها كثابتة عنوان خارجية . والمؤول سيقوم بإعدادها وتصفيرها ، كما سيقوم الشاحن بتخزين العنوان الفعلي P1 في داخلها . العنوان P1 سنحصل عليه إذاً في المرصف 15 بواسطة التعليمة :

. L 15, ADRP1

إنَّ نسق تعريف ثابتة العنوان هو التالي :

رمز	كود ـ العملية	عامل
[ وسم ]	DC	d t m (c)

نسق هذا الأمر لا يتميّز عن نسق تعريف الثوابت إلا بتبديل الفواصل العليا بالأهلّـة .

- d هو عامِل الإزدواجية ، وإذا جرى إهماله فإنَّــه يعادل 1 .

ـ t هو كود نوع الثابتة .

<sup>(1)</sup> دراسة هذه الفقرة المفيدة للفهم الكامل يمكن أن يقفز عنها عند القراءة الأولى .

وقد يكون A ، Y ، S ، Y ، Q النوع Q ليس متوفّراً سوى تحت النظام Q . النوعان Q يسمحان بتعريف الثوابت بواسطة تعابير بسيطة أو مركّبة ، مطلقة أو منقولة . القيمة ثابتة العنوان محدَّدة لجهة اليمين في كلمة ( نوع Q ) أو نصف كلمة ( نوع Q ) . الثوابت من نوع Q تسمح بتخزين عناوين بشكل قاعدة وإزاحة على نصف كلمة . ولا يمكنها أن تعرّف في نص حرفي . تستعمل الثوابت من نوع Q لتعريف عناوين خارجية من نوع Q إسم برنامج ثانوي Q .

- m هو عبارة عن معدِّل الطول الضمني . وجود المعدُّل يؤدي إلى إلغاء قاعدة الاصطفاف الأوتوماتيكية (alignement) .
- ـ C هو عبارة عن الثابتة نفسها مكتوبة بدأخل أهلَّـة . الأمثلة في الصفحة 75تعرض وتعرُّف كل نوع من الثوابت .

### استعمال ثابتة العنوان:

ب تُستعمل:

- ـ لشحن عنوان في مرصف.
- ـ لاجراء وصلات بين البرنامج والبرنامج الثانوي .

وسيتم درس ذلك في الفصلين 20 و21.

## 3.8 . أمر حجز مواقع أمن الذاكرة

هذا الأمر هو عبارة عن توجيه يسمح بحجز موقع من الذاكرة دون إعداد أو تهيئة مضمونه عند التأويل . هذا الأمر يؤدي إذا إلى زيادة مضمون عداد المواقع . ويسمح بتسمية المناطق المحدَّدة وببلوغها رمزياً . النحو ، القريب من نحو التوجيه DC ، هو التالي :

رمز	العملية	کود	عامل
رمر [ وسم ]		DS	d t m

- d مُعامِل الازدواجية ، وهو اختياري . وإذا كان صفراً فهو يسمح بزيادة عدّاد المواقع حتى حدود نصف كلمة ، كلمة أو كلمة مزدوجة حسب نوع t المرتبطة بالمنطقة . هذه الحصوصية تستعمل كثيراً ونوضّحها في الأمثلة والاسئلة . سنشير هنا ، إلى أنه مع وجود عامِل إزدواجية يعادل صفراً ، فإن الوسم الموجود في منطقة الرمز هو مخزَّن في جدول الرموز .

SOURCE STATEMENT	CSECT EXTRN SYMBEXT USING #112 ORG #1100 A8SOL EQU 255	RELOC DC	* CONSTANTES D'ADRESSE DE TYPE A. * CONSTANTES D'ADRESSABSOLUE DU TRANSLATABLE! * S'ECRET DC A(EXPRES, ABSOLUE DU TRANSLATABLE! * A CRETS. * CONSTANT BRILONGUEURS EXPLICITES DE ES DE 1 A 4 COLTETS. * TRONCATURE A GAUCHE, PEUT ETRE DEFINIE DANS UN LITERAL.	F <b>4</b>	DC A(RELOC+10) DC A(SYMBEXT) SYMBOLE EXTE	CONSTANTES D'ADRESSE DE TYPE Y  # S'ECRIT DC Y(EXPRES, ABSO CU TRANSLATABLE)  # ALIGNEMENT SUR LE DEMI-MOT, LONGUEUR IMPLICIT  # LONGUEURS EXPLICITES POSSIBLES DE I OU & OCTE  # TRONCATURE A GAUCHE, PEUT EITRE DEFINIE DANS	B DC Y(#-8,4-8) NOTER QUE LES	DC YLI(125) EGANX A B ET B+2 LONGUEUR EXPLICITE ************************************	** CONSTANTES D'ADRESSE DE TYPE S, ** S'ECRIT DC SIEXPRESSICN ABSOLUE) ** DU DC SIEXPRESSIGN TRANSLATABLE) ** DU DC SIEXPR ABSIERTAP, ABSI ** EST ASSEMBLEE DANS UN 1/2 MCT, ALGNEE SUR LE ** NE PEUT ETRE DEFINIE DANS UN LITERAL,	C DC S(1024) BASE 0, DEPL =1024 DC S(RELOC) BASE ET DEPLAC DE RELOC S(512(12)) (DEPLAC(BASE))	* CONSTANTES D'ADRESSE DE TYPE V. UTILISEES SEUERMENT POUR LES ADRESSES EXTERN	DEDRE EXTRN. DNGUEUR + 3 OU +. RAITRE DANS UN LIT	D DC V(ENTREESP)	QZW
STET		<b>V</b> 1-		4444	-00	000000	101	0 m m m	<u>ከ</u> ከሁህህህህ 4 4 4 ለያብዮ መው 0 =	14444 14444	444n 1 640	មាលមួយមួយ មាលមួយមួយ	120 (U) 120 (U) 120 (U)	ç
ADDR2	00000 00000 8 1 1 000													
ADDR1									-					
CODE	ļ	Ļ		®₩.4	NO.		<sub>CO</sub>						00	
08JECT				00000000000000000000000000000000000000	000003F2		20000000	070 22		2 m c c c c c c c c c c c c c c c c c c	-		0000000	
רפט	000000			00000 00000 00000 00000 00000			000404	000408		2000 2000 2000 4000 4000 4000			000410 000414 0	

- ـ t يُحدِّد نوع المنطقة أي بالتحديد كما جرى بالنسبة للأمر DC . وهو إلزامي ويحدِّد التسطير الضمني .
- ـ m هو معدِّل الطول ويُكتب Ln ، حيث n هو طول المنطقة بالبايتات . كما بالنسبة للأمر DC فهو إختياري ، وجوده يلغي فعل الإصطفاف الضمني . سنشبر هنا إلى أن الطول الأقصى للثابتة من نوع سلسلة السهات المُحدَّدة في الأمر DC هو 256 بايتة ، وإستعمال النظام OS يسمح بـ 65533 بايتة .

لتسهيل صيانة البرامج سنستعمل : ETIQ DS 0H لتعريف نقاط التفريع . قدر المستطاع سنفضل إستعمال الأمر DC عن الأمر DS الذي يقوم بإعداد المنطقة بقيمة محايدة ستكون مرئية في عملية DUMP (دلق) .

## 4.8 . توجيه التعادل EQU يسمح بتعريف رمز وإعطائه قيمة مطلقة أو محوَّلة ويُكتب على الشكل التالي :

;	(Symbol) رم	EQU	تعبير مطلق أو محوَّل
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

سنشير هنا إلى أن وجود الرمز هو إلزامي . لا يحجز التوجيه أي موقع من الذاكرة ولا يقوم سوى بإنشاء رمز جديد في جدول الرموز . ويمكن أن يكون موجوداً في أي موقع من البرنامج ويُستخدم :

1- لاستعمال أسهاء بدلاً من القيم . تجري العادة مثلًا على كتابة :

RO R1	EQU EQU	0 1
		-
D1R	FOLL	15

مما يسمح ، منذ البداية ، ببلوغ المراصف بواسطة الأسهاء R1 ، R0 ، ... ، R1 . R1 . R1 ، R15 ... ، R15 ... ، R15 ... ، المحل ولكن أيضاً إلى إمكانية إيجاد مراجع المراصف بسهولة لأنها ستظهر في جدول الرموز وفي البلوغ التصالبي .

2 - لتخصيص قيمة جديدة محدَّدة داخل البرنامج لرمز معين ، أي معرَّف خلال الأسطر السابقة .

```
      RO
      EQU
      0

      REGO
      EQU
      RO
      (مرز مطلق)

      DEB
      LR
      R1,R2

      DEBUT
      EQU
      DEB
      (مرز محوّل)

      ZONE
      DS
      4F


      Z1
      EQU
      ZONE+12
      (مرز محوّل)
```

3 لحساب التعابير حيث القيمة مجهولة في لحظة الكتابة أو صعبة الحساب وتخصيص رمز
 لها .

### تمارين

تمرين 1.8 ـ ولَـد ، بواسطة تعريف ثابتة محصصة ، منطقة من الذاكرة بحجم 100 بايتة تحتوي على سلسلة من 100 عدد صحيح طبيعي . نفس السؤال لمنطقة بحجم 100 كلمة .

تمرين 2.8 ـ عرِّف حجز من الذاكرة لاستيعاب رقم الضهان الإجتماعي ( 13 سمة ) مع وصف للهيكلية التالية .



وذلك بفحص الخاصية \_ طول لكل معرِّف مذكور .

تمرين 3.8 ـ باستعمال الأمر ORG ( فقرة 3.20) ، ، مطلوب تعريف منطقة من الذاكرة عكن أن تستوعب إما ثمناً ( 8 أرقام عشرية موسعة ) أو كمية ( 4 أرقام عشرية موسعة ) ، أو رقماً (عدداً صحيحاً بفاصلة ثابتة ) ونصاً من 10 سمات . يتعلّق ذلك بإعادة تعريف من نوع REDEFINES بلغة كوبؤل .

## و كتابة العناوين بلغة المؤول

### 1.9 . قاعدة ضمنية ، قاعدة جلية

في جسم التعليهات الآلية ، فإن العناوين المحوَّلة تكون ممثَّلة بواسطة مرصف قاعدي ، وإزاحة ومرصف دليل (حالة النسق RX) . عند كتابة التعليهات ـ الآلية بلغة المؤول سنقوم بإيجاد ثلاثة متأثرات . لقد لاحظنا حتى الآن أنه كان يوجد ستة أنسقة مختلفة للتعليهات الآلية . إضافة لذلك ، وفي لغة المؤول ، فإن كتابة منطقة العوامل (منطقة العناوين والثوابت) ستتغيَّر حسب نسق المكنة .

لناخذ تعليمة شحن المرصف 3 (LOAD) من خلال مضمون عنوان معين . لنفترض إن المرصف 15 قد جرى إختياره كمرصف قاعدي ، وإن العنوان موضع السؤال هو موجود على مسافة 512 (في القاعدة العاشرة) من العنوان القاعدي وهو مؤشر بواسطة المرصف 5 . التعليمة .. الآلية سيكون لها الشكل التالي :

	5	8	3	5	F	2	0	0
L	CO	P	R <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	<u> </u>	D <sub>2</sub>	

سيكون بإمكان المبرمج بلغة المؤول أن يكتب التعليمة على الشكل التمالي : L 3, 512 (5, 15) . القاعدة 15 هي هنا مسهاة بشكل واضح . لا نرى بهذا الشكل الفائدة الرمزية من لغة المؤوّل .

لتأمين بساطة أكبر فإن المؤول يسمح بعدم ذكر القاعدة في منطقة العوامل التابعة للتعليمة . يكفي لذلك أن نصر م ، بواسطة التوجيه 15, \* USING ، أن التعليمات التالية يجب أن تؤول ( تجمّع ) مع المرصف 15 كقاعدة . الفائدة الأولى هي السما ي بتعديل مرصف القاعدة دون إعادة كتابة جميع التعليمات . كذلك ، فإن الإزاحة ومرصف المؤشر يمكن أن يتم تمثيلهما بشكل رمزي عند الحاجة . هكذا ، فلناخذ العنوان ومرصف المؤشر يمكن أن يتم تمثيلهما بشكل رمزي عند الحاجة . هكذا ، فلناخذ العنوان المحوّل ALPHA الموجود على المسافة 512 بايتة من العنوان القاعدي . ولنشحن في

المرصف 3 مضمون العنوان ALPHA المؤشر بواسطة المرصف 5. بإمكاننا كتابة التعليات التالية بلغة المؤول:

ـ بتحديد القاعدة بشكل واضح : (5,15) L 3,512

- أو (5) L 3, ALPHA ومحدِّدة بواسطه الموال المحال المحدِّدة بواسطه المؤول حسب التوجيه USING . يوجد عدة إمكانيات لكتابة منطقة العوامل ، وهذا ما سنقوم بشرحه الآن .

## 2.9 . كتابة العوامل

في الإعتبارات التآلية M ، R ، B ، X ، D ولم تُمثّل على التوالي الإزاحة ، رقم مرصف المؤشر ، رقم مرصف القاعدة ، رقم المرصف العام ، قناع (موجود في التعليمة) والطول . الدلائل 1 ، 2 و3 هي مرتبطة بمختلف المتأثرات . جميع هذه الرموز يجب أن تكون عبارة عن تعابير مطلقة . S ستمثّل تعبيراً متحوّلاً يمكن أن يُعتزل عملياً إلى رمز واحد . وبتحديد أكثر للمرصف القاعدي ، فإنّ عوامل (متأثرات) التعليثات يكن أن تُكتب بلغة المؤول ، حسب النسق ، على الشكل التالي :

النسق	المعاملات
RR	$R_1,R_2$
RX	$R_1,D_2(X_2,B_2)$
RS	$ \begin{cases} R_1, R_3, D_2(B_2) \\ R_1, M_3, D_2(B_2) \end{cases} $
SI	$D_1(B_1), I_2$
SS	$\begin{cases} D_1(L,B_1),D_2(B_2) \\ D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2) \end{cases}$
S	D <sub>2</sub> (B <sub>2</sub> )

جدول 1.9

D+X+B العنوان المحوَّل هو دائماً العنوان المحسوب في لحظة تنفيذ الجمع D(X,B) ، D(X,B) و SS ، SS ، SS ، SS التعليات ذات النسق SS أو D(L,B) أو D(B) ، D(B) يكن أن تُستبدل بواسطة العوامل حيث رقم المرصف القاعدي والإزاحة سيتم حسابها بواسطة المؤول . وستُكتب إذاً على الشكل التالي : S(X) ، أو S(X) .

الجدول التالي يعرض لنا غتلف إمكانيات كتابة هذه المعاملات حسب نسق

التعليمة . سنشير هنا إلى أنه بداخل الأهلة ، وفي الشكلين مع قاعدة ضمنية أو جلية ، لا يمكن أن نجد سوى التعابير المطلقة حيث المعنى الأساسي ، الدليل أو الطول يتعلَّق بنسق التعليمة وبالطبيعة مطلق أو محوَّل للتعبير المذكور على يسار الأهلَّة . أمثلة :

ABS و TRANS هما تعبيران مطلقان ومحوّلان . (ABS1 (ABS2 في التعليمة RS يُكن أن تُفهم وكأنها (D(B) . D(B) هي مغلوطة مهما يكن النسق ، TRANS (ABS1) يجب أن تُفهم كأنها (S(L) في التعليمة RX وكأنها (S(L) في التعليمة SS .

نسق التعليمة	الكتابة بتعابير مطلقة قاعدة جلية	الكتابة بتعابير محوَّلة قاعدة ضمنية
RS et SI	D(B)	S.
SS	D(L,B) D(,B) (1) D(B)	S(Ľ)
RX	D(X,B)	S(X) S

جدول 2.9

### حالات خاصة

X أو B يعادل صفراً .

(D(0 يُكن أن يُكتب D

D(,B) يكن أن يُكتب D (0,B)

. ( امثلة انظر صفحة D(X,0) أو D(X,0) . ( امثلة انظر صفحة D(X,0)

### 3.9 . قواعد الاصطفاف أو التراصف

مع أن أوالية العنونة تسمح بعنونة البايتة ، فإن عناوين متأثرات التعليمة يجب أن تخضع لبعض قواعد التوافق ، قواعد كهذه هي موجودة على جميع المكنات .

تستعمل التعليات متأثرين قد يكونان عبارة عن مرصف وعنوان من الذاكرة أو عنوانين من الذاكرة . نحدُّد القواعد حسب المعطيات التي تُعالِجها التعليات . والنسبة للتعليات التي تُعالِج كلمات ـ مزدوجة ، كلمات أو نصف ـ كلمات ، فإن

<sup>(1)</sup> الطول هو ضمني ، المؤوّل يختار الخاصّية ـ طول . الطول المؤوّل هو دوماً الطول الفعل ناقص واحد .

			0000				000034 5830 C007	8000 SE30 COOB	00002C 5830 C052	000020 5830 C008 000028 5830 C008	00001C 5830 C00A	000014 5835 C004	00000A 0700 00000C 01234567 000010 89ABCDEF	C00006 47F0 CC0E	000000 90EC D00C	LOC .OBJECT CODE
						000	* * * 00000	80000	00058	000	00010	000000000000000000000000000000000000000	9000 9000	00014	00000	ADDR1 AD
1101	تنا أنها بن) جا	1 55 7 3 7		•	(11	மெபெபும	1 (a) (	73 (Y) (	ا ن ا	w w w w	งเกษเกษ	() to to ()	0000 0000		006	ADDR2 STM
ER CF STA		ERROR C	2	ō	ö	6760	n (20-1	יטע	-0,	00/00	H # # HOOR TO THE TENTO TH	<b>⊅</b> 000∙	1000 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		* * SEQUE	1 SOURCE
TEMENTS	7000>	ODM *	Γ	Г	Γ	Ļ	r	г	Γ	rrř	ראיספי באירפיפי באירפיפי	רר	######################################	80	20 COMMIND COMMIND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	STATE
FLAGGED IN T	AMERATICAM MENO	ESSAGE . A	3+0(12)	R3.(.)2)	R3.(12.)	R3.0(12) R3.0(12)	R3.ALPHA+1	æ 39	R3,=X'89ABCDEF	3.8(0.12) 3.8(.12) R3.8(R0.912)	NSTRUCTIONS (3) L'ECRITURE (3) DE ALPHA PAR R R3,ALPHA+4	3,4(5,12) R3,4(R5,R12)	0 55 5 12 12 0 14 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12	15.INSTR1	10 A T A 12	MEZT
HIG ASSEMBLY &	OF MEXPRESSION NEAR OPERAND COLUMN 9 OF MEXPRESSION NEAR OPERAND COLUMN 9 OF MEXPRESSION NEAR OPERAND COLUMN 9	SSEMBLER DIAGNOSTICS AND STATISTICS	(15) 12 EST ON INDEX	(14) ERREUR DE SYNTAXE	(13) ERREUR DE SYNTAXE	(12) WIZ" EST UN DEPLACEMENT (12) ERREUR DE SYNTAXE	(9) ERREUR D'ALIGNEMENT	(8) "B" EST UN DEPLACEMENT	EF' (7) EMPLOI D'UN LITTERAL	21 21 9	3) A (7) CHARGENT X'89ABCOGF: DANS LE 3) EST LA SEULE QUI SOIT INDEPENDANTE 7 APPORT A L'ACRESSE DE BASE EXPESSION 7 ANGLATABLE BASE IMPLICITE.	(1) BASE 12 EXPLICITE	ALIGNEMENT MOT		SAUVEGARDE DES REGISTRES DU REGISTRE DE BASE RAIZ = REGISTRE DE BASE RAIZ = REGISTRE DE BASE	

عناوين المتأثرات يجب أن تُصفّ حسب الحدود المناسبة . أما تلك التي تعالج السهات فلا يوجد أية مشكلة بالنسبة لها . إنّ عدم المحافظة على هذه القواعد يؤدّي الى حدوث مشكلة في المؤول (أنظر المثل السطر 33) ، فهو يؤدي عند التنفيذ إلى انقطاع من نوع «Specification» (تميز) . التعليات يجب أيضاً أن تُصفّ في حدود نصف كلهات .

### تمارين

### غرين 1.9 للتعليات أدناه:

1- إفحص إذا كانت العناصر التي تؤلف المتأثرات هي مُطلقة أو محوَّلة .
 2- باعتباد النسق المرتبطة بكل تعليمة نستخلص ، فقط حسب المعايير النحوية ، إذا كانت التعليبات صحيحة .

3 ـ قم بإجراء تأويل التعليات الصحيحة .

L D,E(B) RX A,E(B) RX MVC A(B,C),D SS MVC E(L'D),D SS L 2,D+L'D RX  A EQU 0 B EQU 1 C EQU 10 D DS 5F E DS 12F END	SS SS
---	----------

## 10 . التعليمات بلغة المؤول عموميات

سنقوم بدراسة التعليات - الآلية حسب نوع التمثيل الداخلي الذي تُعالجه هذه التعليات . من البديهي أن تكون التعليات الحسابية العشرية ، مثلاً ، بدون معنى إلا عندما نُقدِّم لها معطيات مكوِّدة عشرياً . مثلاً ، من الواضح أن المراصف المبلوغة بالتعليات المتحركة هي مراصف متحركة .

سنبدأ بالتعليهات التي تعمل على المراصف العامة ، ولكن في البداية يجب عرض الترميز المعتمد .

### 1.10 . الترميز

سيتم تحديد التعليهات - الآلية حسب النسق التالي:

كود ـ العملية الرمزي	العوامل	النسق	كود العمليات سادس عشري	المعني
L	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=58	LOAD $(S_2) \rightarrow R_1$

تشير العوامل إلى العناوين مع قاعدة محدَّدة بشكل جلي . أمَّا الشروحات فتذكر هذا العنوان بشكل رمزي . فإذاً S2 ستعني العنوان المحسوب بإضافة مضمون المراصف القاعدية والمؤشر إلى الإزاحة . في المجموع فإن S2=D2+B2+X2 بالنسبة للتعليمات RX وS2=D2+B2+Z للباقية .

سنجد في الحيّز مُعاملات أو في الشروحات الرموز التالية:

Ri, R2 هي عبارة عن أرقام المراصف التي يمكن أن تُستبدل بالتعابير المطلقة .

D قيمة الإزاحة بالنسبة إلى العنوان القاعدي .

ل رقم المرصف المؤشر المستعمل .

B رقم المرصف القاعدي.

M قناع من أربع بتات موجود في التعليمة .

I قيمة فورية موجودة في التعليمة .

. (Program counter) عدّاد البرنامج CO

S عنوان رمزي ، تعبير قابل للتحويل :

$$S = D_2 + X_2 + B_2$$
  
$$S = D_2 + B_2$$

- (S) مضمون العنوان S.
- رمز للتخصيص ، أي نسخ منطقة في أخرى دون تهديم المنطقة الأصلية . مثلاً :
   (S)→(S) يعني نسخ مضمون المرصف R في المنطقة من الذاكرة بالعنوان S . لن نستعمل أبداً الترميز (R) للإشارة إلى مضمون المرصف R لأنه لن يوجد أي إبهام ، في حالة المرصف يتعلَّق ذلك دائماً بالمضمون بينها يجب التمييز بين الإسم S للذاكرة ومضمونها .
- ((S)) من الممكن استعمال هذا التعبير للإشارة إلى أن مضمون العنوان S هو نفسه المعتمد كعنوان نأخذ منه المضمون .
  - CC يعنى كود ـ الشرط.

الدلائل (indices) الدلائل 1 ، 2 م و تُرجع إلى الحقول المرتبطة بالتعليمة الآلية ( فقرة ) . ( 1.5

. R1 رقم المرصف رقم البتات 24 إلى 31 من المرصف رقم R1. (24-31)

Rı , Rı+ı تعني المرصف المزدوج المؤلف من المراصف ذات الرقم Rı . Rı+ı يكون رقباً مزدوجاً .

العناوين (adresses) نشير إلى أن العناوين تعني البايتة من اليسار لمنطقة ما ، وإن البتات من الكلمة ، من مرصف . . . هي مرقً مة من اليسار إلى اليمين إنطلاقاً من 0 .

(370) تشير إلى أن التعليمة غير موجودة إلا على المكنة 370:

### 2.10 . كود العمليات الحرفية التذكيرية

كتابة كود ـ العمليات الرمزية يخضع إلى قواعد من المفيد الإشارة لها هنا . إنَّ كود العملية يترجم الفعل المطلوب إجراؤه . السمة الأولى (أحياناً السمتان الأوليان) هي بداية الفعل الذي يُعبِّر عن العمل .

## مثلًا :

A Add جمِع L LOAD شحن ST STore خزن MVC MoVe نقل

الأحرف التالية هي معدّلات (1) أو أنّها تُميّنز نوع المعطيات المُعالِجَة (2) أو أيضاً النسق RR أو SI للتعليات (3) .

#### أمثلة: (1) AL جمع منطقي Add Logicial (2) تحويل إلى ثنائي ConVert Character **CVB** AE جمع معطيات من نوع بفاصلة متحركة قصير (2) Add données de type E (flottant court) (2) **MVC** نقل السيات MoVe Characters (2) جمع معطیات من نوع D AD LR شحن بنسق RR (3) شحن إيجابي بنسق RR (3) LPR شحن مباشر بنسق SI MVI (3)

## 11 . الحساب بفاصلة ثابتة والحركات

1.11 . تعليهات الشحن والتخزين في المراصف العامة هذه هي التعليهات التي تنسخ المتأثر في أحد المراصف:

« عنوان المتأثر , رقم المرصف LOAD »

وتنسخ مضمون المرصف في الذاكرة على عنوان معيّن:

« عنوان , رقم المرصف STORE »

هذه العمليات لا تؤثّر على المتأثر الأساسي . بعض التعليمات تؤدي إلى تركيز كود \_ الشرط CC ، لموقعين ثنائيين ينتميان إلى PSW ( فصل 4 ) ، تبعاً لإشارة المتأثر المنقول حسب الإتفاق التالي :

بعد العملية فإن CC سيُركِّز على (1): .

- ـ 0 إذا كانت النتيجة صفراً .
- ـ 1 إذا كانت النتيجة سلبية .
- ـ 2 إذا كانت النتيجة إيجابية .
- \_ 3 إذا كان هناك زيادة عن السعة (overflow).

الزيادة عن السعة تؤدي عادة إلى إنقطاع في تنفيذ البرنامج . أي أنّه سيحدث خطأ يُعالجه نظام التشغيل . يوجد برنامج ، يُدعى برنامج إنقطاع المستعمل ويُوقف العمل في تنفيذ البرنامج بنهاية غير طبيعية . بإمكان المبرمج أن يقوم بتقنيع عملية الإنقطاع هذه في بعض الحالات بتركيز البتات المناسبة لقناع البرنامج في PSW .

وسندرس هذا الأمر لاحقاً (الفصل 19).

 <sup>(1)</sup> هذا الاتفاق هو صالح فقط للتعليمتين LOAD وSTORE وبعض التعليمات الأخرى . وسنرى كيف يتم تركيز CC لكل مجموعة تعليمات .

المتأثر 1 هو دائماً مرصف ، والمتأثر الثاني يُكن أن يكون مرصفاً ، نصف كلمة أو كلمة \_ ذاكرة . من المهم أن نشير إلى أن المتأثرات الموجودة على العناوين المشار إليها بواسطة S يجب أن تَحصر في حدود كلمات أو نصف \_ كلمات حسب التعليمات . RR COP=18 LOAD LR  $R_1,R_2$  $R_2 \rightarrow R_1$  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=58 LOAD  $(S_2) \rightarrow R_1$ CC لا يتغيّر **LOAD HALFWORD** RX COP=48 LH  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  $(S_2) \rightarrow R_1$ يُعتبر المتأثر الثاني كعدد صحيح بإشارة وبطول 16 بتة . يُوسِّع إلى 32 بتة قبل التحويل. CC لا يتأثر . LCR R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> COP=13LOAD COMPLEMENT RR  $R_2 \rightarrow R_1$ يخزُّن عكس ( مكمَّل إلى 2 ) R2 في overflow . R1 إذا أكملنا العدد السلبي الأقصى . يوضع CC حسب الإشارة النهائية لـ Rı . LPR R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> COP=10 LOAD POSITIVE  $R_2 \rightarrow R_1$  القيمة المطلقة لِـ سيحدث زيادة عن السعة (overflow) إذ أكملنا العدد السلبي الأقصى . يُركِّز CC على 0 ، 2 أو 3 حسب النتيجة . RR COP=11 LOAD NEGATIVE LNR R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> الكمل إلى 2 للقيمة المطلقة لد R2 بُخزُن في R1 . لن بحدث overflow . CC يُركِّز على 0 أو 1. LTR R1,R2 COP=12 LOAD AND TEST  $R_2 \rightarrow R_1$ تعليمة شبيهة بـ LR باستثناء كون الإشارة النهائية لـ Rı تُركّ ز CC . Rı يكن أن يكون معادلًا لِـ Rı . LM  $R_1, R_3, D_2(B_2)$ COP=98 RS LOAD MULTIPLE المواقع المتتالية للذاكرة ، انطلاقا من العنوان S2 ستشحن في المراصف العامة Rı ، ، ، ، ، Rı+ı ، Rı . في هذه التعليمة يُفترض بأن يتبع المرصف () المرصف 15 . هكذا : LM 15, 1, ALPHA ستشحن الكلمة ذات العنوان ALPHA في المرصف 15 ، وتلك ذات العنوان ALPHA+4 في المرصف 0 وهكذا دواليك . تستخدم هذه التعليمة بشكل خاص لترميم إطار البرنامج CC لا يتأثر .

LA  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=41 LOAD ADDRESS  $S_2 \to R_{1(8-31)}$   $0 \to R_{1(0-7)}$ 

غزَّن القيمة ذات العنوان  $S_2$  في البتات من  $S_1$  إلى  $S_2$  من المرصف  $S_1$  .  $S_2$  يتم تصفير البتات من  $S_2$  إلى  $S_3$  . وتنطبق هنا قواعد حساب العنوان ، أي أن القيمة  $S_2$  +  $S_3$  أي أن القيمة  $S_4$  +  $S_3$  أو  $S_4$  . المرصف  $S_4$  يؤخذ أبداً وكأنه من المرصف لـ  $S_4$  أو  $S_4$  . المرصف  $S_4$  يؤخذ أبداً وكأنه من من المرصف أن 
قاعدة أو مرصف تأشير . الاستعبال : أنظر التهارين

ـ شحن عنوان في مرصف،

- شحن عدد غير سلبي أصغر أو يعادل 4095 ( القيمة القصوى للإزاحة ) في مرصف ،

- زيادة مضمون مرصف بقيم أصغر أو تساوى 4095.

IC  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=43 INSERT CHARACTER  $(S_2) \rightarrow R_{1,(24-31)}$ 

لا يتغيَّـر (23-81<sub>(0</sub>-23

يتم تخزين بايتة واحدة بعنوان Sz في ٧٠ CC . Rı يتأثر .

ICM  $R_1, M_3, D_2(B_2)$  (370)

RS COP=BF INSERT CHARACTERS UNDER MASK

. R1 بالبتات الأربع من القناع الله M3 بالبتات الأربع للمرصف R1 المربطة بالبتات «1» من القناع يتم شحنها مع البايتات المتتالية من S2. طول المتأثر الثاني يعادل عدد «1» في القناع.

يُركِّز كود الشرط:

ن جميع البتات الداخلة هي مصفّرة أو القناع مصفّر ، CC=0

CC = 1: البتة ذات الوزن الأكبر في  $S_2$  هي «1» .

البتات ذات الوزن الأكبر في  $\tilde{S}^2$  هي « $\tilde{O}$ » ولكن جميع البتات الداخلة ليست صفراً .

. وفي الحتام فإن CC يُركِّـز حسب إشارة S2 .

ST R1,D2(X2,B2)

RX COP=50 STORE  $R_1 \rightarrow (S_2)$ 

. CC والمرصف Rı يبقيان بدون تعديل .

STH R1,D2(X2,B2)

RX COP=40 STORE HALFWORD  $R_{1(16-31)} \rightarrow (S_2)$ 

المتأثر الثاني هو بطول 2 باينة . CC يبقى بدون تعديل .

STM R<sub>1</sub>,R<sub>3</sub>,D<sub>2</sub>(B<sub>2</sub>) RS COP=90 STORE MULTIPLE

المراصف العامة من R1 إلى R3 يتم تخزينها في مواقع متنالية من الذاكرة بدءاً من العنوان S2 . الرقم 0 للمرصف 0 مُفترض أنّه يتبع الرقم 15 بشكل يؤدي معه تنفيذ التعليمة ST 15, 1, ALPHA إلى تخزين المراصف 15 ، 0 ، 1 بالعناوين ALPHA+4 ، ALPHA ، . . . قستخدم التعليمة بشكل خاص لحفظ إطار البرنامج . CC يبقى بدون تغير .

#### 

STCM  $R_1$ ,  $M_3$ ,  $D_2$ ( $B_2$ ) RS COP=BE STORE CHARACTERS UNDER MASK (370) .  $R_1$  البتات الأربع من القناع  $M_3$  ترتبط بالأربع بايتات من المرصف  $R_1$  والمختارة بوجود « $R_1$ » في القناع ، فيتم تخزينها يشكل متراص على العنوان  $R_1$  كود الشرط  $R_2$  لا يتغيّر .

### 2.11 . التعليات الحسابية بفاصلة ثابتة

هي التعليمات التي تعمل على معطيات عمثلة بفاصلة ثابتة . تكوَّد القيم السلبية بواسطة المكمَّل إلى 2 . كما تقوم بالعمليات الأربع الأساسية بين مرصف ومرصف أو بين مرصف وذاكرة . الضرب والجمع يستعملان مراصف مزدوجة ( فقرة 1.10 ) . هذه التعليمات تؤدي إلى تعديل CC حسب إشارة النتيجة ، وحسب الإتفاق الجاري كما في 1.11 .

- CC = 0 إذا كانت النتيجة صفراً.
- . CC = 1 إذا كانت النتيجة سلبية
- CC = 2 إذا كانت النتيجة إيجابية .
- . overflow إذا كان هناك CC = 3

عِكن قطع التعليمة في حالة حدوث حادثة غير طبيعية ، كما يلي :

- ـ عنوان من خارج المنطقة المخصّصة.
- \_ جبهة متأثر غير صحيحة ، مرصف مزدوج معني بشكل سيء .
  - ـ فيض عن السعة overflow .

AR  $R_1,R_2$  RR COP=1A ADD  $R_1+R_2 \rightarrow R_1$  A  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=5A ADD  $R_1+(S_2) \rightarrow R_1$ 

لا يتغيَّس المتأثر الثاني . يتم تركيز كود الشرط CC ، إحتمال حصول overflow .

#### AH $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP=4A ADD HALFWORD $(S_2)+R_1 \rightarrow R_1$ المتأثر (S2) هو على نصف كلمة . يُوسِّع الى كلمة قبل العملية . يتم ترکیز CC. احتمال حصول Overflow . SR $R_1,R_2$ RR COP=1B SUBTRACT $R_1 - R_2 \rightarrow R_1$ S $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP≔5B SUBTRACT $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$ يتم تركيز CC . المتأثر الثان لا يتعدل SH $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP≈4B SUBTRACT HALFWORD $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$ المتأثر S2 هو على نصف كلمة ، يوسُّم إلى 32 بتة قبل العملية . يتم تركيز ·MR R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> MULTIPLY RR COP≈1C $R_{1+1} \times R_2 \rightarrow R_1, R_{1+1}$ M $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP≈5C MULTIPLY $R_{1+1} \times (S_2) \rightarrow R_1, R_{1+1}$ المرصف Rı المذكور في التعليمة يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً . المتأثر الأول يجب أن يكون موجوداً في R1+1 ومحصوراً لجهة الشهال. النتيجة ستوضع في Rı+ı ، Rı . لا احتمال لحدوث overflow ، لا يتم تركيز MH $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP=4C MULTIPLY HALFWORD $R_{1+1} \times (S_2) \rightarrow R_1, R_{1+1}$ المرصف Rı يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً ن S2 يتألف من16 بتة ويُعتبر كعدد صحيح بإشارة يُوسِّع إلى 32 بنة قبل العملية . لا يحدث CC ولا يتم تركيز overflow RR COP=1D DIVIDE R<sub>1</sub>,R<sub>1+1</sub>: R<sub>2</sub> R<sub>1+1</sub> باقي قيمة القسمة R<sub>1+1</sub> DR $R_1,R_2$ Rı هو مرصف مزدوج . يتمتع الباقي بنفس إشارة المقسوم . عندما لا تسع 32 بتة نتيجة القسمة يحدث overflow . لا يتم تركيز CC D $R_1,D_2(X_2,B_2)$ RX COP=5D $R_1, R_{1+1} : (S_2) \triangleleft R_1$ reste quotient R1 يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً . للباقي نفس إشارة المقسوم . عندما لا

تسع 32 بنة نتيجة القسمة يكون هناك فيض عن السعة . لا يتمّ تركيز

. CC

### ملاحظات:

دراسة هذه التعليمات تسمح لنا بملاحظة إن النتيجة تحلّ دائماً مكان المتأثر الأول الذي يضيع منا . بينها لا يتم تعديل المتأثر الثاني . التعليمات التي تجري على نصف كلمة تفترض توسيع نصف الكلمة إلى كلمة قبل العملية .

### 3.11 . عمليات المقارنة بفاصلة ثابتة

تؤثر تعليمات المقارنة فقط على مضمون كود الشرط. هذه التعليمات هي خاصة حسب نوع تمثيل المعطيات المُقارنة. سندرس هنا تلك المتعلقة بالفاصلة الثابتة. كما في التعليمات التي رأيناها، فإن المتأثر الأول هو دائماً موجود في مرصف معين والمتأثر الثاني في مرصف آخر أو في الذاكرة. يجري تركيز CC حسب الطريقة التالية:

CC = 0 إذا كان المتأثر الأول = المتأثر الثاني.

CC = 1 إذا كان المتأثر الأول أصغر من المتأثر الثاني

. إذا كان المتأثر الأول أكبر من المتأثر الثاني  $CC \approx 2$ 

. . . . . . . . Y CC = 3

CR  $R_1,R_2$  RR COP=19 COMPARE C  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=59 COMPARE

المقارنة هي جبرية وتتعلَّق بِـ 32 بتة يتم تركيز مضمون

CH R<sub>1</sub>,D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) RX COP=49 COMPARE HALFWORD يُوسًع المتأثر الثاني إلى 32 بتة قبل المقارنة مع إنتشار بنة الإشارة.

يتم تركيز ČC.

# 4.11 الجمع والطرح المنطقي

نعني بالجمع والطرح المنطقي، تعليهات تعدُّل مضمون CC بطريقة نحتلفة عن الجمع والطرح العادي الذي رأيناه أعلاه . إضافة لذلك فإن overflow لا يؤدي إلى قطع البرنامج

يتم تركيز CC على الشكل التالي:

CC = 0 إذا كانت النتيجة صفراً بدون مرحًـل .

CC = 1 إذا كانت النتيجة مختلفة عن 0 بدون مرحًال (no carry)

CC = 2 إذا كانت النتيجة صفراً مع مرحًل .

CC = 3 إذا كانت النتيجة مختلفة عن صفر مع مرحّل.

ALR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=1E	ADD LOGICAL $R_2 + R_1 \rightarrow R_1$
AL	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=5E	ADD LOGICAL $(S_2) + R_1 \rightarrow R_1$
SLR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=1F	SUBTRACT LOGICAL $R_1 - R_2 \Rightarrow R_1$
SL	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=5F	SUBTRACT LOGICAL $R_1 - (S_2) \rightarrow R_1$

## 5.11 . التحريك من الذاكرة إلى الذاكرة

نتم في أغلب الأحيان بواسطة تعليهات من نوع SS. لا يوجد أي تقييد فيها يتعلَّق بالاصطفاف (alignement). يُكن أن يتم تركيز الطول بشكل واضح في التعليمة : MVC ZONE 1, ZONE 2 أو ضمنياً MVC ZONE 1. الطول يقوم عندها المؤول باختيار خاصية \_ الطول الخاصة بالمتأثر الأول L'ZONE 1. الطول المؤول هو الطول المذكور في التعليمة ناقص 1. يمكن للمتأثرين أن يتراكبا ، ونجد هذه الميزة مستعملة في التمرين 6.11.

MVI  $D_1(B_1), I_2$  SI COP=92 MOVE  $I_2 o (S_1)$  يتم تخزين البايتة المباشرة  $I_2$  في  $I_3$ 

MVC D<sub>1</sub>(L,B<sub>1</sub>),D<sub>2</sub>(B<sub>2</sub>) SS COP=D2 MOVE


(S1) → (S1) بطول L .

الحركة تتم من اليسار إلى اليمين . العملية هي غير قابلة للانقطاع عند نقل بايتين . يسمح بالتراكب وفي هذه الحالة يجدر الانتباه إلى أن الحركة تجري من اليسار إلى اليمين من أجل الحصول على النتيجة .

MVCL R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> (370)

RR COP=OE MOVE LONG

نسخ المتأثر الثاني في المتأثر الأول . (R1 (8~ 31) مجتوي على عنوان المتأثر الأول ، (R1 = 18 = 14 طول المتأثر الأول ، (R2 = 18 - عنوان المتأثر الثاني ، (R2 + 1 (0 = 7) سمة تعبئة ، (R2 + 1 (8 = 48) طول المتأثر الثاني .



الحركة تتم من اليسار إلى اليمين ، لكل بايتة على حدة . التعليمة هي قابلة للانقطاع عند نسخ بايتتين . إذا كان طول المتأثر الثاني هو أصغر من طول المتأثر الأول ، يتم تكملة المتأثر الأول بسمة تعبئة . يُكن تراكب المناطق بشرط أن لا يقوم النسخ بتعديل بايتة جرى تعديلها سابقاً .

يجري تركيز CC على الشكل التالي:

CC = 0 إذا كان كلا المتأثرين بنفس الطول،

CC = 1 المتأثر الأول هو أقصر ،

CC = 2 المتأثر الأول هو أطول،

. MVC

CC = 3 إذا أدت عملية التطابق إلى تعديل في بايتة معدُّلة أصلًا .

يُكن إستعمال هذه التعليمة لتصفير الذاكرة .

MVN  $D_1(L,B_1),D_2(B_2)$  SS COP=D1 MOVE NUMERIC

نسخ نصف ـ بايتات بالوزن الأضعف من (S2) في أنصاف ـ بايتات الوزنَ الأضعف من (S1) . تبقى أنصاف ـ البايتات بالوزن الأقوى دون تعديل . يسمح بالتراكب وبهذا الصدد نعطى الملاحظة نفسها كها بالنسبسة لـ MVC

MVZ D1(L,B1),D2(B2) SS COP=D3 MOVE ZONES
نسخ نصف بايتات بالوزن الأقوى من (S2) في نصف بايتات الوزن الأقوى
من (S1) . تبقى أنصاف ـ البايتات بالوزن الأضعف دون تعديل . يسمح
بتراكب الحيّزات وبهذا الصدد نعطي الملاحظة نفسها كها بالنسبة لِـ

MVO  $D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2)$  SS COP=F1 MOVE WITH OFFSET

نسخ من (S2) في (S1) مع إزاحة إلى اليسار مقدار نصف بايتة . العملية تتم من اليمين إلى اليسار ، بايتة بعد بايتة . لا يتم تغيير آخر بايتة لجهة اليمين .

### تمارين

تمرين 1.11 ـ ضع في الصفر الثنائي أحد المراصف (أعطِ حلّين لتعليمة واحدة دون حجز ثوابت).

تمرين 2.11 ـ غيِّر إشارة المرصف (تمثيل ثنائي).

تمرين 3.11 . ضع جميع بتات المرصف في 1 .

تمرين 4.11 ـ اشحن القيمة 2048 في مرصف ، ثمّ القيمة 4095 ( دون حجز ثابتة ) بعد ذلك اشحن 4096 .

تمرين 5.11 \_ زد مضمون أحد المراصف مقدار 4 .

تمرين 6.11 ـ عبىء منطقة بطول L ≤ 256 بايتة بنجوم (تعليمتان).

## 12 التفريمات

نفهم بالتفريع كل تعديل في مضمون عداد البرنامج يؤدي إلى إنقطاع في الدوران المتالى للتعليات

عوَّدتنا دراسة اللغات المتطورة على اعتبار نوعين من الإنقطاعات في المتتالية :

- \_ الإِنقطاعات الإِلزامية ( GOTO في لغة فورتران ) .
  - ـ الإنقطاعات المشروطة (IF).

في لغة المؤوّل ، فإن الإنقطاعات المشروطة تنتج إمّا عن اختيار لقيمة مأخوذة من كود الشرط ، إمّا عن اختبار لقيمة مأخوذة من مرصف عام . التعليمتان BCR وBCR أفضّض أو تفحصان خود الشرط CC والتعليات BXLE ، BXH ، BCTR ، BCT تُخفّض أو تزيد من مضمون مرصف وبعد ذلك تفحص قيمته .


يمكن تنفيذ الإنقطاعات الإلزامية بواسطة BC وBCR .

### 1.12 . الكود .. الشرط

لقد التقيناه عند دراسة التعليهات السابقة . ونذكر بأنّه عبارة عن مؤشر بموقعين ثنائيين ، ينتميان إلى PSW (البتتان، 34 ، 35) ويركّزان بواسطة بضع تعليهات حسب النتيجة الحاصلة . التعليهات الحسابية ، مثلاً ، التركيز حسب إشارة النتيجة ، تعليهات المقارنة حسب القيمة النسبية لمتأثرين .

الكود الشرطي CC يمكن أن يأخذ إذن أربع قيم ثنائية 00 ، 01 ، 10 ، 11 يتم مراجعتها في التعليمات بواسطة 0 ، 1 ، 2 ، 3 .

BCR: (CC) التعليهات التي تفحص الكود الشرطي (CC) و BCR و BCR و 2.12 هذه التعليهات تستعمل المنطقة Ri المكوّنة من أربع بنات ثنائية ، من نسقها الآلي ، ليس كرقم مرصف بل كقناع: كل بتة تعادل 1 وموجودة في هذه المنطقة تناسب إختبار إحدى القِيم الأربع التي نحصل عليها بواسطة CC حسب الإتفاق التالي:



هكذا ، فالقناع المُعادل 1100 (ثنائياً) سيسمح باحتبار الشروط CC=0 أو CC=1 . CC . الشرط المُختار فعلاً يتعلَّق إذاً بالتعليمة التي أدت إلى تركيز CC . لقد رأينا أن CC تركّنز حسب الطريقة التالية :

كود الشرط	0	1	2.	3
تعلیات حسابیة نتیجة	=0	<0	>0	فيض عن السعة
تعلیهات مقارنة، متأثر أول	=	< 20	>20	

القناع المُعادل لـ 1100 ( أي C بالنظام السادس عشري أو 12 بالعشري ) يناسب الاختيارات التالية :

- ـ نتيجة سلبية أو صفر بعد تعليمة حسابية .
- متأثر أول أصغر من المتأثر الثاني بعد تعليمة مقارنة .

BCR M<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> RR COP=07 BRANCH ON CONDITION

ا Mi هي القناع المذكور أعلاه .

بعد تنفيذ الشرط ، هناك تفريع إلى العنوان المخزَّن في  $R_2$  . وإلا سيتابع التنفيذ بالتوالي . عما يترجَم على الشكل التالي : الشرط المنفذ .  $R_2 \to CO$  . والا  $CO + 2 \to CO$ 

BC M<sub>1</sub>,D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) RX COP=47 BRANCH ON CONDITION

Mı قناع .

 $D_2 + X_2 + B_2$  إذا تم تنفيذ الشرط فسيحدث تفريع إلى العنوان  $D_2 + X_2 + B_2 \rightarrow CO$  إلا فإن التنفيذ سيتتابع بالتوالي ، مما يترجم على الشكل التالي  $D_2 + X_2 + B_2 \rightarrow CO$  في حال تنفيذ الشرط :  $CO + 4 \rightarrow CO$  وإلا

. D2 + X2 + B2 عنوان التفريع

في لغة ٍ المؤول ِ، يُحدِّد القناع Mı بواسطة تعبير مطلق ، عادة رقم عشري .

BC 15, ALPHA أو BCR 15,R يناسبان القناع 1111 . يتعلَّق ذلك إذاً بالتفريع المنتظم لأنه مها تكن قيمة CC هناك تفريع .

BCR 0,R أو BC 0,ALPHA هي عبارة عن تعليهات دون فعل لأنه لن يتم إختبار أي شرط. وهي تتميّز بأنها بدون فعل.

الأكواد الحرفية التذكيرية الموسعة

وفي النهاية كي يتم تفادي تحديد القناع الخاص ولتذكر الإتفاقات المذكورة أعلاه ، فإن المؤول يسمح باستعمال كود حرفي حسب الشرط المفحوص .

ويقوم بمهمة ترجمة الكود الحرفي إلى BC أو BCR.

مكذا:

يناسب تفريعاً غير شرطي B D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) BC 15, D<sub>2</sub> (X<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>)

يناسب تفريعاً غير شرطي BR R<sub>2</sub>

يناسب تفريعاً مُعيّناً وإلا يعادل BNE D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) BC 7,D<sub>2</sub> (X<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>)

سنجد في الملحق اللائحة الكاملة للكود الحرفي التذكيري الموسَّع. سنلاحظ إن الأكواد الحرفية تتعلَّق بالتعليمة التي تقوم بتركيز الكود الشرطي. من المفيد، لوضوح البرنامج، إستعمال هذه الأكواد الحرفية التذكيرية. ونركّز على كون هذه الأكواد العملية لا تتناسب سوى مع 2 كود ـ مكنة. ونشير، كما ذكرنا في الفقرة 2.10، الى أن الأكواد التي تنتهي بِ R تناسب تعليهات بنسق RR أو BCR.

3.12 . . التعليهات التي تفحص القيمة المأخوذة من مرصف (مؤشر) أربع تعليهات BXH ، BCTR ، BCT تسمح بتعديل مضمون المرصف والتفريع إلى عنوان معيّن عندما تصبح قيمته معادلة ، أقل أو أكبر من كمية عجّدة .

BCTR  $R_1, R_2$  RR COP=06 BRANCH ON COUNT  $R_1 - 1 \rightarrow R_1$ 

إذا كانت  $R_1 \neq 0$  :  $R_2 \rightarrow CO$  :  $R_1 \neq 0$  ) . وإلا  $CO + 2 \rightarrow CO$  (تنفيذ التعليمة التالية) . ملاحظة : إذا كان  $R_2$  همر المرصف 0 فالعدّ يتم بدون تفريع .

BCT  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=46 BRANCH ON COUNT  $R_1-1 \rightarrow F$ ,

(S2 ) العنوان S2 ightarrow CO : R1  $\neq$  0 : إذا : CO + 4 ightarrow CO (إلا : CO + 4 ightarrow CO (المقيد التعليمة الثالية )

BXH R<sub>1</sub>,R<sub>3</sub>,D<sub>2</sub>(B<sub>2</sub>) RS COP=86 BRANCH ON INDEX HIGH

 $R_1 + R_3 \rightarrow R_1 : R_1$  زیادة مضمون  $R_1 + R_3 \rightarrow R_1 : R_1$ 

R3 عندما تصبح R1 أكبر من المرجعية : تفريع المرجعية هي R3 - عندما تصبح R3+1

اله R3 هو مرصف برقم مفرد .
 R3 هو مرجع المقارنة والزيادة .

 $R_1 > R_3 \to R_1$  فإذًا :  $R_1 + R_3 \to R_1$  بعد ذلك ، إذا كان  $S_2 \to CO$  عند ثد CO + 4  $\to CO$  (متابعة على التوالي ) .

 $P^{-}$  . Ra هو برصف برقم مزدوج نستعمل المرصف المزدوج Ra و $R^{-}$  .  $R^{-}$  المتعمل المرصف المزدوج Ra و $R^{-}$  .  $R^{-}$  المتعبد Ra هو الزيادة و $R^{-}$  والمرجعية . إذن Ra  $R^{-}$  المتعبد المتعبد Ra  $R^{-}$  .  $R^{-}$  المتعبد Ra  $R^{-}$  .  $R^{-}$  .

ملاحظة :

يب أن لا نخلط هنا بين المصطلح إشارة مع مرصف المؤشر للتعليمات RX .

المقارنة تتم جبرياً . ويتم إهمال overflow عند الجمع .

BXLE R<sub>1</sub>,R<sub>3</sub>,D<sub>2</sub>(B<sub>2</sub>) RS COP=87 BRANCH ON INDEX LOW OR EQUAL

 $R_1 + R_1 \rightarrow R_1 : R_1$ زيادة 1-1

2 - عندما يصبح  $R_1$  أصغر أو يعادل المرجعية : «ففريع المرجعية ، المرجعية  $R_3$  أو  $R_3$  .

أ د R3 هو مرصف برقم مفرد .

R3 ِ هُو مُرجعية المقارنة والزيادة .

فإذاً :  $R_1 = R_3 \to R_1$  عندئذ  $R_1 \to R_3 \to R_1$  عندئذ  $R_1 \to R_3 \to R_1$  عندئذ المتالية عندئي المتالية عندئي عن

ب. R3 هو مرصف برقم مزدوج.

R3 هو الزيادة ، 1+R3 هو الرجعية .

 $S_2 \to CO$  غندئذ  $R_1 = R_3 \to R_1$  غندئذ  $R_1 + R_3 \to R_1$  غندئذ وإذا  $R_1 + R_3 \to R_1$  غندئذ ( تفريع إلى  $S_2$  وإلا  $S_2 \to CO$  ( متابعة المتالية ) .

ملاحظة : يجب أن لا نخلط هنا بين المصطلح مؤشر مع مرصف المؤشر للتعليهات RX . تتم المقارنة جبرياً . يتم إهمال overflow عند الجمع .

### 4.12 . تفريع مع عودة

مشكلة التفريع مع تخزين عنوان التعليمة التي تلي تعليمة التفريع تحدث عند دعوة برنامج ثانوي . هناك تعليمتان BALR وBALR موجّهتان لهذا الإستعمال .

BALR R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>

RR COP=05 BRANCH AND LINK  $CO \rightarrow R_{1(8-31)}$  ( تخزين عنوان المودة )  $CC \rightarrow R_{1(0-7)}$   $R_{2(8-31)} \rightarrow CO$  ( تفريع )

#### ملاحظة :

نذكر بأنّ قيمة عداد البرنامج CO تتفيَّر خلال تنفيذ التعليمة . Al هكذا ، فعنوان التعليمة التالية حسب BALR هو المخزَّن في Rl . BALR هر المخزِّن في Rl ولكوز لا تفريع . هناك إذن تتابع للمتتالية . هذا الشكل هو الأكثر استعمالاً لشحن مرصف قاعدي بالقيمة التالية لعداد البرنامج .

إذا كانت التعليمة BALR موجودة على العنوان 50000 ، فإن القيمة 50002 ستخزُّن في Ri .

BAL  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=45 BRANCH AND LINK  $CO \to R_{1\{8-31\}}$  ( تخزين عنوان العودة  $CC \to R_{1\{0-7\}}$   $S_2 \to CO$  (  $S_2$  )

كيا في BALR ، فعنوان التعليمة التالية سيخزَّن في Rr . إذا كانت BAL موجودة على العنوان 50000 فإن مضمون Rı هو 50000 . هذه التعليمة تسمح بتنفيذ تعليمة واحدة موجودة خارج التتابع الطبيعي للعنوان Sz . بعد ذلك ، فإن العمل يُعاود بالتوالي .

يتم تنفيذ عملية «أو » متضمّنة بين البتات (31-81/24) و( (15-8)28 ) تسمح بتعديل هذا الحقل من التعليمة ( رقم المرصف ، قيمة تلقائية أو طول ) . وإذا كان R هو المرصف  $\theta$  فلا يتم تنفيذ العملية «أو » (OR) . كما لا يمكن تنفيذ عملية التحويل .

تطبيق

عندما نرغب بآجراء نقل للمعلومات MVC من منطقة لا نعرف طولها إلا في لحظة التنذ لد مده الحالة تحدث عند معالجة التسجيلات بطول مُتغيِّر ، يكون طول الفقرة موجوداً في رأسها من الممكن إذاً تنفيذ التعليمة «MVC». والطريقة هي التالية: شحن الطول في (31-124) :

BCTR R<sub>1</sub>, 0 EX R<sub>1</sub>, MOVE

(تنقیص 1)

MOVE MVC .....

تُنفَّذ MVC مع الطول المطلوب دون أن يكون هناك تعديل للتعليمة في الذاكرة . التعليمة في الذاكرة . التعليمة كل MVC لا تتعدَّل إلا خلال مدة التنفيذ . ويمكن أن تكون موجودة في أي مكان ولكن يُفضَّل أن تكون EX وMVC وموجودتين في نفس الصفحة من الذاكرة كي لا نقع في خطأ محتمل في نقص الصفحة

تمارين:

تمرين 1.12 . أكتب متتالية التعليهات التي تسمح بتكرار N مرَّة إحدى عمليات المعالجة . تمرين 2.12 . إحسب مجموع عناصر جدول من الكلهات يحتوي على أعداد بفاصلة ثابتة .

تمرين 3.12 . إعكس سلسلة من السيات CH1 في CH2

تمرين 4.12 . نقص مضمون المرصف 1 (تعليمة واحدة).

تمرين 5.12 . إشحن مرصفاً معيّناً بالعنوان الجاري زائد 2 .

### 13 . العمليات المنطقية

### 1.13 . الدوال المنطقية

يسمح الكومبيوتر 370/360 IBM بعنونة البايتة ، ومن غير المكن الإشارة إلى بتة معيّنة داخل البايتة . ولكن بسبب وجود تعليات الإزاحة (Shift) والتعليات المنطقية سيكون بإمكاننا إختبار أو تعديل مضمون إحدى البتات من داخل الكلمة .

العمليات المنطقية الموجودة هي «و» (AND) ، الجمع «أو» (OR) و«أو المقتصرة» (EOR) . جدول العمليات المنطقية هو التالي :

Α	1	0	1	0	*4   *
В	1	1	0	0	تعلیات.
A AND B	1	0	0	0	NR N NI NC
A OR B	1	1	1	0	OR O OI OC
A FOR B )	0	1	1	0	XR X XI XC

# 2.13 . التعليهات المنطقية

المتأثرات هي :

- \_ مرصفان عامّان (شكل RR): التعليات XR ، OR ، NR
- ـ مرصف وكلمة ـ ذاكرة (شكل RX): التعليمات X ، O ، N
- \_ بايتة موجودة في التعليمة وبايتة موجودة في الذاكرة (الشكل SI عنونة مباشرة): التعليات XI ، OI ، NI ،
- \_ سلسلتان من البايتات في الذاكرة (شكل SS): التعليهات IC ، OC ، NC . التعليهات IC ، OC ، NC . تُوضع النتيجة دائماً في المتأثّر 1.

يتم تركيز كود الشرط حسب الطريقة التالية:

CC	
0	إذا كانت النتيجة تعادل صفر
1	إذا كانت النتيجة مختلفة عن صفر

عمليات الإنقطاع المكنة تتعلَّق ، كالعادة ، بمسألة العنونة : تعدُّ على المنطقة المخصّصة من الذاكرة ، تعدُّ على المنطقة المكنة من الذاكرة أو مشكلة الزيادة في مضمون المراصف المزدوجة .

التقاطع رو، (AND)

N R<sub>1</sub>,D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) RX COP=54 AND R<sub>1</sub> «And» (S<sub>2</sub>)  $\rightarrow$  R<sub>1</sub>  $\stackrel{\cdot}{}$  تتم العملية على أربع بايتات .

N1  $D_1(B_1), I_2$  SI COP=94 AND  $(S_1) \text{ ($And$ } I_2 \rightarrow (S_1)$ 

1⁄2 هي قيمة تلقائية موجودة في التعليمة . العملية تتم على بايتة واحدة .

NC  $D_1(L,B_1),D_2(B_2)$  SS COP=D4 AND  $(S_1)$  «And»  $(S_2) \rightarrow (S_1)$ 

العملية تتم بين منطقتين من الذاكرة بطول مشترك هو L بايتة . وتجري العملية بايتة بعد بايتة من اليسار إلى اليمين . كل شيء يسير كها لو كانت كل بايتة بحسوبة وخزَّنة في الذاكرة قبل العبور إلى البايتة التالية .

تطبيق عملي :

تصفير إخدى البتات.

الجمع (أو)

 OI  $D_1(B_1), I_2$  SI COP=96 OR  $(S_1) \notin OU \gg I_2 \Rightarrow (S_1)$ 

. آمي قيمة موجودة في التعليمة . تجري العملية على بايتة واحدة  ${
m I}_2$ 

> تتمّ العملية على منطقتين من الذاكرة بطول مشترك هو  ${f L}$  بايتة . وتتم بايتة بعد أخرى من اليسار إلى اليمين .

> > تطبيق عملي :

جعل إحدى البتات تعادل 1.

د أو المقتصرة» (EOR)

XR  $R_1,R_2$  RR COP=17 EXCLUSIVE OR  $R_1$   $\leftarrow$  «EOR»  $\leftarrow$   $R_2 \rightarrow$   $R_1$  تتم العملية على أربع بايتات .

X  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=57 EXCLUSIVE OR  $R_1$  4 «EOR»  $\omega$  (S<sub>2</sub>)  $\rightarrow$  R<sub>1</sub>

تتم العملية على أربع بايتات .

XI  $D_1(B_1), I_2$  SI COP=97 EXCLUSIVE OR  $(S_1)$  «EOR»  $\{I_2 + (S_1)\}$ 

l2 هي قيمة تلقائية موجودة في التعليمة . تتم العملية على بايتة واحدة .

XC  $D_1(L,B_1),D_2(B_2)$  SS COP=D7 EXCLUSIVE OR  $(S_1) \leftarrow \text{«EOR»} \rightarrow (S_2) \rightarrow (S_1)$ 

تجري العملية على منطقتين من الذاكرة بطول مشترك L بايتة ، وتجري بايتة بعد بايتة من اليسار إلى الميمين كها لو كانت كلّ بايتة قد جرى حسابها وتخزينها في الذاكرة قبل العبور إلى البايتة التالية .

تطبيق عملي:

عكس البتة ، مُكمَّل منطقي ، تصفير منطقة من الذاكرة .

### 3.13 . المقارنات المنطقية

كما في جميع العمليات المنطقية تجري معالجة جميع البتات بنفس الطريقة . لا وجود لأي تمييز للبتة ذات الوزن الأعلى . تتم المقارنة من اليسار إلى اليمين وتتوقف عند أوّل معادلة . يُركّز كود الشرط حسب الطريقة التالية :

( نذكّر أنّ المتأثّر الأول هو ذلك الذي يتم بلوغه في التعليمة بواسطة المؤشر 1 . الإنقطاعات المكنة هي تلك المتعلقة بالعنونة وتلك المتعلقة بحدود الكلمات ).

0	إذا كانت المتأثرات متساوية
	إذا كان المتأثر الأول أصغر من المتأثر الثاني
2	إذا كان المتأثر الأول أكبر من المتأثر الثاني
3	غير مستعمل

CLR  $R_1,R_2$  RR COP=15 COMPARE LOGICAL مقارنة بين كامل المراصف

CL R<sub>1</sub>,D<sub>2</sub>(X<sub>2</sub>,B<sub>2</sub>) RX COP=55 COMPARE LOGICAL . مقارنة على أربع بايتات

CLI  $D_1(B_1), l_2$  SI COP=95 COMPARE LOGICAL nides in the state of the comparison 
CLC  $D_1(L,B_1),D_2(B_2)$  SS COP=D5 COMPARE LOGICAL . L مقارنة بين سلاسل تمتد حتَّى 256 بايتة بطول مشترك 256


CLM  $R_1,M_3,D_2(B_2)$  RS COP=BD COMPARE LOGICAL CHARACTERS (370) UNDER MASK

القناع M3 ، المكون من أربع بتات يختار في R1 من 0 إلى 4 بايتات تُقارن بالبايتات المتناكية إنطلاقاً من العنوان S2 . البتة الأولى من القناع ، إذا كانت معادلة لد 1 تختار البايتة الأولى من R1 وهكذا دواليك . يتم تركيز CC .

القناع المعادل لِـ 1011 يختار البايتات 0 ، 2 ، 3 من R1 التي تتم مقارنتها مع ثلاث بايتات إنطلاقاً من S2 . المقارنة تتم من اليسار إلى اليمين .

CLCL R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub> (370)

RR COP=OF COMPARE LOGICAL LONG مقارنة بين سلسلتين من البايتات حيث العناوين والأطوال موجودة في المراصف المزدوجة حسب الإتفاق التالي :



تجري العملية من اليسار إلى اليمين من حلال العناوين 1 و2 . إذا لم يكن طول السلسلتين متعادلًا ، يُفترض بأن يُكمَّل الأقصر من اليمين بالسمة «padding» (سمة الحشو) .

العملية تتم بايتة بعد بايتة مع زيادة عناوين وتقصير الطول . وهي قابلة الإنقطاع بين مقارنة بايتين . وتتوقف عند أول لا معادلة نلتقيها أو في نهاية السلسلة مع تركيز كود ـ الشرط .

## 4.13 . مقارنات منطقية خاصة

لقد قمنا هنا بتصنيف التعليات التي ، زيادة عن وظيفتها في المقارنة ، تتمتّع بعمل خاص . هذه التعليات تركّنز كود الشرط بصورة مختلفة .

CS  $R_1,R_3,D_2(B_2)$  RS COP=BA COMPARE AND SWAP (370) (S2) و مقارنة بين  $R_1$ 

.  $0 \rightarrow CC$  ,  $R_3 \rightarrow (S_2)$  distribute  $R_1 = (S_2)$ . ; [4]

 $.1 \rightarrow CC$  و  $(S_2) \rightarrow R_1$  عندئذ  $R_1 \neq (S_2 : I_3)$ 

CDS R<sub>1</sub>,R<sub>3</sub>,D<sub>2</sub>(B<sub>2</sub>) RS COP=BB COMPARE DOUBLE AND SWAP (370) ( $\S_2$ ) R1 مقارنة بين

 $0 \rightarrow CC$ ,  $R_3 \rightarrow (S_2)$  aicht  $R_1 = (S_2)$  :  $|\dot{c}|$ 

 $1 \rightarrow CC$  و  $(S_2) \rightarrow R_1$  عندنا  $R_1 \neq (S_2)$  و اذا

المقارنة CDS تتم على 64 بتة . وبالنتيجة فإن RI وRI هما مرصفان مزدوجان ( فقرة 1.10 ) و S2 هو عنوان كلمة مزدوجة من الذاكرة .

TM  $D_1(B_1),l_2$  SI COP=91 TEST UNDER MASK The rate of Test Under mask TM تقوم باختبار حالة البتات من البايتة ذات العنوان  $I_2.S_1$  هي قناع من  $I_3.S_1$  هي بتات . كل  $I_3.S_2$  ، موجود في القناع يسمح باختبار وجود بتة  $I_3.S_2$  في الموقم المناسب من البايتة  $I_3.S_2$ 

مثلًا : القناع 'X'60 أي 'B'01100000 يفحص وجود «1» في الموقعين 1 و2 من البايتة . ويجري إهمال المواقع الأخرى . وفي الإجمال ، فإن TM يقوم بتنفيذ عملية AND منطقية بين البايتة التي تم فحصها والقناع دون تعديل البايتة ولكن بتركيز كود الشرط فقط :

CC = 0 : جميع البتات التي جرى إختبارها هي 0 أو القناع هو في صفر ،

. CC = 1 : بعض البتات هي صفر ، وأخرى هي 1 ،

CC = 2 : غير مستعمل

CC = 3 : جميع البنات المختبرة هي 1.

11001110 00110000	11001110 11001000	11001110 01011100	البايتة المختبرة
00	111	- 1- 011	القناع AND
0	3	1	CC

### تطبيق:

TM يبدو وكأنه ينتمي إلى CLI . وفعلًا فإن TM يُعتمد لاختبار البتات أكثر من البيات . مثلًا ، لمعرفة ما إذا كانت البايتة هي رقمية نستعمل CLI لأن القيمة يجب أن تكون محصورة بين F0 وF0 .

TM عِكن أن تُستعمل لتنفيذ تأشير متعدد.

## تمارين:

نذكر أن الدالة «AND» تسمح بجعل البتات تعادل صفراً ، وإن الدالة «OR» تسمح بعكسها .

تمرين 1.13 . ضع في صفر ثنائي منطقة بطول L ≤ 256 بايتة ، مرصفاً ، بايتة .

تجرين 2.13 . اكتب التعليمة التي تسمح بتركيز قيمة كود الطول في تعليمة من نوع SS .

غرين 3.13 . بدّل مضمون منطقتين من الذاكرة ، مرصفين ، ربعيين من البتات من نفس البايتة .

تمرين 4.13 . تعرّف ما إذا كانت منطقة من الذاكرة مملوءة بفراغ أو بصفر ثنائي تمرين 5.13 . قم بإجراء تأشير يؤدي إلى تفريع مرّة على اثنتين بواسطة تحويل منطقة قناع تعليمة ....BC 0,... إلى BC 0,...

تمرين 6.13 . قم بإجراء تأشير يؤدي إلى تفريع إلى جميع نقاط العبور ما عدا إلأول . تمرين 7.13 . بدّل جميع أصفار السنار ('X'F0) في عدد عشري بفراغات ('X'40') .

تمرين 8.13 . البايتة تسمح بتجميع حتى ثمانية مؤشرات ثنائية . لنأخذ البايتة IND WAIT ، INDECR ، INDLEC التي تجمع المؤشرات الثنائية X'20' , X'40' ، X'80' من المناسبة على التوالي للقيم السادس عشرية (INDIC ) . اكتب INDIC (تحتل المؤشرات البتات 0 ، 1 و2 من INDIC) . اكتب التعليمات التي تسمح :

- بتعریف INDWAIT ، INDECR ، INDLEC ، INDIC ؛
  - بتركيز INDWAIT في 1 ؛
  - ـ بتركيز INDWAIT وINDLEC في 1 ؛
  - ـ بتركيز INDECR وINDLEC في صفر ؛

- بتفريع إلى ALPHA إذا كانت INDWAIT في «1» ؛
- ـ بتفريع إلى BETA إذا كانت INDWAIT وINDLEC في «1» ؟
- بتفريع إلى GAMMA عندما يكون فقط INDLEC أو INDWAIT في «1» ؛
- بتفريع إلى DELTA عندما تكون INDWAIT وINDLEC في صفر . لنفترض بانّنا نرغب بربط INDLEC بالبتة 7 من INDIC بدلاً من البتة 0 ، مما يتناسب مع '30'X بدلاً من 'X'80' . الحلّ الحاص بكم هل يسمح بعدم تعديل تعليات التركيز والاختبار لِـ INDLEC ؟

## 14 . عمليات الازاحة (Shift)

### 1.14 . التعليمات « المنطقية » والتعليمات « الحسابية »

عند دراسة تعليمات الجمع بفاصلة ثابتة ، لاحظنا ، أنه الى جانب التعليمات A ، AR وAH ، تأتي عمليات الجمع المنطقية . الفرق بين هذين النوعين من العمليات هو التالى :

- ـ تميَّـز العمليات الجبرية البتة 0 ، المعتبرة كإشارة ، تجري العملية على 31 بتة مع مُرحِّـل محتمل إلى بتة الإشارة . يجري اختيار الإشارة ويمكن أن تؤدي الى إنقطاع من نوع overflow .
- العمليات من نوع منطقي لا تأخذ بعين الإعتبار أي تمييز للبتة ذات الوزن الأكبر
   تجري معالجة جميع البتات بنفس الطريقة . أي ترحيل في نهاية البتة ذات الوزن الأكبر
   لا يؤدي إلى انقطاع .

الإزاحة هي عبارة عن نقل إلى اليسار أو إلى اليمين لعدد n من المواقع لتشكيلة ثنائية موجودة في مرصف بسيط (إزاحة بسيطة) أو في مرصف مزدوج (إزاحة مزدوجة).

عند الإزاحة تضيع البتات المطرودة . والبتات الداخلة لجهة اليمين هي دائماً صفر . أمّا البتات التي تدخل من اليسار فيمكن أن تكون إما «٥» ( إزاجة منطقية إلى اليمين أو إزاحة حسابية إلى اليمين لعدد إيجابي ) أو «١» ( إزاحة حبرية إلى اليمين لعدد سلبي ) . سنرى السبب لاحقاً .

### 2.14 . الإزاحة الجبرية

تجري الإزاحة الجبرية على القيمة ، أي على 31 بتة ( إزاحة بسيطة ) أو على 63 بتة ( إزاحة مزدوجة ) .

ـ الإِزاحة إلى اليمين تؤدي إلى إدخال بنات معادلة لبتة الإشارة .

- الإزاحة إلى اليسار تؤدي إلى إدخال 0. إذا جرى تعديل بتة الإشارة سيحدث إنقطاع من نوع overflow بفاصلة ثابتة .

الإزاحة الجبرية تؤدي إلى تركيز كود الشرط على الشكل التالي:

CC = 0 $CC = 1$ $CC = 2$ $CC = 3$	إذا كانت النتيجة صفراً . إذا كانت النتيجة سلبية . إذا كانت النتيجة إيجابية إذا كان يوجد overflow رتعديل في بتة الاشارة
CC = 3	الم

#### أمثلة:

لتبسيط العرض سنفترض إن حجم المرصف يعادل ثهان بتات . البتة ذات الوزن الأكبر هي إذاً بتة الإشارة .

# 3.14 . الإزاحة المنطقية

تعالج الإزاحة المنطقية 32 بتة (إزاحة بسيطة) أو 64 بتة (إزاحة مزدوجة) دون أخذ بالاعتبار البتة ذات الوزن الأكبر . البتات الداخلة هي دائماً «0» . لا يحدث إنقطاع من نوع overflow . لا يجري تعديل في CC .

أمثلة : على ثبان بتات .

10011100	قبل الإزاحة
01110000	بعد الإزاحة لجهة اليسار 2
00100111	بعد الإزاحة لجهة اليمين 2

# 4.14 . تعليهات الإزاحة

يوجد أربع عمليات إزاحة جبرية ، أربع تعليهات إزاحة منطقية ، وتعليمة إزاحة لعدد عشري . لعندى هذه الأخيرة عند دراسة الحساب العشري . الإزاحة الجبرية :

SLA	$R_1,D_2(B_2)$	RS	COP=8B	SHIFT LEFT SINGLE إزاحة بسيطة إلى اليسار
SLDA	$R_1,D_2(B_2)$	RS	COP=8F	SHIFT LEFT DOUBLE إزاحة مزدوجة إلى اليمين
SRA	$R_1, D_2(B_2)$	RS	COP=8A	SHIFT RIGHT SINGLE إزاحة بسيطة إلى اليمين
SRDA	$R_1,D_2(B_2)$	RS	COP=8E	SHIFT RIGHT DOUBLE إزاحة مزدوجة إلى اليمين

## الإزاحة المنطقية

SLL	$R_1,D_2(B_2)$	RS	COP=89	إزاحة بسيطة منطقية الى اليسار
SLDL	$R_1,D_2(B_2)$	RS	COP=8D	SHIFT LEFT DOUBLE LOGICAL ازاحة منطقية مزدوجة إلى اليسار

SRL R $_1,D_2(B_2)$  RS COP=88 SHIFT RIGHT SINGLE LOGICAL إزاحة بسيطة منطقية إلى اليمين SRDL R $_1,D_2(B_2)$  RS COP=8C SHIFT RIGHT DOUBLE LOGICAL إزاحة مزدوجة منطقية إلى اليمين

# قواعد مشتركة للإزاحات المنطقية والجبرية

- تتم عمليات الإزاحة على مضمون المرصف Ri .
- ـ بالنسبة لعمليات الإزاحة المزدوجة ، فإن Ri يجب أن يكون مرصفاً مزدوجاً حسب الإتفاق العادي ( فقرة 2.10 ) .
  - المتأثر الثاني (D2(B2 ليس عنواناً:
- 1 ـ إذا كان B2 هو المرصف 0 ، فإن البتات الستّ ذات الوزن الأضعف للنقلة تعطي عدد المواقع المطلوب إزاحتها . SLA 5,3(0) أو (SLA 5,3 هما عمليّـتا إزاحة لجهة اليسار لثلاثة مواقع ثنائية .
- 2- إذا لم يكن B2 هو المرصف 0 ، فإن المرصف المذكور يحتوي على عدد المواقع المطلوب إزاحتها . ونحصل على الإزاحة بشكل غير مباشر . (6,0(5) SRDL 6,0(5) يزحل منطقياً المرصف المزدوج (المرصفان 6 و7) لعدد المواقع المشار إليها في المرصف 5 .
- ـ وحدها عمليات الإزاحة الجبرية تقوم بتركيز كود الشرط CC حسب اتفاق الفقرة 2.14

# تمارين :

تمرين 1.14 ـ ضع في صفر مرصفاً بواسطة الإزاحة .

تمرين 2.14 \_ إضرب واقسم عدداً موجوداً في مرصف على قوة لِـ 2 بواسطة الإزاحة . إفحص ، بالنسبة للقسمة ، إنجاه التقريب .

تمرين 3.14 ـ إفحص فيها إذا كان زوج من المراصف مزدوج / مفرد هو صفر . تمرين 4.14 ـ برمج إزاحة دائرية لمرصف بسيط.

1.15 . الفرز

يتعلَّق ذلك بترتيب جدول من الكلمات التي تحتوي على أعداد بفاصلة ثابتة بترتيب تصاعدي . لقد قمنا باختيار الخوارزم الكلاسيكي الذي يُعرف بد وطريقة الفقاعة » . تقوم الطريقة على فحص عناصر الجدول من اليسار إلى اليمين مع تبديل العناصر المتتالية الموجودة بشكل عشوائي . نضع إلى اليمين العنصر الأكبر كما نلاحظ من المثل التالى :

5 1 3 3 2 2 2 5 5 1 3 2 2

إذا كان N هو حجم الجدول ، نبدأ العملية باعتهاد الجدول الثانوي بالحجم N-1 وهكذا دواليك ، طالما يوجد عملية تبديل واحدة على الأقلّ خلال التكرار السابق .

ولو إفترضنا أنه خلال فحص الأعداد ، لم تجر أية عملية تبديل فمعنى ذلك إن الترتيب قد حصل .

BCL2 البرنامج مؤلف من حلقتين BCL1 وBCL2 متداخلتين . الحلقة الداخلية BCL2 تفحص الجدول باستعمال مرصف مؤشر PTR : (PTR) هو عنوان العنصر . العناصر التي جرت مقارنتها هي إذا ((PTR)) و $^{(1)}$ (PTR)) . يتم إنشاء الحلقة بواسطة BXLE . المرصف المزدوج INCRE/REFER يحتوي على الزيادة 4 والحدّ 4 +  $^{(1)}$ 1 TAB+(N-1)

عند إجراء تبديل نقوم بتركيز الباينة INDIC في 1 . الحلقة BCL1 تُكرَّر BCL2 تُكرِّر BCL2 طالما إن INDIC=1 .

<sup>(1)</sup> نذكّر بأنه حسب الترميز المعتمد ، (PTR) يُقرأ و مضمون PTR ، وهنا هو إذن عبارة عن عنوان . مضمون هذا العنوان ، أي العنصر المطلوب ، يُرمز إليه بـ ((PTR)) .


970900	2001 39 01 46 01	00000000000000000000000000000000000000	7070BA 5600 73075E 98EC 7700C2 77FE	09397E 47F0 29027E 47F0 003982	000076 0203 000078 5072 000076 9601	030060 5872 030064 5972 030068 4700	000056 9400 000056 4120 00005E 1854	00004M 00004M 9500 00052 4760	00	0000000 000000 000000 00000 00000 00000 0000	793000	רטכ מאשׁבּ
		00000000000000000000000000000000000000	00 01 00	CO PE	2333 2333 2003 2134 2005 2005 2005	0000 0000 740	00 44 44	C134	000 000 4	00 m		CT CODE
		>01/10 00/10/10	00 00 00 00 00	4	CCO CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC	000 000 000 000 007	00134 000C4	00134	00 00 00 00 40	0 00 0 00 0 0 0 0 0 0		ADDA 1
			0 0 0 0 0 0 0 0		20074			-		00000	0000 0000 0000 0000 0000 0000	ADD92
1 5 5	2000 2000 7004	. O		まではよ	ውፍፍ ወው ውጣላ ፋቸ	្ឋ ភូមិ ភូមិ ម៉ា	500 500 500				<b>⊣</b> ഗധ410/0	STAT
	TOUR DE PIO TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOU	BY	Z # Z JNG DE	EPILOGUE	FINBCLE	#CL3		* 8CT1	X I T I AL	SN AP DES PROLOGUE	4 0 1 0 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	SOURCE
Ü	0 0 0 0 0 0 0 0	- 1		2	DO DUR XV HTC C	90F9	WL X	Ε.	SZA PO	CALCACA CALCACACA CALCACA CACACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACACA CACACA CACACA CACACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACA CACACACA CACACACA CACACACA CACACA CACACA CACACACA CACACA CACACACA CACACACA CACACA CACACACA CACACA CAC	00000000000000000000000000000000000000	STATE
TRI	D SORG HOS, RECTARIVE A. MACRE	15,-3,2,7,11,-1,0,9,2,	55.00 1.12.12(13)	Pague, Paat	O(4.DTR].A(DTR) WORK.A(PTR) VORK.A(PTR) PTR.INCRM.BCC	OI SORK.O(DTR) SORK.4(DTR) TIVECCO	REFERENCE OF	OR BALAYAGE DE TABLEAU INDIC,X'OQ' EPILOGUE	IN CRE (OUTPUT)  (POUB (OUTPUT)  RETER TAB+(N-1) #4  DCB POUB POATA=(PEGS, DSW	OH OH 14.12.12(13) 1781.12 13.54VE+4 13.54VE+4	NDGEN,DATA 2 5 5	THANKT
in.	SAVE AREA INITIALISATION DE INDIC ==(W).BLKSIZE=BB2.			(+ SA ) , STORAGER (SNAPDEB, SNAPFIN)	PERMUTATION PESITIONT INDIC	ELENT GAUCHE DS REG DE TRAVAIL COMPARAISON	RAZ INDIC INITIALISATION POINTFUR INITIALISATION PERFENCE BYEN	I PAS DE PERKUT	LINGUEUR DU MOT	BASE a REGISTRE 12	POINTEUR SUR ELEMENT DE TAR REGOISTAM BALE REGOISTAM REFERENCE, POUR BALE REGOISTAM DE TRAVAIL	
						11	1	-				

قبل الفرز

PSW AT ENTRY TO SNAP 078D1000 0008705E

ILC 2 INTC 0033

	00000000	ļ	000000				00000000	00000000	
	000000000000000		00084F88 0000C758				000000000000000	00084F88 0000C758	
	00000		000870FB 000870FC				00000	000870E4 000870FC	
			00000004	00000000000000000000000000000000000000			000000000000000000000000000000000000000	0000000	00000000000000000000000000000000000000
	Č	Š	00	00044000 000440000 000000000000000000			00	00	00040000 00042000 00042000 00042000 00042000 00042000 00042000
			000	######################################		INTC 0033		0000	4404447000 000404000 00040000 0004000 0004000 0440447000 0040480000
		0000000000000000	00087010	00000000000000000000000000000000000000		1 Z 3 1	000000000000000000000000000000000000000	00087010	00000000000000000000000000000000000000
		0000000	80084F64 00084FD0	00000000000000000000000000000000000000		366	000000	000870E	000000 000000 000000 000000 000000 000000
		00000000	80087038 00084EB0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		1000 0008708	00000000	80087098 00084E80	00000000000000000000000000000000000000
:	LYZn	000000000	0000001A0	08700000000000000000000000000000000000		SNAP 078D1	SNAP 000000000	86900000	80000 80000 80000 80000 80000 10000 10000 10000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
	אַן זע	9-0	0-7 8-15	00000000000000000000000000000000000000	بعد الفرز	ENTRY TO SN	4TRY TO	9-15	00000000000000000000000000000000000000
	<b> -</b>	FLTR	REGS	00000000000000000000000000000000000000		PSE AT EN	REGS AT EP	A COMPANDED TO SERVICE OF THE SERVICE O	0.00 to 0.00 t




SNAP هي عبارة عن ماكرو تعليمة نموذجية تسمح بالحصول على صورة سادس عشرية من الذاكرة . إستعمالها يتطلب فتح السجل (OPEN) ، إغلاق (CLOSE) ووصف السجل بواسطة الماكرو تعليمة PRINT NOGEN DCB (سطر 2) تسمح بإلغاء توليد كود الماكرو تعليمات .

# 2.15 . إستشارة فرقانية للجدول

يقوم البرنامج على البحث عن وجود أو غياب معلومة من داخل أحد الجداول . البحث المتسلسل يبدو صعباً ويستهلك كثيراً من الوقت عندما يصبح حجم الجدول كبيراً . من المكن أن نستعمل طريقة الفرقان عندما تكون العناصر منظمة . والصيغة هي التالية :

لنفترض جدولاً TAB من، N عنصر منظَّم نبحث فيه عن موقع المعلومة الموجودة في MOT . نقوم باستشارة العنصر الموجود في وسط TAB ونقارنه بـ MOT . البحث ينتهي عندما نجد التعادل . وإلا نُعيد الكرَّة ونتابع الاستشارة باختيار واحد من الجدولين المشكَّلين بواسطة القسمة السابقة حسب موقع العنصر الذي نبحث عنه بالنسبة للعنصر الوسط . بعد كل إستشارة تضيق الفسحة التي نبحث فيها إلى النصف .

سنفترض إن طول العنصر هو L وهذا الطول يعادل قوة (أس) P للعدد 2  $(L=2^n)$  . هذا سيسمح بإجراء عمليات ضرب وقسمة بواسطة الإزاحة . سنستعمل مراصف مؤشرات لبلوغ العناصر .PTRINIT سيحتوي على عنوان العنصر الأول من الجدول الثانوي ناقص PTRFIN.L سيحتوي على عنوان العنصر الأخير من الجدول الثانوي .



عدد العناصر هو إذاً : عدد العناصر

عنوان العنصر الوسط هو : L imes 2 عنوان البداية  $+ rac{1}{2} imes 2$  عدد العناصر

PTRINIT + L +  $\frac{1}{2} \left( \frac{\text{PTRFIN-PTRINIT}}{L} \right) \times L$  : إي

عند القسمة على 1 يجب إسمال الباقي الذي قد يظهر.

البرنامج التالي جرى اختباره بعد إجراء نداء لبرنامجين ثانويين مكتوبين بلغة فورتران : ECR و ECR . وجود نداءات بلغة فورتران من خلال برنامج رئيسي بلغة المؤول يتطلب كتابة التعليهات 59 و60 غير الموجودة إذن إلا لأسباب توافقية بإشراف النظام المستعمل (FORTRAN G, OS-VS2) .

	ECR, (MOT, RANG)	ם כאריר			K1100	CIIA	47F0 C	00000# 1	
DIVISION PAR LONGUEUR	S NANG ET DE LA VALEGR DIRECTENTANCO DIRECTENTANCO	20 10 2 20 10 2 20 10 2 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1 00 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		001 000 000 001 001 001	20 G	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0400 0000 0000 0000	
WULTIPLICATI COMPARAISON BRANCH SI EL BRANCH SI EL	· -	I	SUITE TE	סמזפכ	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	#400.2 ##40.5 521.3 000.5 2000.2	24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	00000 00000 00000 04444 00000	
DIVISION PAR 24L (PTRELEM)=NS ELEW DS SOUS-TABLE SI O ON FORCE A 1	SSE ELEMENT WILTEU ON PTRELEM, PTRFIN PTRELEM, PTRINIT PTRELEM, PTRELEM PTRELEM, PTRELEM PTRELEM, PTRELEM PTRELEM, PTRELEM	- C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BO # CALCUL BI RECHELEM BB BB		10.00 260.00 800.00	1000 1000 1000 1000	118322 12332 12332 1233 1233 1233 1233 1	0000000 000000 000000 000000 0000000	
	TON PTRINIT, TAB+C PTRFIN, TAB+CN-1]+C	L	76 * INITIAL 77 78		85120 120 130	114 20	\$150 C13	000082	aa
NO D'ITERATIONS SUR LE PGM	8,=F1121 LIRE,(MOT)	נארר ני	62 12CT	-	49 140	164	2889 51	890000	
	NOGENTURIA 15-14(15COM#) 14-54(15)	BER 181	0.40 g		00000	764 700 700	45ET 0	00060	οσ
	13:SAVERREA+# 2:13:SAVERREA 13:SAVERREA 14:5(2) 14:76	משהוליטר גרעקר א			80000 810000 810000 810000	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	#1820 CO	6000000 600000 600000 771000 600000 600000	ddaadda
<b>13</b>	OGVE ABASE=DICHO,RBASE=(1 * 1*,12,12(13) 6 DICHO,12		מאטרםפ	00000	20000	9000			<b>5</b> C3
POINTEUR DEBUT DE SOUS-TABLE POINTEUR FIN DE SOUS-TABLE POINTEUR MILIEU ET RANG REGISTRE DE TRAVAIL LONGUEUR DE L'ELEMENT L = 244P	N ≠ 6 UNU O M Z1 	START O	37 DICHO 38 DIFFINIT 39 PIFFINIT 39 PIFFINIT 39 PIFFINIT 30 PIFFINIT 30 PIFFINIT 30 PIFFINIT 31 PIFFINIT 32 PORK	2000000 N	*DOR1	CODE	DBJECT	000000 FDC 1	a

	ELEM < (401)	ELEM > (MOT)		PAS TROUVE		NG DE MOTS DE LA TABLE Longueum D'un Element 128,256,512'	
	OH PTRINIT, PTRELEM TESTFIN	OH PTRFIN,PTRELER PTRFIN,LONG	OH PTRINIT.PTRFIN NONTROUV RECHELEM	OH Rang, Rang Ecr, (Mot, Rang) Epilogue	0H 8°LECT 13°SAVEAREA+4 14°12°12(13)	F1.2.4.8.15.32.54.128.256.512	
SOURCE STATEMENT	INF OS B	SUP DS	TESTFIN DS CLR BE	NONTREUV DS XC CALL B	EPILOGUE DS BCT L L L L BB	NO OFFICE	M C
STHT	1111	222	2000 4000 4000 7	MUM4 POH4	F800-	222222 222222 242372	800 800 800
ADDR2		-		00130		¥0000	
ADDR' ADDR2	OCCEA	00128	0000 0000 0000	00130	000000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00	200
OBJECT CODE	1853 47F0 COEA	1823 5820 C128	1552 4780 COF4 47F0 COBA	D703 C130 C130	4880 6880 6000 6000 6000 6000		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
707	00000000000000000000000000000000000000	0000E4 0000E4 0000E6	00000 00000 00000 0000 0000 0000 0000	0000F4 0000F4 000116 47F0	00000 00000 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000111 0000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 0000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 000011 0000011 0000011 0000011 0000011 0000011 000000	000000 000000 000000 111100 000000 000000	000000 000000 000000 1110011 1410000

# 16. الحساب العشري

## 1.16 . عمومیات

تقدِّم التعليمات الحسابية العشرية وسائل لإِجراء الحسابات على الأعداد العشرية «المتراصة packed » التي رأيناها في الفقرة 3.5.2. ج. ولاحقاً سندرس عملية تحويلها لمعطيات .

التعليهات الحسابية هي بنسق SS وتستعمل الطولين Li وLl للمتأثرين يبقى طول المتأثرات محدوداً بـ 16 بايتة ( 31 رقباً عشرياً زائد الإشارة في التمثيل المتراص و16 رقباً وإشارة في التمثيل الموسّع) لأنها تقسّم المنطقة L بالنسق SS . شكل هذه التعليمات هو التالى :

# $\begin{bmatrix} \mathsf{COP} & \mathsf{L}_1 & \mathsf{L}_2 & \mathsf{B}_1 & \mathsf{D}_1 & \mathsf{B}_2 & \mathsf{D}_2 \end{bmatrix}$

ونشير إلى أنّـه جرت العادة بالنسبة للتعليبات SS بأن تكون القيم المؤوّلة في المناطق L هي بالطول المذكور في تعليمة مؤول ناقص 1 . هكذا ، فالتعليمة : A P ALPHA (16), BETA (10)

سيتم تأويلها مع القيم الثنائية 1111 و1001 بالنسبة للطول.

تضع التعليهات الحسابية النتيجة في المتأثر الأول الذي يتم إلغاؤه ويجب أن يكون هذا المتأثر بطول كاف لاستبعاب النتيجة دون حدوث overflow وقطع للعدد . يظهر overflow إذا لم يكن المتأثر الأول بالطول المناسب لاستيعاب النتيجة . عندما تكون LI>L2 لا يحدث overflow إذا لم يكن هناك مُرحًل (carry) خارج الإمكانيات المقدّمة من الطول LI . ويمكن تقنيع overflow بواسطة البتة SPM .

عند إجراء العمليات ، فإن الفاصلة لا تُمثَّل والتراصف يتم لجهة اليمين ، كما يُكن حصر المتأثّرات بواسطة عمليات إزاحة عشرية مناسبة .

تتحقّق الدارات ، خلال التنفيذ ، من صلاحية الأرقام العشرية والإشارات . وإلتقاء عنصر غير صالح يؤدي إلى انقطاع من نوع استثناء بالمعطيات .

المتأشّرات 1 و2 يمكن أن تندمج بشرط أن تكون بنفس المواقع (متراصفة) بالنسبة للبايتات ذات الوزن الأضعف . من الممكن هكذا إضافة عدد إلى نفسه :

مثلاً :

ALPHA بعنوان 0 0 0 1 2 3 4 5 6 S

التعليمة:

AP ALPHA(5),ALPHA+3(2) نجمع \$123456 إلى \$1

يتم تركيز كود الشوط CC حسب إشارة النتيجة.

2.16 , التعليات

 $\begin{array}{cccc} \mathsf{AP} & \mathsf{D}_1(\mathsf{L}_1,\mathsf{B}_1), \mathsf{D}_2(\mathsf{L}_2,\mathsf{B}_2) & \mathsf{SS} & \mathsf{COP}{=}\mathsf{FA} & \mathsf{ADD} \ \mathsf{DECIMAL} \\ & (\mathsf{S}_1) + (\mathsf{S}_2) \to (\mathsf{S}_1) \end{array}$ 

يتم تركيز كود الشرط CC .

ZAP  $D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2)$  SS COP=F8 ZERO AND ADD  $(S_2) \rightarrow (S_1)$ 

تعادل العملية جمع عدد إلى صفر . ويتم تركيز CC .

SP  $D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2)$  SS COP=FB SUBTRACT DECIMAL  $(S_1) - (S_2) \rightarrow (S_1)$ 

ترکیز CC .

جب أن نحصل على :  $8 \ge La < L_0$  و  $La < L_0$  و إلا سيحدث إنقطاع . CC يبقى بدون تعديل .

DP  $D_1(L_1,B_1),D_2/\cdots S_2$  SS COP=FD DIVIDE DECIMAL  $(S_1):(S_2)\to(S_1)$ 

يجري وضع النتيجة إلى السِمارُ في (Sı) . الباقي يُخزُّن إلى اليمين في (Sı) وبنفس طول Sz .

ان نحصل عل 1.2 = 1.2 بنات : 1.2 = 1.2 بحب أن نحصل عل 1.2 = 1.2 بنون تعديل . 1.2 = 1.2 والا سيحدث إنقطاع 1.2 = 1.2 بدون تعديل .

<sup>(1)</sup> إنتباء : يتعلُّق ذلك بالطول L بلغة المؤول وليس بطول القيم .

#### CP $D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2)$ SS COP=F9 COMPARE DECIMAL

تجري مقارنة المتأثّرين ويتمّ تعديل مضمون CC . إذا كانت أطوال المتأثرات غير متعادلة ، فإن المنطقة الأصغر يجري ملؤها بصفر لجهة اليسار .

SRP  $D_1(L_1,B_1),D_2(B_2),$  = SS COP=F0 SHIFT AND ROUND DECIMAL (370) SP = 13 أين المنسق الحاص بهذه التعليمة . عند التأويل ، فإن = 13 ألموقع الطبيعى المحفوظ لِـ = 1.

- ـ S1 هو عنوان المتأثّر المطلوب إزاحته .
  - ـ Lı هو الطول.
- ليس عنواناً: البتات الست ذات الوزن الأضعف والمعتبرة كعده صحيح بإشارة ، تدل على اتجاه وعدد الأرقام العشرية المطلوب إزاجتها . ويجري إهمال البتات الأخرى . القيمة السلبية ( مكمّل إلى 2) هي إزاحة إلى اليمين والنتيجة السلبية هي إزاحة إلى اليسار .
- ـ 13 هو « عامل التدوير » يُستعمل للإزاحات إلى اليمين . تضاف قيمته إلى الرقم المستخرج بالإزاحة إلى اليمين والمرحّل المحتمل يرتدّ الى اليسار .
  - ـ تؤضع النتيجة في (S1).
  - لا تشترك الإشارة بعملية الإزاحة.

لم يبدُ لنا أساسياً شرح هذه التعليات بكثير من العناية كها جرى بالنسبة للتعليهات السابقة . فدراسة هذه المجموعة من التعليهات لن تحمل لنا سوى قليلاً من المعلومات الجديدة حول الأوالية الأساسية لتشغيل المكنات ، بينها نحن نهتم بالدرجة الأولى بهذه الأوالية . ولكن المستعمل الذي فهم جيداً كل ما هو سابق لن ينزعج كثيراً من متابعة هذا الفصل . نفترض هنا بأن القارىء قد استوعب قراءة الفقرة 3.5.2 . ب حول الفاصلة المتحركة في تمثيل المعطيات . ولكي نتذكر بسهولة الكود الحرفي لهذه العمليات ، من الجيد أن نراجع الفقرة 2.10 المتعلقة بالترميز : الحرف النهائي «R» العمليات ، من الجيد أن نراجع الفقرة D ، U ، E هي نسق القصير المعاير والطويل غير المعاير والموسل غير المعاير والموسل غير المعاير والموسل غير المعاير والموسل عبر المعاير والطويل غير المعاير والموسل عبر المعاير والموسل غير المعاير والموسل عبر المعاير والموسل عبر المعاير والموسل غير المعاير والموسل عبر المعاير والموسلاء و المعاير والموسلاء و المعاير والموسلاء و المعاير والموسلاء و و المعاير والموسلاء و المعاير والموسلاء و المعاير و و المعاير و و المعاير و المعاير و المعاير و و المعاير و المعاير و المعاير و المعاير و و المعاير و ا

## 1.17 . عموميات

هذه التعليات تعمل مع المراصف المتحرَّكة المرقَّمة 0 ، 2 ، 4 و6 بطول 64 بتة . الأعداد بفاصلة متحركة القصيرة توضع في الـ 32 بتة ذات الوزن الأكبر من المراصف خلال العمليات . في هذه الحالة فإن الأوزان الضعيفة يجري إهمالها . الأعداد الطويلة بالفاصلة المتحركة تشغل كامل المراصف والأعداد الموسَّعة بفاصلة متحركة تشغل مرصفين متتالين . يجري تركيز موقع كود الشرط كالعادة :

جدول 1.17

cc	بالنسبة للتعليات الجبرية	بالنسبة للمقارنات
0 1 2 3	نتيجة صفر نتيجة سلبية نتيجة إيجابية	متأثر 1 = متأثر 2 متأثر 1 > متأثر 2 متأثر 1 > متأثر 2

2.17 التعليمات بجد نفس الخصائص التي رأيناها لدى معالجة الأعداد بفاصلة ثابتة . في حالة الشك بالإمكان مراجعتها


LER	$R_1, R_2$	RR	COP=38	LOAD	متأثرات قصيرة
LE	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=78	LOAD	متأثرات قصيرة
LDR	$R_1, R_2$	RR	COP=28	LOAD	متأثرات طويلة
LD	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=68	LOAD	متأثرات طويلة
-				CC دون تعدیل ِ	;
LTER	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=32	LOAD AND TEST	متأثرات قصيرة
	$R_1, R_2$	RR	COP=22	LOAD AND TEST	متأثرات طويلة
	$R_1, R_2$	RR	COP=33	LOAD COMPLEMENT	متأثرات قصيرة
			-		شحن مع تغير الاشارة
LCDR	$R_1,R_2$	RR	COP=23	LOAD COMPLEMENT	متأثرات طويلة
LNED	D 6		000 04		شحن مع تغير الاش
	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=31	LOAD NEGATIVE	متأثرات قصيرة
	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=21	LOAD NEGATIVE	متأثرات طويلة
	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=30	LOAD POSITIVE	متأثرات قصيرة
LPDR	H <sub>1</sub> ,H <sub>2</sub>	RR	COP=20	LOAD POSITIVE	متأثرات طويلة
				ترکیز او تعدیل CC	
LRER	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=35	LOAD ROUNDED	المتأثر 2 الطويل
(370)			JO, _ <b>J</b> J		يجري تدويره ووض
LRDR	$R_1, R_2$	RR	COP=25	LOAD ROUNDED	المتأثّر الموسّم
(370)		-		بعه في المتأثّر الأوّل الطويل	يجري تدويره ووض
				دون تعديل	
STE	R <sub>1</sub> ,D <sub>2</sub> (X <sub>2</sub> ,B <sub>2</sub> )	ŘХ	COP=70	STORE	متأثرات قصيرة
STD	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=60	STORE	متاثرات طويلة
	2. 2. 2.			Lastinga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				CCدون تعدیل	
CER	$R_1, R_2$	RR	COP≔39	COMPARE	متأثرات قصيرة
CE	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=79	COMPARE	متأثرات قصيرة
CDR -	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=29	COMPARE	متأثرات طويلة
CD	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=69	COMPARE	متأثرات طويلة
	•			ترکیز أو تعدیل CC	المرابع فويد
AER	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=3A	ADD NORMALIZED	متأثرات قصيرة
AE	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=7A	ADD NORMALIZED	متأثرات قصيرة
ADR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=2A	ADD NORMALIZED	متأثرات طويلة
AD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=6A	ADD NORMALIZED	متأثرات طويلة
AXR	$R_1, R_2$	RR	COP=36	ADD NORMALIZED	متأثرات موسعة
(370)	•			_	
	<del> </del>		·	تركيز أو نعديل CC	

AU AWR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub> R <sub>1</sub> ,D <sub>2</sub> (X <sub>2</sub> ,B <sub>2</sub> ) R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub> R <sub>1</sub> ,D <sub>2</sub> (X <sub>2</sub> ,B <sub>2</sub> )	RR RX RR RX	COP=3E COP=7E COP=2E COP=6E	ADD UNNOR	متاثرات طویلة MALIZED (or متاثرات طویلة MALIZED (op
	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=3B		متأثرات قصيرة IORMALIZED
	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=7B		متأثرات قصيرة NORMALIZED
SD	$R_1, R_2$ $R_1, D_2(X_2, B_2)$	RR RX	COP=2B COP=6B		متأثرات طويلة NORMALIZED متأثرات طويلة NORMALIZED
'	$R_1,R_2$	RR	COP=37		متأثرات طويلة  NORMALIZED متأثرات موسعة «NORMALIZED
(370)	11,712	****	, rd— 100	_	•
•				ِ أَو تعديل CC 	تركيز
SUR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=3F	SUBTRACT L	JNNORMALIZED متأثرات قصيرة
SU	$R_1, D_2(X_2, B_2)$	RX	COP=7F	SUBTRACT	JNNORMALIZED متأثرات قصيرة
SWR	$R_1, R_2$	RR	COP=2F	SUBTRACT	UNNORMALIZED متأثرات طويلة
SW	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=6F	SUBTRACT I	UNNORMALIZED
	2. 2			ao Lista	متأثرات طويلة
<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>,</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ز او تعدیل CC	نردي
MER	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=3C	MULTIPLY	متأثرات قصيرة ونتيجة موسعة
ME	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP⊨7C	MULTIPLY	متأثرات قصيرة ونتيجة موسعة
MDR	$R_1,R_2$	RR	COP=2C	MULTIPLY	متأثرات طويلة
MD	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=6C	MULTIPLY	متأثرات طويلة
MXD (370)	R R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=27	MULTIPLY	متأثرات طويلة ونتيجة موسعة
MXD (370)	$R_1,D_2(X_2,B_2)$	RX	COP=67	MULTIPLY	متأثرات طويلة ونتبجة موسعة
MXR	$R_1,R_2$	RR	COP=26	MULTIPLY	متأثرات موسعة
(370)			٠.	مديل	دون ت
DEP	р б	RR	COP=3D	DIVIDE	متأثرات قصيرة
	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RX	COP=3D	· •	متأثرات قصيرة
DE DDR	$R_1, D_2(X_2, B_2)$ $R_1, R_2$	RR			متأثرات طويلة
DD	$R_1, D_2(X_2, B_2)$				متأثرات طويلة
J- L-	**11-21/32/-21	-171			لا تتغیر
			,	<del></del>	
HER	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR		HALVE	متأثرات قصيرة
HDR	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	RR	COP=24	HALVE	متأثرات طويلة
		, ل	رة في المتأثّر الأوّ	نتيجة القسمة المعاي	يُقسم المتأثّر الثاني على 2 وتوضع

# 18 . تعليمات التحويل والتمثيل

#### 1,18 . عمومیات

لقد رأينا أن النظام 370 كان يتمتع بثلاث طبقات من الدارات الحسابية العاملة بثلاث طرق مختلفة لتمثيل المعطيات الرقمية . ولكن ، المعطيات الداخلة إلى الذاكرة تكون عادة مكوَّدة بتمثيل أبجعددي . من هنا ، فإن كل عملية حسابية على معطى رقمي داخل إلى المكنة ، من خلال ناقل بطاقات مثلاً ، يكن أن تتطلّب عدة عمليات تحويل للتمثيل قبل معالجته بالحساب العشري ، الثنائي أو بفاصلة متحركة . المخطط تحويل للتمثيل قبل معالجته بالحساب العشري ، الثنائي أو بفاصلة متحركة . المخطط 1.18 يعرض ختلف الأشكال الداخلية وعمليات النقل المكنة التي تتم بواسطة هذه التعليات . الخطوط المنقطة تمشل التحويلات التي تجريها برامج متخصصة .



123

## 2.18 . تعليات التحويل

PACK  $D_1(L_1.B_1), D_2(L_2.B_2)$  SS COP = F2 PACK  $(S_2) \rightarrow (S_1)$  عشري مكثف عشري موسع (متراص)

هذه التعليمة تحوَّل منطقة S2 ، يُفترض إنها عشرية موسَّعة ، إلى عشرية متراصة . التحويل يتم من اليمين إلى اليسار بدون تحقق من صلاحية الأكواد .

إذا كانت المنطقة S1 أكبر من الضروري ، فهي تُكمَّـل بأصفار (00) لجهة اليسار .

إذا كانت S1 قصيرة جداً يجدث قطع لجهة اليسار. S1 وS2 يكن أن تتراكبا.

_											
F	1	۴	2	F	3	.F	4	F	5	S	6
5,			<u></u>		$\leq$	Z	7		I		
_			ļ	0	<b>*</b> 1	2	<b>3</b>	4	Š	6	ָרָצָּר,
			•	5,							


UNPK  $D_1(L_1,B_1),D_2(L_2,B_2)$  SS COP=F3 UNPACK  $(S_2) \rightarrow (S_1)$ 

عشري موسع عشري مكثَّف

التعليمة تحوُّل منطقة S2 ، يفترض إنها عشرية متراصة ، في S1 عشري موسع

التحويل يتم من اليمين إلى اليسار، بدون تحقق من صلاحية الأكواد. إذا كانت المنطقة S1 أصغر، يحدث قطع أو بتر لجهة اليسار. إذا كانت طويلة تُستكمل بأصفار (F0) لجهة اليسار.

Sı وSz يكن أن تتراكبا



CVB R1,D2(X2,B2)

RX COP=4F CONVERT TO BINARY  $(S_2) \rightarrow R_1$  ثنائی عشری متراص

محصورة في كلمة مزدوجة

صلاحية الاشارة والبتات الرقمية في S2 يتم التحقق منها . كل خطأ يؤدي إلى انقطاع . إلى انقطاع . يفترض بأن تكون S2 عبارة عن عنوان لكلمة مزدوجة بطول 8 بايتات . يُحدَّد التحويل بالأعداد القصوى والصُّغرى التي من الممكن تمثيلها في 32 بتة ، أي :

#### -2 147 483 648 3 +2 147 483 647.

CVD  $R_1,D_2(X_2,B_2)$  RX COP=4E CONVERT TO DECIMAL  $R_1 \to (S_2)$   $e^{it}$   $e^$ 

## 3.18 . التنقيح والطباعة

إنّ مضمون كلمة آلية ثنائية ، لمعطى عشري أو بفاصلة متحركة يجب ، قبل طباعته أن يخضع لتحويل معيّن . يجب أن يتم تحويل قيمته الثنائية إلى أكواد من السات القابلة للطباعة . قد يكون من الضروري إدخال فاصلة ، نقطة عشرية ، إشارة أو سات تعبئة (حالة طباعة الشيكات) .

يوجد تعليمتان ED و EDMK تحقّقان هذا العمل بتحويل منطقة أولية ( عشري متراص ) إلى منطقة تنقيح وطباعة .

مثلًا :

0 0 1 2 3 4 5 D منطقة أولية

5 C 5 C 5 C 6 0 F 1 F 2 F 3 4 B F 4 F 5

\* \* \* - 1 2 3 . 4 5

إدخال فاصلة عشرية سات تعبئة

لكي يتم هذا ، فإن المبرمج يضع في حيِّز الطباعة قناعاً مؤلَّفاً من : \_ سمة تعبئة .

ـ أكواد تدل على: مواقع الأرقام ، المكان الذي من خلاله يتم تحويل الأصفار «٥» بدون ذات معنى ، السمات المطلوب إدخالها في نهاية حقل الطباعة .

هذه التعليات تعمل بعلاقة مع مؤشر ثنائي يُدعى «مؤشر معني ». يُوضع هذا المؤشر في «1» عندما نلتقي برقم ذي معنى في المنطقة الأولية أو عندما نلتقي مكان الأصفار التي من الواجب تحويلها.

نتعرف هنا على العمل الجاري بواسطة « صور » الطباعة بلغة كوبول . لن يتم شرح هذه التعليمات هنا وننصح بمراجعة وثائق IBM370 .

ED D1(L,B1),D2(B2) SS COP=DE EDIT

S1 : منطقة الطياعة ، بطول L وتحتوي على القناع ،

\$2 : عنوان المنطقة الأولية (المنبيع هـو منطقة هشرية مشراصة). يتم تعديل CC حسب إشاوة أخر حقل

EDMK D1(L,B1),D2(B2) SS COP=DF EDIT AND MARK

تتمتّع SI وS2 بنفس المعنى . عنوان الرقم الأول ذي المعنى يُخزُّن في

المرصف 1 ،

يتم تعديل مضمون CC حسب إشارة آخر حقل . م

4.18 . الترجمة

TR D1(L,B1),D2(B2) SS COP=DC TRANSLATE

ترجمة سلسلة (S1) بطول L حسب جدول موجود في S2 بطول أقصى يبلغ 256 بايئة

قبل العملية ، فإن البايتة الحاX > 0  $X_1 + X$  فيل العملية ، فإن البايتة الحاكم X = 0 الذي يستخدم كنقطة إدخال إلى الجدول .

. بعد العملية :  $(S_1+p) + (S_1+x)$  بيقى CC بعد العملية :



Sı ; منطقة البحث بطول L .

Sz : عنوان جدول الترجمة .

التعليمة تستعمل المرصفين 1 و2،


تُؤخذ البايتة الأولى من المنطقة S1 بعين الاحتبار . كما في TR ، فإنّ قيمته الثنائية تُشكّل نقطة دخول في S2 .

إذا كانت البايتة المناسبة 52 مختلفة عن صفر فإن قيمتها تُخزُّن في المرصف 2 ,وعنوان المنطقة التي تسمح بإيجاد التناسبُ يُخزُن في المرصَف 1 .

و |V| فإن العملية تتابع مع البايتة التالية من V . يتم تركيز V : V اذا كانت المنطقة V قد جرى استكشافها كلياً وجميع البايتات Vالتي جرى إختيارها من 52 كانت صفراً.

الأخيرة CC=1 إذا جرى إستكشاف S بشكل جزئى ولم تكن البايتة الأخيرة المختارة صنفراً .

2 = CC إذا جرى إستكشاف المنطقة كلياً وكانت البايتة الأخيرة المختارة مختلفة عن صفر.



CC = 1

في هذا المثل ، لنستطيع متابعة إستكشاف المنطقة ، يجب إحتماد تعديل لُعنوان الانطلاق والطول المستكشف.

R1(0-7) و R2(0-23) يبقيان دون تعديل .

Sı لا يتم تعديلها.

تمارين:

تمرين 1.18 ـ إعادة تنظيم منطقة من الذاكرة .

لنفترض منطقة ARTICLE من 10 بايتات نرغب بنقل البايتات 5 ، 6 ، 7 ، CLE . 1 . 2 إلى المنطقة

ARTICLE A B C D E F G H I J
CLE F G H B C

إكتب التعليمة التي تسمح بإجراء هذا العمل. في نفس الفكرة نرغب بعكس سلسلة من السمات. هذا النظام يستعمل لاعادة تنظيم مفاتيح الفرز.

تمرين 2.18 ـ لنفترض منطقة مؤلفة من 8 بايتات بقيم ثنائية موجودة بين 0 و15 . نرغب باستبدالها بالكود EBCDIC المناسب للقيم السادس عشرية : سيجري إستبدال 0 بواسطة 'C'A' . . . اكتب التعليمة المناسبة .

هذه الأوالية يمكن أن تستعمل ، بعد عملية تحويل بسيطة ، لطباعة مضمون سادس عشري لكلمة من الذاكرة ، للتحضير للطباعة بواسطة DUMP (دلق).

# 19 الانقطاع والادخال والاخراج

## (Interruptions and I/0)

#### 1.19 الانقطاعات

لن يكون موضوعنا تفصيل نظام إدارة الانقطاعات هنا ، ولكن فقط إعطاء القارىء إشارات بالنسبة لطبيعة هذه المسألة . لتفصيلات أكثر تنصح بمراجعة وثائق النشيء Principles of operation .

#### 1.1.19 . صيغة الانقطاعات

الانقطاع هو عبارة عن إشارة كهربائية ، مُرسلة من أحد أعضاء النَظام ومعروفة من قِبل الوحدة المركزية . ينتج الانقطاع عن حادثة تتطلب عادةً معالجة مباشرة . لبعض الحوادث صفة خاصة مستعجلة تتطلب تعليق دوران تنفيذ أحد البرامج الجارية كي يتم معالجة الإشارة المُرسلة . في النظام 370 IBM ، الحوادث القادرة على تفريع ووقف تنفيذ البرنامج قد جرى تصنيفها حسب أولوية متناقصة :

- ـ نداء للمشرف (call supervisor) ،
  - ـ برنامج ،
  - ـ عطل في المكنة ،
  - ـ إشارة خارجية ،
  - عملية إدخال إخراج (I/0) ،
- \_ إشارة مؤثّر (operator signal) .

يرتبط بكل فئة درجة إستعجال معينة . نتكلّم هنا عن سنة مستويات من الانقطاعات ونظام معالجة الحوادث يجري حسب الأولوية المعتمدة .

# 2.1.19 أوالية الإنقطاع

نذكر بأن المفهوم الذي يدور حوله البرنامج مؤلف من كلمة حالة البرنامج PSW ومن مضمون المراصف العامة والمتحركة المرتبطة به . نشير أيضاً إلى أنه في كل لحظة ، PSW تحتوي على القيمة الحالية لعداد البرنامج . يؤدي تعليق دوران البرنامج أوتوماتيكياً

- إلى تخزين مضمون هذه المراصف كي نستطيع معاودة تنفيذ هذا البرنامج المقطوع عند -الحاجة . هكذا فالانقطاع يؤدي إلى إطلاق العملية التالية :
  - 1 ـ بشكل أوتوماتيكي (أي بواسطة العتاد (hardware))، فإن وصول إشارة الانقطاع تؤدي إلى نسخ PSW الخاصة بالبرنامج الجاري في منطقة محدَّدة من الذاكرة ، تُميِّز فئة الانقطاع . تدعى هذه الكلمة PSW ( الكلمة PSW القديمة ) .
  - 2\_ بشكل أوتوماتيكي ، يأخذ العتاد على عاتقه الكلمة الجديدة PSW الموجودة على عنوان من الذاكرة حسب فئة الانقطاع . منذ هذه اللحظة ، يمكن تنفيذ برنامج جديد : وتبدأ معالجة الانقطاع .
  - 3. بعد الإنتهاء من معالجة الانقطاع ، يمكن معاودة العمل بالبرنامج المقطوع وذلك بواسطة إعادة ترميم الكلمة PSW وإعادة تخزين المراصف بالمعلومات التي كان يحتويها قبل قطع البرنامج .

نضيف أن معالجة الانقطاع يمكن أن تُقطع بدورها بواسطة حادثة أكبر أولوية . مجموعة البرامج التي تعالج الانقطاعات تُعتبر جزءاً من نظام البتشغيل وتدعى نظام إدارة الانقطاعات .

## 3.1.19 . قناع الانقطاعات

هذه الأوالية الأساسية يُمكن ، ضمن بعض الشروط ، أن يتم « تقنيعها » بواسطة المبرمج . بواسطة تصفير الأقنعة في الكلمة PSW يُمكن للمبرمج أن يمنع أخذ الحوادث الطارئة بالحسبان . هكذا يمكن إهمال الفيض overflow الناتج عن الحساب وذلك بتركيز القناع المناسب بواسطة التعليمة SPM . الإنقطاع المبرمج المُقنَّع لا يتم أبداً ، كها يوضع الانقطاع المُقنَّع الناتج عن النظام في الانتظار حتى يجري رفع القناع أو القيد عنه . التعليمة SSM التي تسمح بتعديل قناع النظام هي تعليمة خاصة .

# 4.1.19 . الانقطاعات الناتجة عن البرنامج

سنعطي هنا أسباب الانقطاعات الناتجة عن البرنامج . وهي تولَّد عادة بسبب خطأ في البرمجة . وتجري الاشارة إليها بواسطة ظهور كود للعودة OCx يُدعى «completion code» أو كود الانتهاء .

لتفاصيل أكثر يجب على القارىء أن يراجع وثائق IBM الخاصة .

OPERATION EXCEPTION

code = 0C1

. ينتج هذا الانقطاع عندما يكون هناك محاولة لتنفيذ تعليمة بكود عملية غير صالح . PRIVILEGED-OPERATION EXCEPTION code = 0C2

محاولة لتنفيذ تعليمة خاصّة بينها تكون المكنة في صيغة المسألة .

**EXECUTE EXCEPTION** 

code = 0C3

التعليمة EX تعود إلى تعليمة أخرى EX .

PROTECTION EXCEPTION

code = 0C4

يتعلُّق ذلك ببلوغ موقع محمي من الذاكرة .

ADRESSING EXCEPTION

code = 0C5

يتعلُّق ذلك بمحاولة بلوغ موقع غير موجود في الذاكرة .

SPECIFICATION EXCEPTION

code = 0C6

هذا الانقطاع يغطّي أكثر الحالات ، لن نذكر سوى الأكثر شيوعاً . يتعلّق ذلك بمسألة الحدود : لا تحصر التعليمة بحدود نصف كلمة أو معطى غير مسطّر كها تحتاج التعليمة التي تُرجع إليها .

DATA EXCEPTION

code = 0C7

يتعلَـق ذلك بمشكلة ناتجة عن تعليمة CVB أو تعليمة عشرية . FIXED-POINT-OVERFLOW EXCEPTION code ≈ 0C8

overflow في تمثيل بفاصلة ثابتة.

FIXED POINT DIVIDE EXCEPTION

code = 0C9

يتعلَّق ذلك بالقسمة على صفر ، أو بنتيجة قسمة يزيد حجمها عن حجم المرصف أو بتحويل إلى ثنائي (CVB) حيث النتيجه تزيد عن 31 بتة .

**DECIMAL-OVERFLOW EXCEPTION** 

code ≈ 0CA

نلتقي هذه التعليمة في عملية على أعداد عشرية ، عندما يتم فقدان البتات ذات الأوزان العليا لأن المنطقة النهائية هي أصعر من أن تحتوي على النتيجة .

DECIMAL-DIVIDE EXCEPTION code ≈ 0CB . يتعلَّق ذلك بالقسمة على صفر في عملية بالنظام العشري .

code = 0CC

**EXPONENT-OVERFLOW EXCEPTION** 

الأس الخاص بالنتيجة يزيد عن 127 والقسم العشري (mantisse) ليس صفراً . EXPONENT-UNDERFLOW EXCEPTION code = 0CD

الأس هو سلبي والقسم العشري ليس صفراً.

SIGIFICANCE EXCEPTION

code = OCE

في عملية جمع أو طرح على أعداد بفاصلة متحركة والقسم العشري هو صفر .

FLOATING POINT-DIVIDE EXCEPTION

code = 0CF

قسمة على صفر لأعداد بفاصلة متحركة.

# 5.1.19 . تعليات مرتبطة بالانقطاعات

SPM R<sub>1</sub>

RR COP=04

SET PROGRAM MASK  $R_{1(2-7)} \rightarrow CC$ ,

أقنعة البرنام

0 4 R<sub>1</sub>

البتات من 2 إلى 7 من المرصف العام 1 أَخُزُن ( البتات 2 و3 ) في BAL وفي ( البتتان 4 و7 فناع البرنامج . نشير هنا إلى أن التعليمات BAL و BALR تشحن المرصف 3 3 بالكود CC وبقناع البرنامج .

**SVC** 

RR COP=0A SUPERVISOR CALL

هذه التعليمة تؤدي إلى انقطاع بكود I . الكلمة القديمة PSW تُخزُّن في الذاكرة على العنوان 32 والكلمة الجديدة PSW تؤخذ على العنوان 96 .

MC  $D_1(B_1), I_2$  (370)

SI COP=AF MONITOR CALL


تطلق برنامج انقطاع عندما تكون بتة خاصّة من القناع الموجّــه في 1 .

STCK  $D_2(B_2)$  (370)

S COP=B205 STORE CLOCK

8.2 0 5 B<sub>2</sub> D<sub>2</sub>

مة الحالية للساعة توضع في كلمة مزدوجة بعنوان S2. البتة 31 من ساعة تزداد كل 1,048566 ثانية . ويتم تركيز كود الشرط حسب حالة الساعة .




TEST AND SET

# 2.19 . الإدخال ـ الإخراج

سنعرض هنا للعمليات المهمة لإجراء المداخل والمخارج . بإمكان القارىء ، عند القيام باختباراته ، إجراء إدخال \_ إخراج باستعمال حلقات من فورتران ، مثلاً ، أو بفضل وجود ماكرو تعليمات موجودة على النظام الذي يعمل عليه . سنعود بعد قراءة العموميات إلى دراسة ماكرو تعليمات الإدخال \_ الإخراج .

# 1.2.19 . تعريف وأوالية الإدخال ـ الإخراج

عملية الإدخال .. الإخراج هي عملية نقل المعطيات من الذاكرة إلى الأدوات المحيطية وبالعكس وتتم بأمر من الوحدة المركزية تحت مراقبة وتنفيذ القنال .



عند إطلاق العملية فإنها تدور دون تدخل الوحدة المركزية . يظهر القنال وكأنه مُعالج مُستقل ومُخصَّص لتبادل المعطيات بين الذاكرة والجهاز المحيطي . وبشكل عام ،

يوضع البرنامج الذي طلب الإدخال / الإخراج في الانتظار حتى إنتهاء عملية الإدخال / الإخراج . وهذا يعني أن تنفيذه معلّق خلال مدة الإدخال / الإخراج . وهو يفقد مصادر الوحدة المركزية التي يُكن أن تُغصّص إلى برامج أخرى مُنتظِرة التنفيذ . بعد إنتهاء عملية الإدخال ـ الإخراج ـ وهذا ما يتم إعلام النظام به بواسطة الإنقطاع ـ سيكون بإمكان البرنامج المقطوع أن يُعاود العمل ، وسيوضع في سجل البرامج التي تنتظر مصادر الوحدة المركزية . هنا يدخل موضوع المزامنة المفروض من الإدخال ـ الإخراج . يتم تأمين هذا التنظيم والإدارة بواسطة برامج ( زُجل ) خاصة من نظام التشغيل وهذا هو السبب الذي لأجله لا يستطيع المبرمج أن يُوجّه بالكامل عمليات الإدخال ـ الإخراج الخاصة به . فهو يعطي فقط الإشارات اللازمة لنظام التشغيل ليؤمن حسن تشغيل ودوران برنامجه .

2.2.19 . المعلومات الضرورية لعملية إدخال ـ إخراج فلنفكّر من خلال مثل من فورتران . لنفترض عملية كتابة على الطابعة . I و I هي متحولات صحيحة .

WRITE(6,1000) I,J 1000 FORMAT(1X,'I=',I5,'J=',I5)

اذا كانت قيمة I ولا هي على التوالي 4532 و3 ، نحصل إذاً على :  $I = _{\Lambda} -4532_{\Lambda} J = _{\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda} 3$ 

حيث △ ترمز إلى الفسحة (البياض) الفارغة.

هذه التعليمة في الإدخال \_ الإخراج المستوحاة من لغة متطورة تغطي مرحلتين ختلفتين .


ـ لتحويل المتحولات الصحيحة I وJ ( ثناثي بفاصلة ثابتة ) إلى سمات قابلة للطباعة . وَمَـن عملية الإدخال ـ الإخراج ، أي تبادل المعطيات . المخطط اللاحق يُوجز العمليات .

النسق FORMAT يُمثّل إذاً القناع الذي تكلمنا عنه عند دراسة تعليات . المرحلة 1 تتم تحت تحكّم البرنامج ، المرحلة 2 تقع على عاتق القنال .

نلاحظ إذاً أنه من الضروري معرفة :

- نوع الأداة المحيطية (رقم الوحدة المنطقية، بلغة فورتران)،

ـ العنوان ZS للمنطقة المطلوب طباعتها .



\_ طول ZS بالبايتات ،

\_ نوع الأمر ( READ أو WRITE ) .

هذه المعلومات إضافة إلى معلومات أخرى ، لأن عمليات الإدخال ـ الإخراج هي في الواقع أكثر تعقيداً ، يتم وضعها في كلمة مزدوجة للتحكم بالقنال تُدعى CCW .


Channel command word): كلمة أمر للقنال ) .

يلعب القنال دور الحاسب لأنه قابل للبرمجة . ستُدعى «برنامج قنال» أو «برنامج وحدة تبادل» ، مجموعة الكلمات CCW المكوّنة من أوامر متتالية تتحكّم بالمحيط .

الأدوات المحيطية هي عبارة عن مصادر قابلة للتقاسم والتوزيع بين عدة مستعملين . يصبح إذاً من الضروري معالجة النزاعات التي قد تولد من جراء طلبات متزامنة لنفس المصدر . لهذا السبب فإن مسؤولية إطلاق برنامج القنال تقع على عاتق نظام التشغيل الذي سيتحقّق من توفّر القنال والوحدة المحيطية . وبشكل آخر ، بإمكانه أن يأخذ بعض القرارات في حالة حدوث تنفيذ خاطىء لعملية الإدخال ـ الإخراج . المكلمة ـ المزدوجة ذات العنوان 40 ، بالنظام السادس عشري ، والتي تدعى الإخراج . المخطّط الوارد على الصفحة التالية يقوم ببعض عمليات الربط بين الإدخال ـ الإخراج . المخطّط الوارد على الصفحة التالية يقوم ببعض عمليات الربط بين مختلف العناصر الضرورية للإدخال ـ الإخراج .

3.2.19 . إدخال \_ إخراج في المستوى المنطقي

ان تنفيذ عملية إدخال \_ إخراج بالمستوى الفيزيائي هو أمر معقد . كتابة CCW تتطلب معرفة واضحة بالمحيطات التي نعمل عليها . ونعرف أنه في أغلب الوقت تكون



عمليات الإدخال ـ الإخراج على المحيطات البطيئة مؤجّلة . عندما يقوم المستعمل بتعريف سَجل طباعة ( حالة (...,6) WRITE بلغة فورتران ) ، فإن هذا السجل هو أولًا مكتوب على قرص مغناطيسي وبعد ذلك ، بواسطة برنامج خاص ، يُؤخذ لإجراء طباعة نهائية . وفي المجموع فإن رقم الوحدة المنطقي ، يُناسب أولًا فيزيائياً سجلٌ قرص مغناطيسي وبعد ذلك سجل الطابعة . هذه العملية ، التي تحاول تبسيط إدارة المصادر المركزية والمحيطية ، تؤدي إلى زيادة الصعوبة في تنفيذ عملية الإدخال ـ الإخراج الفيزيائية . من جهة أخرى ، فإن تنظيم عملية إدخال \_ إخراج يُؤدي إلى درء (Bufferization) لمناطق إدخال ـ إخراج . نعرف أيضاً أنه يوجد عدة تنظيات نموذجية للسجلات وعدة طرق للبلوغ . هذه الشروط تفرض على المستعمل بـأن يامن بالكامل لنظام إدارة عمليات الإدخال ـ الإخراج . للقيام بذلك يجب عليه وصف المتغيرات الوسيطة الفيدة بواسطة توجيه من نوع DATA CONTROL BLOCK) DCB) . وهو سيوكل عملية الإدخال \_ الإخراج الخاصة به للنظام بواسطة ماكرو تعليمة خاصةPUT) ..., GET ....) حسب نوع تنظيم السجل الخاص به . هذه الأخيرة هي موضحة في الوثائق OS/VS2 MVS) . يقوم النظام بتوليد الكلمات CCW لنفسه ونداء المشرف الضروري . العملية الأولى للإدخال ــ الإخراج ستكون مسبوقة بفتح للسجل (ماكرو OPEN) والأخيرة ستكون متبوعة بإغلاق للسجل ( ماكرو CLOSE ) يسمح بتفريغ الدارىء (Buffer) الأخير . المثل التألِّي يُوضح ، بإشراف النظام OS ، عملية قراءة بطاقة مثقوبة وكتابة على الطابعة .

```
(CARTE,(INPUT))
(IMP,(OUTPUT))
          OPEN
          OPEN
          GET
                   CARTE, ZENTREE
          PUT
                   IMP,ZSORTIE
          CLOSE
                   CARTE
          CLOSE
                   IMP
CARTE
          DCB
                   DDNAME=ENTREE, DSORG=PS, LRECL=80, BLKSIZE=400, MACRF=(GM),
                   RECFM=FB,EODAD=SUITE
IMP
          DCB
                   DDNAME = SORTIE, DSORG=PS, LRECL = 133, BLKSIZE = 665, MACRF = (PM),
                   RECFM=FBA
ZENTREE
         DS
                   CL'80'
                   133C' '
ZSORTIE
         DC
```

# 20 . الأوامر المتعلقة بالمنونة وتركيبة البرنامج

سنقوم بجمع الأوامر (التوجيهات) المستعملة عند بداية ونهاية البرنامج ، التي تسمح بإعداد عداد المواقع ، وتعريف المراصف القاعدية أو تغيير وتقطيع البرامج .

# 1.20 . تعريف وشحن مراصف القاعدة

لقد عرفنا العنونة القاعدية ( فقرة 2.3 ) وعرضنا مثلًا على تأويل تعليمة من هذا النوع ( فقرة 3.3.6 ) من الضروري العودة الآن بشكل أكثر تنظيماً لهذه المسألة :

إهتهامات المبرمج الأولى هي :

1\_ تحديد واحد أو عدة عناوين قاعدية .

2\_ حجز واحد أو عدة مراصف سيتم استعمالها كمراصف قاعدية .

3\_ شحن هذه المراصف بالعناوين المناسبة .

النقطتان الأوليان تتعلقان بمرحلة التأويل ، والنقطة الثالثة تتعلَّـق بمرحلة التنفيذ ولا يمكن أن تُحلَّ بشكل نهائي عند التأويل لأن العنوان الفعلي لخزن البرنامج في الذاكرة لن يكون معروفاً إلا في لحظة الشحن .

## USING \_f

هو الأمر الذي يسمح للمؤول بتحديد مراصف القاعدة وحساب الإزاحة المطلوبة لعنوان محدّد رمزياً (قاعدة ضمنية ، فقرة 2.9) . وشكله هو التالى :

USING Ad. base, numero des registres de base USING رقم مرصف القاعدة وعنوان قاعدة

«Ad. Base» هو تعبير مطلق أو قابل للنقل يعتبره المؤول عنواناً قاعدياً . هذا الأمر لا يُولِّد أية تعليمة ولذلك فهو لا يزيد من قيمة عداد المواقع . وهو يختفي من البرنامج المُؤوَّل .

## مثلاً :

- (1) USING ADBASE,12
- (2) USING ADBASE,12,11,10
- (3) USING \*,15

الإزاحة هي كمية مكوَّدة من 12 بنة لا تزيد عن 4095. وبالتالي ، فإن مدى مرصف القاعدة 12 سيمتد من ADBASE + 4095 إلى ADBASE . عندما يزيد البرنامج عن 4096 بايتة يجب إستعمال الشكل (2) أو عدة أوامر USING لتحقيق العنونة . في الشكل (2) يفترض المؤول أنّ المرصف 12 يحتوي على القيمة ADBASE ، في المرصف 11 القيمة ADBASE + 8192 . في المرصف 12 القيمة ADBASE + 8192 . في الشكل (3) يفترض المؤول إن العنوان القاعدي هو القيمة الحالية لعداد المواقع .

# قواعد الإستعمال

لنميَّز « مدى » المرصف القاعدي من الحقل المُغطى بواسطة تعليمة USING .


مدى المرصف القاعدي لا يتعلَّق سوى بالعنوان القاعدي المذكور في الأمر وليس بوقع USING . هذا يعني إن جميع بوقع USING . هذا يعني إن جميع الرموز التي تنتمي إلى المنطقة بمكن أن تعنون بناء على انتهاء التعليمات التي تُرجِع إليها إلى « الحقل » .

الحقل USING يمتد من الأمر ( التوجيه ) USING حتى نهاية (END) الزجلة . الأمر الآخر USING يُحدُّد نفس المرصف أو يضع الأمر DROP النهاية للحقل السابق . المثل التالي يوضح ذلك .

<del>-</del>			L  USING  L	5,S1  ADBASE,12  5,S2	لا يمكن تحويل S1 لأنّ التعليمة لا تنتمي إلى المجال . لا يمكن تحويل S2
. المجال	المدى	- ADBASE Ś1	  0s		لا يمكن تحويل S2 لأنّـها لا تنتمي إلى المدى .
	<u>-</u> #	\$2	L DS END	5,S1  (or USING *	- ADBASE+4095 S1 يكن تحويلُ nverti or DROP 12)

## حالة استعمال عدة أوامر USING

عندما يتشابك مدى عدة مراصف ، فإن المؤول يحدد بشكل جلي العناوين الرمزية المشتركة لكلا المدين باختيار عنوان قاعدي ذلك الذي ينتج أصغر إزاحة . إذا كانت العناوين القاعدية متشابهة (BASE1 وBASE1 هي ذاتها) ، فهو يختار رقم المرصف الأكبر . إذا كانت العناوين مختلفة ولكن المراصف متشابهة فإن الأمر الثاني USING يقطع مدى الأول



# ب\_ شحن مراصف القاعدة

يترجُّ الأمر USING إلى مرحلة التأويل (assembling). يجب على المبرمج أن يتوقع تعليمة تقوم ، عند التنفيذ ، بتخزين المراصف القاعدية بالعناوين الفعلية الضرورية . هذه العناوين لا يمكن أن تكون معروفة في لحظة التأويل (assembling) لأنها تتعلُّق بنقطة الشحن (فقرة 4.6) . المشكلة هي إذاً في كيفية معرفة طريقة استرجاع هذه العناوين . نستعمل لذلك تقنيتين : الطريقة الأولى تستعمل حالة خاصة في استعمال R2 : حيث R2 هو المرصف 0 (فقرة 4.12) . هكذا فمن المكن كتابة :

#### BALR 12,0 USING \*,12

يُخزَّن عنوان التعليمة BALR زائد 2 (طول التعليمة) في المرصف 12 وهذا العنوان (\*) يُحدُّد كقاعدة .

الطريقة الأخرى تقوم على إستعبال إتفاق عادي من النظام OS (فقرة 5.21) بموجبه يُخزُن النظام في المرصف 15 عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج الذي ينتقل التحكّم إليه . هذه هي طريقتنا المفضلة . سنختار كعنوان قاعدي عنوان بداية (نقطة الدخول) إلى البرنامج .

# DEBUT CSECT USING DEBUT,12 LR 12,15

وبالتالي ، وحدها التعليمات التي لا تستعمل عناوين رمزية بُمكن أن تظهر قبل شحن المرصف القاعدي .

# DROP - 7

التوجيه أو الأمر DROP R1, R2, ... Rn يُشير إلى المؤول لكي لا يستعمل المراصف R1, R2, ... Rn كمراصف قاعدية .

# 2.20 . تقطيع البرامج

كل برنامج مهم يجب أن يكون مقطعاً ، أي مقساً إلى قطع (زجل module) مستقلة . هذا ما يؤمن لنا بعض الاهتهامات : تبسيط البرامج وتنقيص طول المهام ، إعطاء البرنامج كاملاً تركيبة زجلية تسمح بتسهيل عملية تعديل البرنامج إلى عدة أقسام الفريق (العمل الجهاعي)... ونحصل على ذلك بتقسيم البرنامج إلى عدة أقسام مصدر ، باستعمال الإمكانيات التي تضعها البرامج الثانوية بتصرفنا (أنظر الفصل 12) ، وباستعمال أوامر (توجيهات) التقسيم .

قسم مهم من عمل المؤول يقوم على ربط الرموز الموجودة في الزجل ( الأقسام ) بعناوين محدِّدة على شكل قاعدة ، مؤشر وإزاحة . ينتهي المؤول من العمل عندما يلتقي الأمر END الذي يشير إلى نهاية الزجلة . تتألف الزجلة المصدر من مجموعة من التعليهات المؤولة في مرةٍ واحدة .

## 1.2.20 . رموز داخلية ، رموز خارجية

يمكن تصنيف الرموز التي يلتقيها المؤول في زجلة مصدرية ، في عدة طبقات .

- 1.. الرموز المطلقة.
- الرموز المنقولة التي تظهر في منطقة الوسم . وهي تسمح عادة ببلوغ تعليمة أو معطى
   ما . ولا يمكنها أن تظهر إلا مرَّة واحدة في منطقة الوسم خوفاً من التعريف المزدوج .
   كما أنها داخلية ضمن زجلة المنبع ويقوم المؤول بربطها بعنوان على شكل قاعدة وإزاحة . ويقوم بتخزينها في جدول الرموز المنقولة (المترجمة) .
- الرموز التي تظهر في منطقة الوسم ولكن من النوع ( نقاط الدخول ) . وتنتمي إلى زجلة المصدر ولكنها قد تكون قابلة للتسمية بواسطة أسهاء من خارج هذه الزجلة .
   من المكن تصنيفها في طبقتين : طبقة الرموز المستعملة . في تسمية التعليهات ، وطبقة تلك التي تستعمل لتسمية مناطق المعطيات . يقوم المؤوّل بتخزينها في جدول

الرموز الخارجية EXD (External Symbol Dictionary) حتى لو كانت داخلية في زجلة المصدر. رمز واحد على الأقل ينتمي إلى الفئة الأولى: الرمز الذي يشير إلى التعليمة الأولى للتنفيذ. إذا كان هذا الأمر غائباً فإن المؤوّل يختار كنقطة دخول عنوان التعليمة الأولى من البرنامج ويُخزّنه في ESD. يجب تعداد الرموز من النوع نقاط الدخول في الأمر ... END (ENTRY SYMB1, SYMB2) إذا لم تكن معتبرة كنقاط دخول إذا كانت مستعملة لتسمية القطعة (الزجلة).

2.2.20 . أوامر التقسيم

هذه الأوامر تشير إلى بداية أو نهاية قسم من زجلة المصدر .

[تعبير منقول (مترجم)] END

يشير إلى نهاية زجلة المصدر . العنوان المناسب للتعبير المنقول يُخزَّن في ESD . إنّه بشكل عام عنوان أول تعليمة للتنفيذ .

CSECT
---ALPHA ------END ALPHA

يُعرُّف ALPHA كنقطة دخول إلى البرنامج .

قسم التحكَّم (Control section) هو عبارة عن قطعة منقولة من البرنامج (قابلة للترجمة). هذا يعني بأنّه يجب أن نربط بها مرصف قاعدة واحداً على الأقل ، مما يجعل هذه الوحدة قابلة للنقل والترجمة بشكل مستقل عن باقي البرامج . وهي تبدأ بحدود كلمة مزدوجة . يمتد قسم التحكُم من بداية القسم حتى إلتقاء قسم آخر .

[symbole] START [constante] [ ثابتة ] START [ ثابتة ]

يقوم بإعداد قسم التحكُّم الأول بزجلة المصدر . الثابتة الاختيارية تسمح بإعطاء قيمة أولية إلى عداد المواقع . يُخزُّن الرمز في ESD .

### [Symbol] CSECT

يعرَّف عن قسم التحكُّم أو يؤشر إلى تسم داخلي . الإلتقاء الأول للرمز يشير إلى بداية القسم ، والإلتقاء التالي لنفس الرمز يشير الى مواصلة القسم . يعمل المؤوّل قسما بعد قسم : مختلف قطع القسم تكون موجودة متَّحدة في نفس الزجلة المستهدفة object) بعد قسم : مكذا في المثل التالي ، يتم تأويل تواصل P2 . من هنا نحصل على قاعدة كيفية تطوّر CE . من

يبدر	زجلة مع			زجلة مستهدفة	
PGM	START	0		PGM	<b>\</b>
01	recert			D1	{
}``		CL3		}	}
P2	CSECT				. تواصل P1
P1	CSECT			P2.	
	PGM P1 P2	PI CSECT  DS  P2 CSECT  P1 CSECT	PGM START 0 P1 CSECT DS CL3 P2 CSECT P1 CSECT	PGM START 0  P1 CSECT  DS CL3  P2 CSECT  P1 CSECT	PGM START 0 PGM  P1 CSECT P1 CSECT  P1 CSECT

غُزَّن الرموز PGM ، PGM في الجدول ESD . وهي تُمثَّل نقاط اللخول . نشير إلى أن جميع أقسام التحكُّم يجب أن تعرَّف بواسطة رمز ما عدا واحداً . يمكن أن يعرَّف بواسطة إسم أبيض . يجب على كل قسم ، وهذا موجود في التعريف ، أن يتمتع بمرصف قاعدة . ويُعرَّف المؤول العناوين الفيزيائية للقسم باستعال هذا المرصف القاعدي الذي يجب أن يُشحن مع قيمة العنوان المناسب . يمكن لقسم 'التحكُّم أن يبدأ على الشكل التالى :

(أو START للأولى) START (أو START للأولى) BALR RBASE,0 (حيث RBASE مو المرصف القاعدي) USING \*,RBASE

سنعرض عليكم حلًا آخر لشحن المرصف القاعدي في الفصل 21.

القسم الوهمي (dummy section) هو عبارة عن قسم مستعمل فقط لوصف المعطيات دون حجز لمواقع لها في الذاكرة ويسمح إذاً بتعريف رموز دون ربطها بعناوين في لحظة كتابة القسم الوهمي . المثل التالي سيوضح ذلك :

لنفترض البرنامج التالي الذي يستعمل المنطقتين Z1 وZ2 المنفصلتين فيزيائياً مع أنّها بتركيبة متشابهة . سنقوم بتعريف التركيبة المشتركة في تركيبة وهمية تدعى ENREG وسنُطبُّقها على Z1 وZ2 عندما يصبح ذلك ضرورياً .

Z1 Z2	DS DS	CL 80 CL 80	حجز المناطق
-	USING	ENREG,4 4,=A(Z1)	تعريف العنونة بالنسبة للقسم الوهمي
			تطبق تركيبة القسم الوهمي على 21
	L 	4,=A(Z2)	
			تطبق تركيبة القسم الوهمي على 22
ENREG	DSECT		
NUMERO	DS	CL4	
MONTANT	DS	CL10	
NOM	DS	CL20	
ADRESSE	DS	CL46	

#### [symbole] DSECT

يُعرِّف عن بداية أو تواصل القسم الوهمي . عنونة القسم يمكن أن تتم بفضل وجود الرمز الموجود قبل DSECT أو بفضل وجود أي رمز في الوصف . يُوضع عدّاد الرموز دائماً في صفر عند بداية DSECT . يُخرَّن الرمز في ESD . من هنا نلاحظ البساطة الناتجة عن هذا المفهوم . والبرمجة ستكون مُبسَّطة ومن هنا ينتج إقتصاد في استعال الرموز .

القسم المشترك يسمح لعدة زجل مصدر ، مؤولة بشكل منفصل ولكن متّحدة فيها بينها بواسطة منقح الأربطة ، أن تتقاسم نفس منطقة التنفيذ . سنستعمل هذه المنطقة :

ـ لإيصال المعطيات بين زجل المصدر (فورتران ومؤوّل مثلاً)،

\_ كمنطقة عمل مؤقتة لإحدى الزجل بشرط ألاً تُستعمل في نفس الوقت .

عند المُعالجة بالمؤوّل سيتم حجز موقع لكل زجلة ، ولكن عند المُعالجة بواسطة مُنقَّح الأربطة فإن المناطق المشتركة ستتحد ، وفقط ستحفظ المنطقة ذات الحجم الأكبر .

### [ رمز ] [ Symbol ] COM

تعرُّف عن منطقة مشتركة . يسمح النظام OS بوسم المناطق ولكن النظام DOS لا يسمح بذلك ( لا يوجد رموز ) . من الضروري ، في كل زجلة مصدر ، أن يتم إجراء عنونة بشكل شبيه بما جرى في DSECT . يوضع عداد المراكز في صفر عند بداية القسم .

### (link edition) تنقيح الأربطة . 3.2.20

الفقرات السابقة تسمح لنا بفهم ويشكل أفضل عمل مُنقَّع الأربطة والشاحن (loader)

مع الزجلة المستهدفة ، يقدم المؤول إلى مُنقِّح الأربطة جدولاً ESD لكل زجلة مصدر . نجد في الجدول ESD أسهاء الرموز من الفئتين 3 و4 ( فقرة 2.2.20 ) . في كل رمز نجد كود العملية من نوع الأمر المرتبط بها . إذا كان الرمز من نوع نقطة الدخول ، فإن عنوانه هو في الزجلة المشار إليها . بالنسبة للزجلة المصدر المذكورة في الفقرة 4.2.20 فإن الجدول ESD يكون على الشكل التالي :

#### EXTERNAL SYMBOL DICTIONARY

SYMBOL	TYPE	I D	ACOR	LENGTH	LDID
ALPHA	PÇ ER	0001	000000	00001C	
PI	SD	0003	000020	00000C	
DEBUT SP	ER ER	0004			

## يكوّد نوع الرمز على الشكل التالي:

کود	متاسب للأمر
PC	يلون وسم START ou CSECT مع وسم 'START ou CSECT
l sp	START OU CSECT' and govern
DM	COM
מצ	(1) خارجی، DXD ou DSECT
LD I	FNTRY *
ER	أو ثابتة بعنوان (۲۰۰۰ EXTRN DC
WX	WXTRN (2)

في مقابل هذه المعلومات المرتبطة بكل زجلة ، فإن منقَّح الأربطة يقوم بالإجابة على الطلبات الخارجية ، أي يقوم بإجراء التناسب بين الأسهاء الموجودة في مختلف ESD . وإذا لم يكن بإمكان المُنقِّح أن يحلَّ مشكلة الطلبات الخارجية بسبب جدول الزجل ESD المطلوب ربطها ، فهو يقوم بعملية بحث منتظمة في المكتبات التي يقدر على بلوغها .

DSECT ، DXD ، CXD (1) الخارجية هي غير مشروحة في هذًا الكتاب .

<sup>(2)</sup> WXTRN تقوم بملء نفس الدور الخاص بـ EXTRN . في ما يتعلَّق بالساح لمنقِّح الأربطة بالبحث الأوتوماتيكي عن الرموز بداخل المكتبة ، فإنّ WXTRN تمنع هذا البحث .

#### (loading) الشحن . 4.2.20

يقوم الشحن على خزن البرنامج في الذاكرة بدءاً من عنوان عُدد . كما رأينا في الفقرة 2.3 ، العناوين المنقولة لا يجب أن تتعدَّل خلال هذه العملية . والأمر ليس كذلك بالنسبة لثوابت العنوان . يقوم الشاحن بخزن العناوين الفعلية للمتأثرات المطلوبة في الذاكرة .

يجب على المؤول أن يرسل إلى الشاحن مواقع المناطق المطلوب إعادة حسابها . يستعمل لهذا الهدف RLD (Relocation Dictionary) حيث تتواجد عناوين ثوابت العنوان . الجدول ESD في المثل أعلاه هو موجود في الفقرة 3.2.20 . نذكُــر بـان DC V (SYMB)

# EXTRN SYMB DC A(SYMB)


يُحتفظ باستعمال ثوابت العنوان من النوع V للتعريف عن عنوان تفريع ( إسم قسم ، إسم برنامج ثانوي . . . ) الرمز SYMB يُخزَّن في ESD . ويقوم المؤول بتصفير الثابتة .

LOC	DBJECT CODE	ADDR 1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATE	IENT
000000			00000	1 2 3		START USING EXTRN	*.12 ALPHA
000000	5830 C010	00010	-	4	DEBUT	Ļ	3,=A(ALPHA) 5,=A(BETA)
000004	5850 C014	00014		5		Ļ	FI-11
800000	ffffffff			6	ZONE	DC	L1.
000020				7	PI	CSECT	
	•		00020	8		USING	*•11
000020	5850 C018	00018		9	BETA	L	5,=V(SP)
000024	00000000			10	ADR	OC .	A(DEBUT)
000028	0000000		-	ΙÍ		DC '	'V(DEBUT)
000020	0000000			īŽ		END	
	0000000			iã			=A(ALPHA)
000010	00000000			iă			=A(BETA)
000014	00000020						=V(SP)
000018	00000000			15			-4(36)
		:					

#### RELOCATION DICTIONARY

POS.ID	REL.ID	FL AGS	ADDRESS
0001	0002	0C	000010
0001	0003	0C	000014
0001	0005	1C	000018
0003	0001	0C	000024
0003	0004	1C	000028

سنفحص في المخطط التالي كيفية تطوّر القيمة المأخوذة من قبل ثابتة عنوان من التأويل إلى الشحن:



5.2.20 . الاتصال بين أقسام نفس الزجلة المصدر لناخذ المثل التالي :

FOC	OBJECT CODE	ADCR 1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATE	MENT
000000	-	-			P1	CSECT	
			00000	2 3 4	· •	USING	P1.12
C00000	0000 0000 *** ERROR **	*00000		5		L	3.SYMB2
000004	5840 C010	00010		6 7	*		
	5844 0000	00000		8 9		Ļ	4.=A(SYMB2) 4.0(4)
COOOCC	00000001				¥ SYM@1	DC .	F-1-
				11	*		h. f.
000018		•		12 13	P2	CSECT	
	-		81000	14	•	USING	P2.11
000018	5830 COOC	00000		15 16	*		7 64454
		00030		17	*	L 	3.5YMB1
00001C	FFFFFFF				SYMB2	DC	F'-1'
				19 20	•	END	
000010	0000001C			21			=A(SYMB2)

ولنعرض المشاكل التي يفرضها الاتصالي بين قسمين عند إجراء مرحلتين من التأويل والتنفيذ .

1.. عند التأويل فإن أي مشكلة تحاصة لن تواجهنا . ينتمي القسمان إلى نفس زجلة المصدر ويمكن أن يقوم المؤول بإجراء شروط العنونة لتجميع الرموز الداخلية بشرط أن توافق القواعد العائدة إلى USING . هكذا ، فتأويل السطر الخامس لا يمكن أن يتم لأن هذه التعليمة لا تنتمي أبداً إلى حقل USING P2,11 . في القسم P1 ،

نستطيع بلوغ SYMB2 باستعمال ثابتة العنوان (A(SYMB2) التي يقوم الشاحن بإعدادها بشكل مناسب. وفي المقابل، فإن التعليمة 16 3,SYMB1 كيكن أن تكون مؤولة.

2 ـ عند التنفيذ ، تكون المشكلة مختلفة : التعليمة L 3, SYMB1 هل ستسمح بالبلوغ إلى SYMB1 ؟

قد يسمح لنا التأويل المناسب للتعليمة بهذا الافتراض. هكذا فعملياً هذه التعليمة تسمح عند التنفيذ، ببلوغ SYMB1 بشرط أن تكون القاعدة 12 المعنونة SYMB1 تحتوي على العنوان P1 المناسب. ولكن لا شيء مؤكداً، في مثل مُعاكس، يكفي أن يكون القسم P2 مُنقَداً قبل القسم P1 كي لا تكون القاعدة 12مشحونة بشكل مناسب. إضافة لذلك، فإن أي مراجعة من هذه الطبيعة تناقض تعريف قسم التحكم. وبالتالي فإننا سنراجع SYMB1 في P2 بفضل وجود ثابتة العنوان.

يظهر إذاً وبوضح أنّ الأقسام بجب أن تُعتبر كوحدات مُستقلة في نفس الوقت الذي تكون فيه الزجل المصدرية منفصلة عند التأويل . الاتصال الرمزي بين الأقسام سيتم دائماً بواسطة ثوابت العنوان . هذه التقنية تسمح بتفادي العقبة المُثارة أعلاه وتسمح بدون مشكلة بتوزيع الأقسام في مختلف زجل المصدر .

وبإيجاز ، فإن تفريع القسم سيتم بواسطة :

L R,=V(P1) ( = A (P1) أو (BR R علم )

R هو مرصف عام ، بشكل عام المرصف 15 حسب إتفاقات الربط المعروضة في الفقرة 4.21 .

بلوغ الرمز يتم بواسطة :

L R,=A(SYMB) L R,0(R)

6.2.20 . ختام حول التقسيم

يعطي التقسيم وسيلة لتجزئة زجلة المصدر إلى زجل مُستقلة . عند إجراء التقسيم فإن كل شيء يجري كما لو كانت الزجل المصدرية مترابطة .

نحرص على عدم بلوغ ، في نفس القسم ، رموز لا تنتمي إلى هذا القسم . وإذا كنا نرغب ببلوغ رموز خارجية فسنستعمل الطريقة المعروضة في الفقرة 4.2.20 ، تاركين إلى الشاحن مهمّة إجراء الوصلة بواسطة ثوابت العنوان .


يجب على كلّ قسم أن يحتوي على مرصف قاعدة ، ويجب شحن هذا المرصف ، في لحظة التنفيذ ، بالعنوان المناسب . ستجري دراسة هذه المسألة في الفصل التالي .

بعد أخذ هذه الاحتياطات بعين الاعتبار ، فإن التقسيم يؤدي إلى تحسين كبير في تنظيم المعالجة بالمؤول . وهو يسمح ، عند الحاجة ، « بتفتيت ، وبدون مشكلة البرنامج إلى زجل دون أي خوف على الترابط العام .

وبشكل عام فإن الأقسام هي برامج ثانوية . يجب أذن الاعتناء ، عند الدخول إلى قسم من هذا النوع ، بتخزين مراصف البرنامج المنادي .

ويُعالج الفصل 21 هذه المشكلة . لا يجب الخلط بين القسم والبرنامج الثانوي اللذين يمثلان مفهومين مختلفين . من الممكن القول أن تقسيم البرنامج هو عبارة عن نقل قسم من العمل الجاري بواسطة المؤول إلى مُنقِّح الأربطة والشاحن .

سنلاحظ في المخطّط التالي إختفاء DSECT من الزجلة المؤولة والموقع الوحيد المشغول بواسطة القسم المشترك يعادل الحجم الأكبر بين الاثنين .



3.20 . الأوامر التي تُغيِّس عدَّاد المواقع ِ

ORG عبارة عن تعبير منقول أو مطلق . هذا الأمر يؤدي إلى تغيير الازدياد ORG عبارة عن تعبير منقول أو مطلق . هذا الأمر يؤدي إلى تغيير الازدياد الطبيعي لعدّاد المواقع . وهو يسمح بشكل خاص بإجراء إعادة تعريف أو حجز مكان من الذاكرة . إذا كانت منطقة العناصر (القياسات) فارغة ، فإن ORG يعطي عداد المواقع CE القيمة التي كانت موجودة فيه عند آخر تعديل بواسطة ORG . لا يمكن أن يكون القياس (argument) مبلوغاً في البداية .

CE CE OCO TABLE DC XL256 40 ORG TABLE+10 ORG ORG

LTORG عبارة عن أمر بدون قياسات . وهو يشير إلى المكان الذي يجب أن تُؤوَّل فيه الثوابت الحرفية . في غياب هذا الأمر فإن تأويلها سيتم في نهاية أول قسم . CNOP b, w يُؤدي ، بحكم عدم إجراء أية عملية ، إلى زيادة قيمة عداد المواقع إلى الحد الأقرب لنصف كلمة ، كلمة أو كلمة مزدوجة حسب قيمتين b وس

CNOP 0,4 بداية كلمة CNOP 2.4 وسط كلمة CNOP 0,8 بداية كلمة مزدوجة CNOP 2,8 النصف كلمة الثاني من كلمة مزدوجة **CNOP** 4,8 النصف كلمة الثالث من كلمة مزدوجة CNOP النصف كلمة الرابع من كلمة مزدوجة 6,8

4.20 أوامر التحكُّم باللوائح

ICTL يسمح بتعديل الإطار النموذجي ( الأعمدة 1 ، 16 و 71 ) للتعليمات .

ISEQ يسمح بالتحقّق من الترتيب المتتالي للبطاقات.

COPY يسمح بنسخ قسم من النص المصدر في المكتبة .

EJECT يؤدي إلى ظهور التعليمة التالية في رأس الصفحة النائية من اللائسة.

وهو مفيد لتوضيح نصّ البرنامج .

SPACE n يسمح بإدخال عدد n من الأسطر النارغة في اللائد.

PRINT ON GEN NODATA OFE, NOGEN DATA

يسمح بالمحافظة على أو بإلغاء اللائحة (Listing) ، توليد الماكرو تعليبات فهاليد المعطيات

«سلسلة» TTTLE يسمح بطباعة عنوان من 100 سمة في رأس كل صفحة . PUNCH, REPRO

## 5.20 . أوامر مُستعملة بإشراف النظام OS نقط

OPSYN يسمح بتعريف مجموعة كود العمليات الخاصة المرادفة للأكواد IBM .

هذا الأمر يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص لاستبدال كود ـ عملية خاص بماكرو عملية .

بعد مرحلة الإطلاق في العمل ، فإن إلغاء الأوامر ( التوجيهات ) OPSYN يؤدي إلى تفادِي إدخال ماكرو التعليمات والبدء بتنفيذها .


من الممكن أيضاً إستعمال هذا الأمر لجعل بعض التعليمات غير عملية وذلك بجعلها مرادفة للتعليمة NOP (لا عملية).

PUSH وPOP. من المكن عند كتابة البرنامج أن نقوم بشحن مرصف القاعدة بسرعة وأن نستعيد القاعدة القديمة لاحقاً. هذا يمكن أن يتم مثلاً ، عندما تستعمل إحدى ماكرو التعليبات قاعدة شخصية . بعد التبديل ، بواسطة المؤول ، يجري فقدان القاعدة القديمة . يسمح الأمر PUSH بتخزين المراصف وعنوان القاعدة وصيغ الأمر PRINT داخل مكدس (Stack) (1) . POP يُعاود إسترجاع المفهوم القديم بواسطة إستخراج لأخر كلمة مكدسة .

<sup>(1)</sup> المكدس هو عبارة عن جدول مُنظِّم حسب التقنية والداخل أخيراً هو الخارج أولًا ، .

### 21 البرامع الثانوية

البرنامج الثانوي هو عبارة عن سلسلة من التعليمات التي يتم تنفيذها بطلب من تعليمة نداء (Call) . عندما ينتهي تنفيذ البرنامج الثانوي يعود العمل بالبرنامج المنادي. وبالتعليمة التي تتبع مباشرة تعليمة النداء . المخطط التالي يوضح هذه الأوالية :



كل شيء يجري كما لو كانت تعليهات البرنامج الثانوي داخلة في مكان تعليمة النداء .

بإمكاننا تقسيم البرنامج الى مهام (task) ، كل مهمة يتم حلّها بواسطة برنامج ثانوي . إعداد البرنامج بكامله يصبح سهلاً ، والأقسام تصبح صغيرة . هذه الأوالية تسمح بتفادي إعادة كتابة التعليات المتشاجة عندما يجب تنفيذ البرنامج في مختلف مستويات البرنامج المنادي . وتطرح هذه التقنية مشكلتين :

- تخزين عنوان العودة (العنوان الذي يتبع مباشرة عنوان تعليمة المناداة)،
  - إنتقال المتغيرات الوسيطة .

مشكلة إنتقال المتغيرات جرت إثارتها في إطار تقسيم البرنامج ولكن البرنامج الثانوي لا يُشكِّل بالضرورة قسم تحكُّم

1.21 ـ البرنامج الثانوي وقسم التحكُّـم

التقسيم هو عبارة عن عملية تتعلَّق بالتأويل ، تنقيح الأربطة والشحن َ أَمَّا مِفْهُوم البرخامج الثانوي تؤدي ، عند البرخامج الثانوي فلا يتعلَّق سوى بالتنفيذ . مِناداة البرنامج الثانوي تؤدي ، عند التنفيذ ، إلى تعديل الدوران المتالي للتعليات .

هكذا ، فلا شيء يعترض بأن يكون البرنامج والبرنامج الثانوي تابعين لنفس القسم . ولكن هذا النوع من التنظيم لا يُقدِّم جميع الفوائد التي ننتظرها من البرنامج الثانوي . فهو يربط البرنامج بالبرنامج الثانوي بينها نرغب نحن بجعل البرنامج الثانوي الثانوي . وهو لا يشكل تحسيناً باتجاه تركيبة قابلاً للطلب والدعوة من جميع الأقسام أو الزجل . وهو لا يشكل تحسيناً باتجاه تركيبة زجلية . وبالتالي لا يستعمل إلا عندما يكون البرنامج الثانوي مرتبطاً بشكل كبير منطقياً بالبرنامج المثادي .

في أغلب الأحيان يُفضَّل إستعمال إمكانيات التقسيم: سيشكل البرنامج الثانوي قسماً من البرنامج. من المحتمل، منذ لحظة تصوُّر البرنامج الثانوي، إستعمال هذه الزجلة في مُعالجات أخرى. يُفضل معالجة مشكلة الاتصال بين البرنامج / البرنامج الثانوي كوصلة ببرنامج خارجي تسمح بإمكانية تفكيك عمليات التأويل دون تعديل في الأقسام.

## 2.21 . تفريع إلى برنامج ثانوي والعودة

مناداة البرنامج الثانوي ليست سوى قطع إلزامي للدوران المتتالي للتعليهات ولكن مع تخزين للعنوان التالي الذي يتبع تعليمة المنادة بشكل يسمح بمعاودة العمل بالبرنامج المقطوع . تتمتع كل مكنة بأوالية خاصة للتفريع مع عودة . يستعمل النظام 360/370 اللتين رأيناهما في الفصل 12 .

BALR BALR و BALR و BALR المتين رأيناهما في الفصل 12 .

BAL R1,D2(X2,B2) BALR R1,R2

يكون عنوان العودة تُحزَّناً في المرصف R1 . يكفي إذاً في نهاية البرنامج الثانوي أن نشحن عدّاد البرنامج بالقيمة المخزَّنة في R1 بواسطة التعليمة BCR 15,R1 مثلاً . نحصل إذاً على التركيبة التالية :

	البرنامج المنادي	البرنامج الثانوي SP
L BALR	ر أو (V(SP) ( R2,=A(SP) ( V(SP) ) إذا كان SP خارجياً	SP ' (تخزين المراصف وتعريف القاعدة)
	2.5	# # * * * * ·

## (إعادة مضمون المراضف إلى الذاكرة) BCR 15,R1

إذا كانت BCR.15,R1 موجودة على العنوان ALPHA ، فإن BCR.15,R1 تعيد خزن ALPHA +2 في عداد البرنامج (CO) .

كان بإمكاننا إستعمال BAL بأحد الأشكال التالية:

1°) BAL R1,SP إذا كان SP عبارة عن مرجع داخلي 2°) L R2,=A(SP) ou =V(SP) BAL R1,DEPLAC(R2)

----

الشكل الذي يسمح ، بواسطة حساب بسيط لـ DEPLAC ، بالحصول على مداخل متعدّدة في SP .


لنلاحظ أنَّـه لا يوجد فرق أساسي بين التفريعات إلى برامج ثانوية خارجية أو داخلية . وحده تعريف ثابتة العنوان الخارجي هو إلزامي في الحالة الأولى .

### 3.21 . إنتقال المتغيرات الوسيطة

المشكلة الثانية في عملية الاتصال بين البرنامج والبرنامج الثانوي تكمن في عملية تبادل المعطيات . إنّ تقنيات عبور المتغيرات هي متعددة ويمكن للقارىء أن يتصوَّر الطريقة الأفضل لمسألته . ولكن من المفيد هنا أن نعرض الطرق العامة التي تساعده على الاختيار . تُستعمل اللغات المتطورة بطريقين أساسيين : لانتقال المتغيرات مباشرة بالقيم والانتقال بالعناوين .

### إنتقال المتغيرات حسب القيم

ويكمن في نسخ القيمة المطلوب إرسالها إلى منطقة معروفة من البرنامج المنادى .



هذه المنطقة يمكن أن تكون خلية في الذاكرة مركزية (Local) في البرنامج المنادى أو مرصفاً . تستعمل هذه التقنية ، مثلاً في لغة فورتران ، لاعادة قيمة إحدى الدوال إلى البرنامج المنادي . وبشكل عام فإن النتيجة تخزّن في المرصف 0 بواسطة البرنامج المنادي .

نلاحظ إنه إذا كانت B عبارة عن متحوّلة مركزية من البرنامج المُنادى ، فإن أي تعديل في B لا يؤدي إلى أي تغيير في الخلية A .


وفي لغة المؤول ، يمكن أن تُحلَّ مشكلة التبادل بالقيم بواسطة النقل بالمراصف ، حيث يُحدِّد المبرمج طريقة لاستعمال المراصف .

البرنامج المنادي		البرنامج المنادى		
L	i.A			
L	1,A 2,B		ST	1,U
	تفريع إلى	au SP	ST	2,V
OI	سريح ين			

نشير إلى أن هذه الأوالية هي غير متوافقة مع تبادل الجداول. فعند ثذ تتطلّب مكاناً كبيراً من الذاكرة . هذه الطريقة هي غير مناسبة إلا عندما يكون عدد المعطّيات المطلوب إرسالها قليلاً .

### إنتقال المتغيرات بواسطة العناوين

وتكمن هذه الطريقة بإرسال عناوين المتغيرات إلى البرنامج المنادى . يعمل البرنامج المنادى إذاً على معطيات البرنامج المنادي . يبلغ البرنامج المنادى قيم المتغيرات بواسطة العنونة غير المباشرة . أي تعديل ، في البرنامج المنادى ، في قيمة منقولة ، معناه تعديل منطقة من البرنامج المنادي . هذه الطريقة هي نفسها المستعملة للارسال بواسطة (Call SP name, arguments list) CALL في فورتران . المخطط التالي يوضح لنا عملياً كيف أن متحولات البرنامج المنادي تصبح مركزية في البرنامج المنادى .



تُدعى متغيّرات وهمية الرموز TAB ، B ، A الواردة في تعليمة النداء لأنها تتمتع فعلياً بقيمة معينة في لحظة النداء أو عند العودة .

تُدعى متغيرات شكلية الرموز W ، V ، U التي ليست سوى أسهاء مُشَل ، في لحظة النداء ، الرموز TAB ، B ، A من البرنامج المُنادي .

في لغة المؤول بإمكان المبرمج تصوّر عدة حلول لنقل المتغيرات إلى البرنامج المركزي ، فلنذكر البعض منها .


1 ـ نضع المتغيرات في الجدول TAB ونرسل عنوان الجدول بواسطة أحد المراصف .

	نداء	برنامج ثانوي
L	R1,=A(TAB)	يتم بلُوغ المتغيَّر n بواسطة
L	R15,=A(SP)	L R4,DEPLAC(R1)
BALR	R14,R15	أو بالتأشير
		L R4,0(R5,R1)
		وعندئذ يوضع المتغير بتصرفه في R4

2\_ نضع عنوان الجدول TAB مباشرة بعد تعليمة النداء

النداء		برنامج ثانوي
L	R15,=A(SP)	R14 يسمح ببلوغ TAB .
CNOP	( تراصف ) کی	العودة تتم بواسطة :
BALR	R14,R15	BC 15,4(R14)
DC	A(TAR)	

3 - تكون المتغيرات عادة غير متراصة في البرنامج ونُفضًل عادة اعتباد التقنية المستعملة بواسطة المصرِّفات . نقوم بإرسال عنوان الجدول الذي يحتوي على عناوين المتغيرات بواسطة أحد المراصف .



برنامج ثانوي

نداء

BALR R14,R15

L R1,=A(TABADR) WORK EQU ... مرصف عمل L R15,=A(SP)

L WORK,0(,R1)

L WORK.0(,WORK) المتغيّر الأول في WORK

L WORK,4(R1)

L WORK,0(,WORK) WORK الثاني في

هذا الحلّ هو المعتمد في لغة فورتران ، ويسمح ، في لغة المؤول ، باستعادة المتعادة المرسلة بواسطة أحد البرامج فورتران وبالعكس .

نشير هنا إلى الفرق بين المتغيرات المرسلة ومتغيرات العودة ، وهي تنتمي إلى البرنامج المنادي . كما نفضل إستعمال مراصف حسب نفس الاتفاقات المستعملة في أنظمة التشغيل ( فقرة 4.21 ) . تسمح التعليمة CALL بإرسال من هذا النوع .

4.21 . إتفاقات الإتصال بين النظام والبرنامج

يبدأ التنفيذ منذ اللحظة التي يتم فيها إعداد عداد البرنامج وتخزين عنوان التعليمة الأولى للتنفيذ فيه . يقوم نظام التشغيل بهذه المهمة ، مما يفترض علينا إعتبار كل برنامج مستعمل كبرنامج ثانوي للنظام . من هنا فإن برنامج المستعمل يجب أن يبدأ بتمهيد يتعلّق بشروط إستعمال المراصف من قِبل النظام .

تسمّى المراصف 0 ، 1 ، 13 ، 14 و15 مراصف ربط «linkage registers» في وثائق المُصمّم . وتستعمل بواسطة النظام والمصرّفات بشكل نموذجي وهذا هو السبب الذي من أجله يعتمد المستعمل على نفس الاتفاقات في الاتصالات مع البرامج الثانوية الخاصة به . في النظام OS ، يجب على البرنامج الثانوي أن يحمي مراصف المنادي في منطقة تدعى SAVE AREA ، تنتمي إلى البرنامج المنادي . تحدّد تركيبة هذه المنطقة على الشكل التالى :

### الكلمة المحتوى

- 1 تستعمل بواسطة اللغة PL/1
- 2 عنوان SAVE AREA الداخلي السابقة (الخاصة بالمنادي).
  - 3 عنوان SAVE AREA التالية (الحاصة بالمنادى).
    - 4 عنوان العودة إلى المنادى (مرصف 14).
  - 5 عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج (مرصف 15).
    - 6 مرصف 0.
    - 7 مرصف 1.

18 مرصف 12.

عندما ينقل النظام التحكّم إلى البرنامج:

- \_ يحتوي المرصف 15 على عنوان نقطة الدحول إلى البرنامج . بإمكان البرنامج المنادى أن يشحن المرصف القاعدي الخاص به بواسطة التعليمة LR REGBASE,15 ، باعتماد نقطة الدخول وكأنها عنوان قاعدي .
  - ـ المرصف 14 يحتوي على عنوان العودة.
- ـ المرصف 13 يحتوي على العنوان SAVEAREA للبرنامج المنادي . نجد هنا شرح إستعمال القاعدة 13 في التعليمة (13)STM 14,12,12 الموجودة في جميع التمهيدات للبرامج .
- المرصف 1 يحتوي على عنوان جدول الكلمات التي تحتوي على عناوين المتغيرات الوهمية المنقولة . هذا الإتفاق يُستعمل ، مثلاً ، عندما يطلب برنامج فورتران برنامجاً آخر بلغة المؤوّل .
- \_ المرصف 0 ، يستعمل ، عند العودة ، لإرسال نتيجة إحدى الدوال ( مثلًا الدالة FUNCTION في فورتران )

وبالنتيجة ، ومنذ اللحظة التي يأخذ فيها البرنامج المنادى التحكم ويعود إلى التنفيذ ، فإنه :

- \_ يُعرِّف المنطقة الخاصة به SAVE AREA ،
  - ـ يَخزن مراصف البرنامج المُنادى بواسطة :

STM 14, 12, 12 (13)


في المنطقة SAVE AREA للمنادي

- ـ يعرِّف مرصف قاعدة ويشحن فيه قيمة معينة بواسطة : BALR ...., 0 أو 10 LR ....
- يقوم بإجراء الوصلة بين المناطق SAVE AREA : ويُخزِّن ، في الكلمة الثانية من المنطقة SAVE AREA الحاصة بالمبرنامج المنادي (مرصف 13) وفي الكلمة الثالثة من المنطقة SAVE AREA الحاصة بالمنادي ، عنوان المنطقة SAVE AREA الحاصة بالمنادي ، عنوان المنطقة SAVE AREA

عند العودة ، فإن البرنامج المنادى يعيد تخزين مراصف البرنامج المنادي مما يؤدي إلى العودة بواسطة BR 14 .

بإمكانه إستعمال المرصف 15 لترميم كود العودة .

## المخطط التالي يُوضح عملية الربط بين المناطق SAVE AREA .



خطط 1.21

ملاحظات: إذا كان البرنامج المنادى ، PROG مثلاً ، لا ينقل التحكّم إلى برامج ثانوية أخرى كالبرنامج PROG، فلا حاجة لتعريف SAVE AREA لهذا البرنامج . من الواجب إذاً السهر على حماية المرصف 13 الذي يسمح بإعادة مفهوم التنفيذ ألى البرنامج المنادى .

<sup>(1)</sup> يتعلُّق ذلك بالمرصف R13 من PROGi

<sup>(2)</sup> يتعلِّق ذلك بالمرصف R13 من PROGk

<sup>(3)</sup> يتعلُّق ذلك بالمرصف R13 من PROG

STATEMENT	CSECT ON DES REGISTRES DE L'APPELANT SAUVEGARDE DES REGISTRES DE L'APPELANT STM 14.12.12(13) STM DU REGISTRE DE BASE DEFINITION ET CHARGEMENT DU REGISTRE DE BASE	ADRESSE PROGJ DANS 12 ANS LA SAVE AREA DE CE PROGRAMME. EESSE DE LA SA DE CE PROGRAMME DANS	LR 2,13 LA 13,5AVEAREA 5T 13,812) ST DEBUT DEFINITION DE LA SAVE AREA		SEQUENCE D'APPEL DE FROGK SEQUENCE D'APPEL DE FROGK 15.=V(PROGK)		BR 14 END BV(PROGK)	EXTERNAL SYMBOL DICTIONARY
SOURCE	PROCOGUE PROLOGUE *	# #1		SAVEAREA Debut *	***	# EPILOGUE #		IL SYMBOL
STMT	H에 m 4 iù	<b>⊕</b> ►€⊕⊖;	-NM & 60 60 	-00	~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7.444 W W W W W W W W W W W W W W W W W W	WEN See	XTERN
A DOR 2		00000		•				n
ADDR1	00000	90010	00000		0000	00 00 00 00 00 00		
DBJECT CODE	90EC D00C	19CF 50D0 C01C	182D 41D0 C018 5002 0008 47F0 C060		58F0 C970 05EF	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	07FE	
רטט	000000	000004 18CF 00006 50D0	22222 200022 200021 200011 4	000018	000000	990000	000000	

TYPE 10 ADDR LENGTH LUID SD 0031 900300 005074 ER 3002 SYN3OL PROGJ PROGK التعليمة STM تسمح بترتيب مراصف متتالية عند كل رغبة باستعمال مراصف متجاورة .

إتفاقات الربط المعرَّفة سابقاً تسمح بطلبات المناداة الداخلة ضمن البرامج . وهي لا تسمح أبداً بإجزاء طلبات مناداة تكرارية تحتاج إلى تعريف مكدس (STACK) خزن للنص . هذه الأواليات ليست موضوع هذا الكتاب . ولكن نشير إلى أن النظام OS يضع بتصرُّف المستعمل الوسائط لتعريف وإدارة منطقة من الذاكرة لكتابة برامج تكرارية (ماكرو GETMAIN ) .

وللحاجة إلى التناسق والتوافق، فإن المبرمج سيقوم بنفس عمليات الإختيار كالنظام OS في استعمال المراصف لإجراء الوصلات بين البرامج الثانوية .

## 22 . التأويل المشروط وماكرو التعليمات

### 1.22 . التأويل المشروط

التأويل المشروط هو عبارة عن خطوة جديدة في التطور من لغة المكنة إلى اللغة المتطورة . ويتعلّق ذلك بلغة تسمح بإنشاء وتوليد ، في مرحلة ما قبل التأويل ، نص مستهدف (object text) يمكن معالجته بواسطة المؤول . النص المؤول الناتج يمكن ، حسب القيم الأولية المخصصة لمتحولات التأويل المشروط ، أن يتغيّر من تأويل إلى آخر . بإمكاننا مثلاً ، إدخال ، خلال مرحلة إعداد البرنامج ، متتالية من التعليات (طباعة وسيطية تسمح بمتابعة أثر (trace) البرنامج)التي، بواسطة تعديل بسيط للقيم الأولية لمتحولات التأويل المشروط ، سيتم إلغاؤها عند التأويل النهائي . هذه العملية ، مضافة إلى استعمال الماكرو تعليهات ( عليهات : PERFORM ... OO ، ... WHILE التي المجرمج بأن يجه ز بوسائل كالتعليهات : PERFORM ... OO ، ... WHILE التي المرجعة .

من غير الممكن هنا عرض جميع إمكانيات التأويل المشروط. سنحاول عرض الخطوط العريضة لهذه الطريقة بواسطة أمثلة توضح لنا العملية.

### 1.1.22 . متحولات وثوابت التأويل المشروط

التأويل المشروط يُعالج رموزاً بقيم قابلة للتغير: وهي عبارة عن متحولات التأويل. تبدأ أساؤها بالرمز «&»، وتحتوي على أكثر من ثمان سات أبجعددية، بما فيها «&». السمة الثانية يجب أن تكون حرفاً. متحولات التأويل هي من ثلاثة أنواع B، A وC أي حسابية، منطقية وأبجعددية. يمكنها أن تكون مركزية بداخل ماكرو \_ إجراء والكود \_ الفتوح (Open-code) أو شاملة (كلية) في جميع ماكرو \_ الاجراءات وفي الكود المفتوح. يجب أن بصرًح عن جميع متحولات التأويل، المركزية

<sup>(1)</sup> مصطلح معرف في 2.6

<sup>(2)</sup> الكود الفتوح : (Open code) قسم من كودالمصار يكون موجوداً خارج وبعد الماكرو .. تعريفات

والكلّية ، قبل إستعالها . ويتمّ التصريح حسب نوع المتحوّلة B ، A أو C :

LCLA ... LCLB ... LCLC ... (مركزية ) GBLA ... GBLB ... GBLC ... (كلية )

لا يجب أن يُصرَّح عن متغيرات الماكرو تعريف ( فقرة 1.2.22 ) . عند التصريح توضع المتحولات A وB في صفر ويجري إعداد المتحولة من النوع C في « سلسلة فارغة من السيات » .

لا يمكن بلوغ متحولة مُصرَّح عنها على أنها مركزية إلا في نفس الماكرو تعريف وفي الكود المفتوح . أما المتحولة المصرَّح عنها ( شاملة ( كلِّية ) ، فيمكن بلوغها من ماكرو تعريفات أخرى .

يمكن أن تكون متحولة التأويل المشروط عبارة من متحولة مؤشّرة ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التصريح عنها في مستوى LCLx أو GBLx ، كما نُصرُّح عن الجدول في فورتران . هكذا فإن :

#### LCLA &TAB(20)

تصرِّح عن TAB & كجدول من 20 عنصراً نستطيع بلوغه بواسطة أحد الأشكال التالية:

#TAB(&I+3) مثلاً : (TAB &TAB & TAB 
التعبير الذي يعطي قيمة المؤشر يجب أن يكون إيجابياً وأن لا يزيد عن حجم الجدول المشار إليه في التصريح .

الثوابت الحسابية عبارة عن أعداد صحيحة بإشارة أو بدون إشارة حيث يجب أن تكون قيمتها بين : (  $^{2^{31}}$  –  $^{2}$  و  $^{2}$  –  $^{2^{31}}$  ) .

تأخذ الثوابت المنطقية القيمة 0 أو 1 التي تناسب الغلط والصحيح . الثوابت من النوع سلسلة سهات تحتوي على عدد من 0 إلى 255 سمة محصورة بداخل فواصل عليا ، ويمكن أن تكون مؤشَّرة .

أمثلة:

(4) 'ABCDEF' ، تعادل 'ABCDEF'

(2,3) "ABCDEF" نعادل 'ABCDEF"

المؤشر الأول يعطى الموقع الأولي للسلسلة الثانوية والثاني يعطى طولها .

### 2.1.22 . أساء الأوسمة

منطقة الرمز من أمر تأويل مشروط يمكن أن تحتوي على وسم تأويل مشروط . إنّه عبارة عن رمز يبدأ بالنقطة ( . ) ويسمح ببلوغ أمر تأويل مشروط . لأسهاء الوسم مدى مركزي .

### SET's . أوامر التخصيص 3.1.22

تقوم بتخصيص قيمة معينة إلى متحولة التأويل المشروط، تتعلق بنوع المتحولات B ، A ، وC وتتم بواسطة SETA أو SETC . نشير إلى أن متحولة التأويل التي تحصل على التخصيص موجودة في المنطقة المحجوزة عادة للوسم . ولو إفترضنا ان B ، A و C . نكتب :

منطقة الرمز	منطقة العملية	منطقة المعامل
&A	SETA	تعبير حسابي
&B	SETB	(تعبير منطقي)
&C	SETC	ا 'تعبير أبجعلدي'

وبشكل عام ، يحسب التعبير وتُخزُّن القيمة الناتجة في متحولة التأويل الموجودة لجهة اليسار

### التعابير الحسابية

وتُكتبِ بواسطة المؤثرات + ، - ، \* و/ (قسمة صحيحة بدون باق) . التقييم يتم من اليسار إلى اليمين بقواعد الأولوية العادية .

#### أمثلة :

### القيمة التي تأخذها المتحولة

&A1	SETA	10	10
&A1	SETA	&A1+1	11

### التعابير المنطقية

تُكتب بداخل أهلَّة بواسطة المؤثرات AND ، NOT وOR المذكورة في الترتيب التناقصي للأولويات . ويفضل وجود مؤثرات العلاقة بإمكاننا إجراء المقارنات بين الحسابية .

GT	GE	NE	EQ ·	LE.	LT	مؤثرات علاقة :
>	<b>≥</b> .	#	= ,	€	<	المعنى

يجب أن تكون المؤثرات محاطة بفراغات .

```
&B4 SETB (&B1 OR &B2 AND &B3)
&B5 SETB (&A1 GT &A2)
&B6 SETB ('&C' EQ 'ALLOC')
```

### تعابير من نوع سلسلة سيات

هي عبارة عن مجموعات من الثوابت والمتحولات من النوع الابجعددي المحصورة بداخل فواصل عليا . المؤثر ( . ) ( نقطة ) يسمح بإجراء عمليات الإتحاد<sup>(1)</sup> . الترميز المؤشر يسمح باستخراج السلاسل الثانوية .

#### أمثلة:

			القيمة التي
		į	القيمة التي تأخذها المتميز
&C1	SETC	'CHA'	CHA
&C2	SETC	'8C1'	CHA
&C3	SETC	'&C1'.'INE'	CHAINE
	01	'&C1.INE'	
&C4	SETC	'CHAINE'(2,5)	HAINE
		الطول أالرتبة ا	
&C5	SETC	'&C4'(1,3).'&C4'(5,1)	HAIE
&C6	SETC	'L''NOM'	L 'NOM
&C7	SETC	'5'	5 (caractère)
&C8	SETC	'&C725'	5.25 (un seul point)
&C9	SETC	'&A+10'	si &A = 10 alors
-	O	u '&A.+10'	10+10 et non 20
&C10	SETC	'&C1&C1'	CHACHA
	o	u '&Cl.&C1'	

نشير (C10 & ) إلى أن النقطة في عملية الإتحاد هي إختيارية عندما نجمع بين متحولتين من السيات لأن الفاصل & لا يسمح بقيام أي نوع من الإبهام .

عندما تدخل المتحولات من النوع A إلى يمين الأمر (SETC (&C9) ، فإن قيمة المتحولات تستبدل بالمتحولات ولكن بدون إجراء لأية عملية .

التعابير من النوع سلاسل السيات هي مهمة لأنها تسمح بإنشاء رموز أو بناء تعليهات إتحاد متتالية . هناك أمثلة توضح إستعمالها عند دراسة الماكرو ـ إجراءات .

<sup>(1)</sup> عملية الربط ـ جمع سلسلتين ABCD وEF معناه تشكيل السلسلة ABCDEF .

## 4.1.22 . أوامر التفريع إلى أوسمة التأويل

التفريع الالزامي يتم بواسطة AGO والتقريع المشروط بواسطة AIF . ويُكتبان :

وسم للتأويل المشروط ( ما الما المشروط ] AGO [ وسم التأويل المشروط ] وسم تأويل مشروط ]

أمثلة:

إذهب إلى SUITE SUITE إذهب إلى AIF ('ac' EQ 'oui'). ET1 (نعم) OUI (نعم) إذهب إلى ET1 ، وإلا تابم بالتتالي .

### 5.1.22 . الأمر ANOP

هو أمر (بدون عملية ) يسمح بتعريف وسم معين (Label) . ويُستعمل بشكل خاص عندما نرغب بإجراء تفريع إلى أمر (توجيه ) SETx ، ويكون حقل الوسم العادي مشغولاً بمتحوّلة .

AGO .SUITE ---.SUITE ANOP
&YAR SETA &YAR+1

### 6.1.22 . أمثلة على إستعبال التأويل المشروط

سنذكر عدة أمثلة عند دراسة ماكرو ـ الإجراءات . هنا نكتفي بتفصيل بعض النقاط

### مثل 1

نرغب ، خلال تنفيذ البرنامج ، بإجراء تأويل مجموعة من التعليات (طباعة وسيطية مثلاً) بإلغاء تعليات التأويل النهاثية دون سحب البطاقات المناسبة لها . سنخضع إذاً تأويل هذه التعليات للقيمة التي تأخذها متحولة التأويل التي تدعى هنا TEST &

&TEST	SETA	1	(مرحلة البدء بالعمل)
	AIF	(&TEST EQ	0).SAUT
			تعليهات للتأويل
			خلال مدة الاختبار
.SAUT			

بجعل المتحولة TEST & تعادل صفراً نكون قد الغينا تأويل هذه التعليات .

مثل 2

إنشاء نص معيّن .

التأويل المشروط يمكن أن يُستعمل لانشاء نصّ متحوِّل من تأويل إلى آخر . يمكن لهذا النصّ أن يكون رمزاً أو تعليمة .

### 2.22 . الماكرو \_ إجراءات

باستعمال الماكرو إجراءات تجد أوالية التأويل المشروط فائدتها .

الماكرو إجراء هو عبارة عن برنامج يحمل إسهاً مؤلفاً من سلسلة من التعليمات وأوامر MEND وMACRO .

مثلًا : الماكرو تعزيف التالي :

سيكون الماكرو تعريف موجوداً خارج البرنامج (open code) الذي يُراجعه . بإمكان الماكرو تعريف أن يكون موجوداً في مكتبة المُستعمل أو مكتبة المؤول .

الماكرو تعليهات هي إذاً السطر من البرنامج الذي يطلب من المؤول إدخال نص النموذج في البرنامج باستبدال المتغيرات الشكلية بالمتغيرات الفعلية .

مثلاً :

نفترض عندئذٍ بأن هذا النظام ، المزود بالتأويل المشروط ، يسمح بإنشاء نماذج ستاندارد لبرامج يقوم المؤول بجعلها متوافقة مع كل حالة خاصة حسب قيم تحولات التأويل المشروط .

1.2.22 . تنقل المتغيرات

كها في حالة البرامج الثانوية ، المتغيّرات الشكلية هي متغيّرات السطر النموذجي في الماكرو تعريف والمتغيّرات الفعلية هي متغيّرات الماكرو تعليمة . المتغيّرات الشكلية هي رموز تسبقها السمة «&».

يتكوّن السطر النموذجي في الماكرو تعريف على الشكل التالي:

لائحة المتغيّرات الشكلية اسم الإجراء PROC &U,&NO=3,&QTE=,&V,&RES=5,&W,&X

قيم نحو النقصان (0 أو سلسلة فارغة إن لم يجرِ تحديدها).

المتغيّرات الشكلية هي على نوعين ·

ـ متغيرات الوضع: XX و U, &V, &W في المثل،

متغيّرات الكلمة المفتاح: QTE ، &NO و RES . وغيّزها بكون أسائها متبوعة بالرمز (=» وربّما بالقيمة التي تأخذها نحو النقصان ، قيمة تساوي « السلسلة الفارغة » في حال عدم تحديدها . ويتكوّن سطر نداء الماكرو تعريف كما يلى :

اسم الإجراء المتغسّرات الفعلية المتغسّرات الفعلية المتغسّرات الفعلية PROC، RES = 6, A, B, QTE = 4,,D

- 1 ـ متغيّرات مرتبطة بالمتغيّرات الشكلية ـ من حيث مواقعها في اللائحة . لدينا هكذا التناسب بين A و B ، &U ، و B ، &U . إنّ فاصلتين متناليتين تشيران إلى غياب متغيّر الوضع .
- 2 متغيرات الكلمة المفتاح: الوصل بين المتغيرات الشكلية والفعلية القائم بفضل تشابه الاسم. هذه العناصر يجب أن يليها الرمز (=) وربّا قيمة تعدّل القيمة NO المحدّدة نحو النقصان. في مثلنا تأخذ RES القيمة OTE (6) القيمة وتحتفظ والقيمة نحو النقصان.
  - : قد تكون لوائح متغيّرات محاطة بأهلّـة . لناخذ الماكرو تعليمة : PROC 1 (A, B, C, D), K = (E, F, G, H)

والسطر النموذجي المناسب:

PROC 1 &POS,&K=

تَتَكُونَ المتغيَّرات الفعلية بواسطة اللائمتين (A, B, C, D) و(E, F, G, H) و(E, F, G, H). أمّا (B, C, D) و(E, F, G, H) فيُستبدَلُ فيستبدَلُ عندنْلُ بِ C خلال انتشار الماكِرو تعليمة . كذلك يُستبدَلُ (E, F, G, H) فيستبدَلُ للازعال المعيَّرة ، وسنرى أنَّ الخاصية به POS . المناصية POS .

### 2.2.22 نطبيق

المثل التالي يقوم بتوليد تعليهات تسمح بجمع n خلية من الذاكرة متقولة إلى ماكرو الإجراء بواسطة لاثحة هد RES ستحتوي على النتيجة و NB تُشل عدد العناصر الطلوب جمعها المؤشر المركزى AB يُستعمل لمراجعة مختلف عناصر اللائحة .

			1 2 3 4 5 6 . 80UCLE 7 4 1 8 9 10 . FIN 12	FACRO SOMME LCLA SETA ANOP SETA AIF AGO ST PEND	AMEM.&RES.&NB=.®= &I &REG.&MEM(1) 1 &I+1 &I &I &I &NB).FIN &REG.&MEN(&I) .BDUCLE &REG.&RES
000060 583 000064 5A3 000068 5A3 00006C 5A3 000070 503	30 C078 30 C076	00074 00078 0007C 00080 00084	64 55+ 66+ 67+ 68+ 69+	SOMME L A A A ST	(A.8.C.D), X, NB=4, REG=3 3.A 3.B 3.C 3.D 3.X
000074 000078 00007C 000080 000084			72 A 73 B 74 C 75 D 76 X	DS DS DS DS	F F F F

## MEXIT الأمر 3.2.22

يسمح بوقف تأويل الماكرو تعريف . من الممكن إعتباره معادلًا للتفريع إلى الأمر MEND .

### 4.2.22 . الأمر ACTR

يسمح بمراقبة عدد AGO الجاري خلال التأويل المشروط . ويكتب : ( تعبير حسابي ) ACTR

يؤدي إلى توليد عداد يعادل مضمونه قيمة التعبير الحسابي . يمكن أن يكون العداد مركزياً للماكرو تعريف أو شاملاً . في كل مرة يجري فيها تنفيذ AGO أو AGO بواسطة المؤول ، فإن العداد المناسب لهذا القسم من البرنامج يُحفُضُ واحداً من مضمونه . وعندما يبلغ الصفر ، فإن المؤول يخرج من الماكرو تعريف ( فعل معادل لِـ

MEXIT) أو يُوقف التأويل إذا كان ذلك متعلقاً بعداد شامل. هذا الأمر يسمح بتحديد عدد الحلقات التي تجري في مرحلة ما قبل التأويل.

### 5.2.22 . الأمر MNOTE

يمكن أن يُستعمل من قِبل المبرمج لتوليد رسالة الخطأ الخاصة به أو طباعة قيم وسيطية مأخوذة من متحولات التأويل.

ويمكن أن يُكتب بعدة أشكال :

وسم تأويل

- (1) étiquette MNOTE code, message
- (2) étiq. assem. MNOTE ,'message'
- (3) étiq. assem. MNOTE \*,'message'
- (4) étiq assem. MNOTE 'message'

الكود هو عبارة عن تعبير حسابي بقيمة محصورة بين 0 و255 يربط مستوى من الخطأ بالرسالة. في الشكل 2 يُفترض بالكود أن يكون مُعادلاً للـ 1. لا تُطبع الرسالة من ضمن رسائل الخطأ إلا إذا كان الكود الذي يشير إلى درجة الحقيقة هو أعلى من أو يعادل الكود المعتمد من المؤول.

الشكلان 3 و4 يولّدان الرسالة كمجرّد ملاحظية ...

### 6.2.22 الملاحظيات:

من المكن إنخال ملاحظيات في ماكرو التعريفات على الشكل التالى:

\* COMMENTAIRE GENERE

.\* COMMENTAIRE NON GENERE

### 7.2.22 الدوال من النوع الذاتي (Intrinsic)

#### &SYSLIST

تسمح ، داخل الماكرو تعريف ، بتسمية متغيرات الموقع الموجودة داخل ماكرو تعليمة النداء . وتُكتب بمؤشر أو بمؤشرين يمكن أن يكونا عبارة عن تعابير حسابية من نوع ذلك الذي رأيناه في الفقرة 3.1.22 . سنختبر إستعالها بالخاصية 'N' .

(Li) تشير إلى المتغيّر الفعلي الخاص بالموقع رقم i من التعليمة . يمكن أن يكون هذا المتغير الفعلي عبارة عن لائحة (حسب الفقرة 3.1.22). في هذه الحالة ، سنسمّي العنصر رقم j من اللائحة بالرتبة الله بواسطة SYSLIST&& بواسطة B . في المثل المذكور في الفقرة SYSLIST(1,2)2.2.22 تعني المتغيّر B ، والالتحديد كالمتحديد المتحديد الم

شده بالنداء . هذه هلاكرو تعليمة الخاصة بالنداء . هذه المهمة تسمح بتفادي تسمية المتغيرات .

#### &SYSNDX

هي عبارة عن عداد من أربعة أرقام عشرية ، وهو مركزي ضمن ماكرو .. تعريف ، وتزداد قيمته عند كل استعبال جديد للماكرو . لا يمكن أن يُستعمل وحيداً ولكن يُمكن أن يتّحد مع رمز ما . هذه هي الوسيلة لتوليد أوسمة مختلفة عند كل نداء لماكرو .. التعريف وتسمح بتفادي الأخطاء في التأويل والناتجة عن تعريف الرموز . مثلاً :

لنفترض الماكرو ـ تعريف التالي :

MACRO
PROC &A,...
&A&SYSNDX ---R&SYSNDX ---MEND

النداء الأول يتم بواسطة PROC ETIQ,...

تأخذ القيمة ETIQ0001

المتحولة A&SYSNDX&

تأخذ القيمة R0001.

R&SYSNDX المتحولة

في النداء الثاني بواصطة . . . . PROC ETIQ,...

تأخذ القيمة ETIQ0002

التحولة A&SYSNDX

تأخذ القيمة R0002

R&SYSNDX

المتحولة

&SYSECT

تسمح بتعريف اسم القسم حيث توجد الماكرو ـ تعليمة المنادية . المثل التالي يوضح ذلك :

MACRO
MAC1 &ETIQ

SECT

DC A(&SYSECT)

MAC2

MEND
MACRO
MAC2

DC A(&SYSECT)
MEND

DEBUT	START MAC2	0	·يولَد:
	DC	A(DEBUT)	
	MAC1	SUITE	يولّد:
SUITE	CSECT DC MAC2	A (DEBUT)	. لأن النداء MAC1 موجود أ في القسم DEBUT . يولّد :
	DC	A(SUITE)	يوند . لأنّ نداء MAC2 موجود في القسم SUTTE .
	END		

#### &SYSPARM

يعطي وسيلة الرجوع إلى المتغيّر SYSPARM لبطاقة EXEC في الكال (Job JCL في Control Language : لغة مراقبة العمل ) .

```
// EXEC ASMC,PARM=SYSPARM(DEBUG)

//ASM.SYSIN DD *

TEST START 0

AIF ('&SYSPARM' NE 'DEBUG'). (قَفْرَةُ )

---- ولادة تعليات ---- تنفيذ وتقويم ----
```

#### &SYSTIME

يعطي ساعة التأويل بواسطة خس سيات : h.h.mm

#### &SYSDATE

يعطى التاريخ بواسطة ثبان سيات : mm/jj/aa

#### 8.2.22 . الخاصيات

مفهوم الخاصية المرتبط بمعطى أو بتعليمة جرت إثارته في الفُقرة 2.3.6 . كما

إستعملنا الخاصية \_ طول ( فقرة 3.2.7 ) . يسمح المؤول لنا باستعمال حاصيات أحرى حيث البعض منها يجد إستعمالًا بسبب وجود إمكانيات التأويل المشروط.

#### الخاصية : TYPE T'

وقيمتها سمة أبجدية حسب نوع الرمز المُطبُّقة عليه . إذا كانت NUM ، مثلًا ، عبارة عن ثابتة عشرية موسعة ، فإن قيمة T'NUM ستكون Z . الحرف الذي يُميُّـز النوع هو نفسه المستعمل في الأوامر A:DC تناسب ثابتة عنوان من نوع A ، بينها B تناسب ثابتة منطقية . . . ونضيف التناسبات التالية :

> ثابتة بفاصلة ثابتة وطول محدَّد ظاهر G

ثابتة بفاصلة متحركة وطول محدد ظاهر K

> ثابتة عنوان بطول محدّد ظاهر R

> > تعليمة \_ آلية I

ماكرو تغليمة M

> **CCW** W

اسم قسم J

رمز خارجي T

قيمة تعريف أوتوماتيكي } تتعلُّقان بمتغيرات الماكرو تعليمة N

0

الخاصية 'LONGUEUR L' (طول)

جرت دراستها في الفقرة 3.2.7.

### الخاصية مقياس 'S

عبارة عن قيمة رقمية تتعلُّق بنوع الرمز.

\_ لعدد عشري (نوع P أو Z)

عبارة عن عدد الأرقام في القسم الكسري .

\_ لعدد بفاصلة متحركة (أنواع L, E, D أو K)

إنَّه عدد الأصفار السادس عشرية في يسار القسم العشري ( الوزن الأكبر ) .

\_ لعدد بفاصلة ثابتة (الأنواع F ، M أو G)

عبارة عن القوة 2 التي يتم ضرب قيمة الثابتة بها . وتشير إلى عدد البتات في القسم الكسري إذا كان إيجابياً ، وعدد البتات المتروكة إذا كان سلبياً .

الخاصية قسم صحيح 'I'

عبارة عن عدد يتعلُّق بـ 'S و'L'.

 $\Gamma' = 2 * L' - S' - 1$ 

ـ لعدد عشري من نوع P

I' = L' - S'

ـ لعدد عشري من نوع Z

 $L' \le 8 \times I' = 2 * (L' - 1) - S$ 

ـ لعدد بفاصلة متحركة من نوع K ( L ( E ( D

 $L' > 8 \sim I' = 2 * (L' - 1) - S' - 2$ 

ـ لعدد بفاصلة متحركة من نوع L

I' = 8 \* L' - S' - 1

ـ لعدد بفاصلة ثابتة من نوع

G,F,H

الخاصية عدد السات 'K'

وتُطبَّق فقط على مُتغيرات الماكرو ـ تعليمة وأيضاً ، بإشراف OS ، على الرموز المتحولة . . & وعَلى الدوال الذاتية ( من نوع intrinsic ) . وتعطي عدد سات الرمز التي تطبَّق عليه .

أمثلة: في مثل الفقرة 2.2.22 : K'&MEM = 9

&A SETA 253: K'&A = 3, &B SETB 0 : K'&B = 1, &C SETC 'ALPHA': K'&C = 5.

الخاصية عدد العناصر من اللائحة 'N'

وتنطبق فقط على متغيرات الماكرو ـ تعليمة ، وتعطي عدد عناصر اللائحة . مثلاً :

PROC &A,&B,&K= PROC (1,2,,4),U,K=3 خط نموذج ماكرو تعليمة

 $N^{1}&A=4$ 

(يتم تعداد السمات غير الموجودة) مُتغيرات الموقع

N'&SYSLIST = 2N'&SYSLIST(1) = 4.

9.2.22 . أمثلة عن الماكرو ـ تعريفات

الماكرو\_ تعريف التالي يسمح بتوليد الأوامر ( التوجيهات ) المعادلة لـ RiEQUI

12 PACRO
13 EQUREG
14 # MACRO D • EQUIVALENCE REGISTRES ماكرو معادل الراصف
15 GBLA 4NO
16 4NO SETA 1
17 • SI AIF (4NO GT 15)• FIN
18 R4NO EQU 4NO
19 4NO SETA 4NO+1
20 AGO • SI
21 • FIN MEND

## ويُولِّـٰد الكود التالي :

```
33 EQUREG 14-2 MACRO D 15-4 MACRO D 100001 35-R1 EQU 1 100002 36-R2 EQU 2 3 36-R2 EQU 3 36-R3 EQU 3 36-R3 EQU 3 36-R3 EQU 3 36-R3 EQU 4 36-R3 EQU 4 36-R3 EQU 4 36-R3 EQU 5 36-R3 EQU 8 36-R3 EQU 8 36-R3 EQU 8 36-R3 EQU 10 36-R3 EQU 10 36-R3 EQU 10 36-R3 EQU 11 36-R3 EQU 12 36-R3 EQU 13 36-R3 EQU 15 26-R3 EQU
```

الماكرو\_تعريف PROLOGUE يسمح بشحن واحد أو عدة مراصف قاعدة مخزّناً مفهوم البرنامج المنادي حسب المعايير العادية المُحدَّدة في الفصل 21. وهو يُعرَّف في نفس الوقت منطقة SAVE AREA للبرنامج الجاري . عنوان القاعدة الذي جرى اختياره هو عنوان نقطة الدخول إلى البرنامج . ويرد الكود المولَّد على الصفحة التالية .

```
MACRO
PROLOGUE &ABASE=+&RBASE=
EQU *
15
16 PROLOG
17
                   STM 14-12-12(13)
CONSTRUCTION DE USING إنشاء مصنع
SETC & &RBASE(1)
   &CH
&I
•T1
&CH
                            (&I GT N'ARBASE).SUIT1
   ·SUIT1
                  USING &ABASE.&CH
LR &RBASE(1).15
ST 13.SAVEAREA+4
   . *
. I
. T2
                  CONSTRUCTION DES CHARGEMENTS DES REGISTRES DE BASE
                                                                     إنشاء شحن المراصف القاعدي
                           2
(&I GT N'&RBASE).SUIT2
0.=F'4096'
(&I GT N'&RBASE).SUIT2
15.0
   •T3
                            ARBASE(41),15
                  ÁGÓ
   .SUIT2
                           *+76
18F
   SAVEAREA DS
```

من المفيد دراسة أمثلة الماكرو تعريفات المذكورة في كتاب إ. تابورييه Y.Tabourier ، أ. روشفلد Rochfeld وس. فرانك C. Frank . إنّها عبارة عن ماكرو تعريفات تسمح ببناء برنامج مؤوّل بصورة بنيوية مركّبة . والكتاب يعرض للهاكرو وWHILE ، THEN ، IF ، ENDWHILE ، DO ، ELSE ، THEN ، IF ، ENDWHILE ، DO و BLOCK ، ENDIF بالتفصيل ، وتقوم هي باستدعاء 2 ماكرو تديران مكدساً من المؤثرات .

```
PROLOGUE ABASE=P1,RB#SE=(12,11)
EQU # 12,12(13)
USING P1,12,11
USING P1,12,11
LR 12,13 SAVEAREA
LR 2,13 SAVEAREA
LR 13,SAVEAREA
ST 13,SAVEAREA
LR 13,SAVEAREA
                                                                                                                                                                                                                                                             PROLOGUE ABASE=P1,RBASE=12
                                                                                                                                                                                                                                                                                  14.12.12(13)
12.15
12.15
13.5AVEAREA+4
2.13.5AVEAREA
13.5AVEAREA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        62+SAVEAREA
                                                                                                                                               65+SAVEAREA
         52
53+PROLOG
                                                                                                                                                                                                                                                                               00000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      00000 00000
                    00000
                                        00000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             000
000
000
000
000
000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21000
                               3000C
                                                              00024
                                                                                  0000
0000
0000
0000
                                                                                                                                      00069
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2132
                                                                                                                                                                                                                                                                                            COOSC SOEC DOSC
                                 300000 90EC DOOC
```

## 23 . نصائح في البرمجة

ليس هدفنا عرض طريقة في البرمجة تشبه البرمجة الإنشائية ، ولكن ببساطة إعطاء بعض النصائح الناتجة عن الخبرة العملية لمختلف الطرق . هذه الملاحظات يمكن أن توسّع لتشمل جميع أنواع المؤوّل وفي بعض الأحيان تنطبق على اللغات المتطورة .

1.23 تركيبة المالجة

1.1.23 البرمجة الزجلية

هي عبارة عن قاعدة عامة في البرمجة . هناك فائدة من تقسيم المسألة إلى زُجل (أقسام) صغيرة قدر الإمكان . كلّ زجلة تحلَّ مهمة معينة والبرنامج الرئيسي يؤمن ترابط الأقسام فيها بينها . ولقد عرضنا في الفصلين 20 و21 . طريقة استعمال وسائل التقطيع وإنشاء البرامج \_ الثانوية .

### 2.1.23 . تقديم وإعداد


البرنامج بلغة المؤوّل هو عادة عبارة عن نص غير واضح ، ويجد المُصمَّم صعوبة في تعديل وإعادة قراءة ما كتبه منذ اللحظة التي يترك فيها برنامجه جانباً لبعض الوقت . يجب إذاً كتابة الملاحظات بعد كل تعليمة لتوضيح نصّ البرنامج . الأوامر PRINT ( إدخال عدة أسطر n بيضاء ) ،, EJECT ( عبور إلى الصفحة التالية ) وPRINT ( الغاء توليد كود الماكرو تعليات ) تسمح بتسهيل نصّ البرنامج بجعله أكثر وضوحاً .

البرنامج المُزوَّد بملاحظيات يبدأ بتحديد مهمة الزجلة ، وروابطها مع الزجل الباقية كها يحتوي على أسهاء ومهمة المتحولات والمراصف المستعملة .

2.23 تركيبة الزجلة

1.2.23 . التمهيد والخاتمة (Prologue وPrologue

بإمكاننا إعتبار كل برنامج وكأنه برنامج ثانوي لبرنامج آخر . الزجلة الرئيسية هي عبارة عن برنامج ثانوي من نظام التشغيل ويجب عليها أن تخزّن نتائج البرنامج المُنادي . تقنية الخزن وترميم نص المنادي هي أساسية وقد جرى تعريفها في الفصل 21 . بإمكاننا
 إنشاء كل زجلة على الشكل التالي :



هناك فائدة للمبرمج في تحقيق التمهيدات والخاتمة الخاصة به حسب القواعد المتفق عليها والمذكورة في الفصل 21. الاتصال بين الزجل المكتوبة في اللغات المختلفة سيكون مبسّطاً وأكثر من خطأ سيتم تفاديه باستعمال مناسب للمراصف. لقد ذكرنا مثلاً في الفصل 22 الماكرو ـ تعليمة PROLOGUE التي تحلّ هذه المسألة وتُوفِّر على المبرمج كتابة صعبة للتعليمات الأولية.

### 2.2.23 جسم البرنامج

يتألف من تعليات قابلة للتنفيذ ومن معطيات. سنضع المعطيات بعد التعليات. إستعمال الأمر LTORG سيسمح لنا بوضع تأويل الثوابت من نوع حرفي في المكان الذي نرغب فيه. المتحولات والثوابت ستكون إذاً متراصة ، مما يجعلها متجاورة في كل dump وستسمح بإجراء تقسيم سهل إلى أقسام إذا كنا نرغب بجعل البرنامج مُسسطاً للتعديل والاختبار. سنستعمل عند الحاجة أوامر حجز مكان من الذاكرة بواسطة DC أكثر من بواسطة DS معدين بهذه الطريقة منطقة من الذاكرة بقيمة سوف يكننا مراقبتها في dump (دلق).

### إستعمال المرجعيات الرمزية

إنَّ كتابة LR1,2 تعود عملياً إلى العمل بلغة الآلة . وفي المقابل فإن كتابة LR بعد تعزيف الرمزين R1 وR2 بواسطة EQU معناها إستعمال إمكانيات ومرونة المترميز ، والمرجعان R1 وR2 يظهران في جدول الرموز . من الأفضل أيضاً إعطاء المراصف والمتحولات أسهاء مكودة حرفياً كها جرى في أمثلة الفصل 15 . فليس من المزعج أكثر من قراءة التعليات التي تذكر المراصف بشكل ظاهر .

هكذا ، فكتابة 14 + # B تؤدي إلى سيئة تكمن في تجميد البرنامج ، ويصبح من

غير الممكن إدخال تعليهات جديدة بين العنوانين \* و14 \* دون تعديل تعليهات التفريع . لذا فمن الأفضل تعريف وسم ALPHA وكتابة B ALPHA . الكتابات من النوع n + \* لا يجب أن تُستعمل إلا داخل الماكرو .. تعريفات . وختاماً يجب على البرنامج أن يكون دائماً مكتوباً مع أخذ التعديلات اللاحقة بعين الإعتبار إضافة إلى مسائل الصيانة .

هكذا يجب تعريف جميع العناصر القابلة للتعديل في البرنامج بواسطة EQU. هذا الأمر هو شديد الأهمية . وفي حالة التعديل فهو يسمح بتخفيض عدد التغيرات المطلوب إجراؤها . ويقدم فائدة تكمن في جعل التعليات (مزودة بملاحظيات) . إنّ التمرين 8.13 يوضح لنا ذلك .

#### الخاصية \_ طول

تسمح بجعل البرنامج يحتوي على متغيّرات . كل تعديل على طول المنطقة لن يؤثّر على التعليات التي تذكر هذا الطول بواسطة L'ZONE .

#### تركيبة منطقة المعطيات

بدلاً من مراجعة أقسام (field) نفس المنطقة بواسطة المسافة بالنسبة لبداية المنطقة ، من الأفضل تخصيص (بواسطة EQU) أسهاء رمزية لمختلف هذه الأقسام . كل تعديل على التركيبة يصبح عندئذ سهلاً . يُوضح لنا التمرين 2.8 تعريف تركيبة كهذه .

### إستعمال الكود الحرفي

يترك للمؤول مهمة تعريف الثوابت الضرورية دون إسهاب . هذه الثوابت يمكن أن تكون مجموعة في المكان المطلوب بواسطة الأمر LTORG .

#### كتابة الأوسمة

سنُعرَّف الأوسمة بواسطة الأمر DSOH. نتأكّد من تسطير (إصطفاف) حدود نصف \_ كلمة والوسم لن يعود مرتبطاً بالتعليمة الموجودة في الجهة المقابلة له . سيصبح محكناً عكس بعض التعليمات بواسطة معالجة بسيطة للبطاقات .

#### إستعمال المراصف

قبل أية عملية برمجة يجب التنقيب عن الخيارات التي يقوم بها النظام لاستعمال المراصف. وقد جرى عرض ذلك في الفصل 21. وللمبرمج فائدة في إجراء نفس الاختيار لأسباب تتعلّق بالتوافق. فلنذكّر أن OS:

يشحن في R15 عنوان نقطة الدّخول،

في R14 عنوان العودة ،

في R13 عنوان المنطقة R13 .

ويستعمل R0 لارسال نتيجة مهمّة من نوع ( FUNCTION في فورتران ) ، ويستعمل R0 لإرسال عنوان لائحة منفيرات إلى برنامج ثانوي .

بعض التعليات (TRT, EMDK) تستعمل المرصفين R1 وR2. سيختار المبرمج مراصف القاعدة من ضمن المراصف 11 و... ومراصف العمل من ضمن المراصف 3 . . . .

#### إستعمال الماكرو \_ لغة (MACRO-language)

بانستعمال الماكرو لغة فإن المؤول يقترب من اللغة المتطورة. وهي تسمح للمبرمج بأن يكون مزوداً بوسائل إعداد البرنامج وجعله إنشائياً (مركباً). وسيكون بإمكانه ، مثلاً ، إنشاء ماكرو \_ تعريف يسمح له بمتابعة أثر البرنامج عند التنفيذ بواسطة طباعة الأوسمة خلال مرحلة الاختبار . عند التأويل النهائي فإن توليد الماكرو \_ تعليمة سيتم إلخاؤه بواسطة تعديل بسيط لقيمة متحولة التأويل . ولن تولّد أوسمة بواسطة إلخاؤه بواسطة ماكروتعريفات تولّد مثلاً المنات من نوع ETIQ DS OH ، وبإمكان الأوسمة أن تختفي من تعليمات من نوع عليزنامج أكثر إنشائياً .

وفي النهاية فإنَّ الزجلة يمكن أن تحصل على التركيبة التالية :

MACRO-DEFINITIONS
COMMENTAIRES
EQU ...
PROLOGUE
CORPS
EPILOGUE
ZONE DE DONNEES

ماكرو تعليمات ملاحظيات EQU... مقدمة خاتمة جسم البرنامج منطقة المعطيات 3.23 . الخلاصة

بشكل عام لا نؤيد المالغة في استعال الحيل والحذق من قبل المبرمج . فالبرنامج المتحايل ، هو غامض على العموم بالنسبة للقارىء المبتدىء ، وأحياناً تقترب الحيل من الإضهار المبهم ويمكننا هنا تصور المشاكل التي قد تعترض عمل فريق صيانة البرامج .

في لغة المؤوّل تختلف المسألة نوعاً ما , فبالإمكان إقامة عدد معيّن من الحيل ضمن نطاق تقنيات الحلّ وفي هذا الإطار يتعيّن على المبرمج أن يعرفها . لقد ذكرنا خلال الأمثلة والتهارين عدداً كبيراً من الوصفات المنتشرة كفاية بشكل يسمح لنا باعتبارها كأدوات أساسية . هذا هو السبب الذي يجعلنا نصر على دراستها من قبل القارىء بعناية واهتهام .

### حلول التهارين

```
النظام 2
                                          النظام 16
F
                                                           تمرين 1.2 ـ
النظام 10
    15
             1 0000 0000
100 0000 0000
1 0101 1100.1
                                             150.8
   348,5
                                          النظام 2 ،
                     . النظام 10
                                                            غرين 2.2 ـ
النظام 16
                                                11 1010
   3A
FFF (=1000-1)
                        4095
                                     1 1010 0011 1011
1010 1011 1100
                        2748
```

قرين 3.2 ـ الكمّـل إلى E5C4 : FFFF الكمّـل إلى E5C5:2

الطرح بواسطة جمع المكمّل إلى 2 (نتحقّق ما إذا كان يحقّ لنا تجاهل المرحّل) النتيجة : 1081 .

00 00 1A 3B : غلى 32 على 1A3B FF FF E5 C5 على 32 على 35 E5C5

3E 10 00 00 : 2 أَل أَل عَكس بَالْكُمّلُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

العكس بالفاصلة المتحركة : 41 F0 00 00 : معاير)

لا يمكن لهذا التمثيل أن يكون تمثيل عدد مكوّد بالنظام DCB (عشري مكوّد ثنائياً ) .

```
C5 03 20 00 = -16^{5}(3.16^{-2}+2.16^{-3})
= -\frac{16^{5}}{16}\cdot16(3.16^{-2}+2.16^{-3})
                                                                               غرين 5.2 ـ
                = -16^4(3.16^{-1}+2.16^{-2}) = C4 32 00 00
     TAB
               ĐC
                      100AL1(*-TAB+1)
100A((*-TAB)/4+1)
                                                                               غرين 1.8 ـ
     TAB
               DC
    NOSS
                                                                               غرين 2.8 ـ
                      0CL13
                                                    L'NOSS = 13
    SEXE
                      CL1
OCL4
              DS
                                                    L'SEXE = 1
    DATE
              DS
                                                    L'DATE = 4
L'ANNEE = 2
L'MOIS = 2
    ANNEE
                      DS
    MDIS
                      DS
                              CL2
    LIEUNAI DS
                                                   L'LIEUNAI = 5
L'DEPART = 2
L'COM = 3
L'NO = 3
                      OCL5
    DEPART
                      DS
    COM
                      DS
                              CL3
    NO
              DS
                      CL3
                                                                                غرين 3.8-
                                      تأطير على حدّ كلمة
                       0F
0CL12
             DS
    Z1
             DS
    PRIX
                             ZL8
             DS
    QTE
             DS.
                             ZL4
                        Z1
OCL14
             ORG
    Z2
             DS
    NO
              DS
                        CL 10
    TEXTE DS
                                                                            تمرين 1.9 ـ
```

Lac	OBJEC	T COD	E	ADDR 1	ADDR2	STMT	SOURCE	STATE	MENT
000000					00000	1 2		CSECT	<b>*.</b> 12
220200 122004	5833	CO2C		0002C 0002C		2 3 4		L L	8,0 3,0(3)
100008 20000A	***		R ***	00004		5 6		LR ST	A+D D+X*4*(3%C)
10030E	***		)R **+			7		L.	A.8'1011'(3)
000012	***	ERRO	)R ***			8	•		D.E(B)
000016 00001A 000020	0200	C040 A000 C040	C02C	00040 00000 00040	0002C	19 11		MVC	A(B.C).D E(L'D).D
200026		C030	COLC	00030	00000	12 13	A	EQU	2.D+L.*D
					00001 0000A	14 15	8 C	EQU EQU DS	1 10 5F
11002C 110041					-	16 17 18	D E	DS END	1 2F

ASSEMBLER DIAGNOSTICS AND STATISTICS

```
STATE ERROR CODE MESSAGE
```

5 IFO217 RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 4 6 IFO217 RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 2 8 IFO217 RELOCATABILITY ERROR NEAR OPERAND COLUMN 2

NUMBER OF STATEMENTS FLAGGED IN THIS ASSEMBLY = 3 HIGHEST SEVERITY WAS 12

غرين 1.11 ـ

LA R,0 SR R,R حلول أخرى بواسطة (أو المقتصرة) أو ( الإزاحات ) .

غرين 2.11 ـ

LCR R,R

غرين 3.11 \_

ا ۱-۱+ ۱۲ CH R, الله الكلمة موسّعاً إلى كلمة قبل العملية بواسطة انتشار بتة ذات وزن قوي .

لم R,2048 LA R,4095 L R,=F'4096: (LA R,4095 LA R,1(0,R)

غرين 5.11\_

LA R,4(0,R)

تمرين 6.11\_

"\* MVI ZONE,C' MVC ZONE+1(L'ZONE-1),ZONE نستعمل كون الحركة تتمّ بايتة بعد بايتة من اليسار إلى اليمين .

تمرين 1.12 ـ

ا عدد التكرارات ... عدد التكرارات ... R1 EQU 3 --- -- L R1,N TRAIT --- معالجة التكرار BCT R1,TRAIT

تمرين 2.12 ــ

تسمح الماكرو تعليمة SNAP بالحصول على عمليات دلق («dumps») جزئية في الذاكرة . ويجب أن تسبقها ماكرو OPEN ( فتح سجلً ) . في حالتنا الحاضرة يمتد الدلق dump من العنوان SNAPDEB حتى العنوان SNAP . وتعطي الجهة SNAPFIN . تعطي الكلمة PSW عنوان بداية SNAP . وتعطي الجهة

اليمنى من dump ، حتى يكون ذلك ممكناً ، تفسير محتوى الذاكرة الثنائي على شكل سهات . وسيتمرّن القارىء بمحاولة إيجاد محتويات مختلف مناطق البرنامج عبر حساب العناوين من خلال العنوان الأساسي الموجود في المرصف 12 .

(أنظر اللائحة listing في الصفحة اللاحقة).

غرين 3.12 ـ

		0.5
COOOCD CODE	ADDR1 ADDR2	STHT SOURCE STATEMENT
		1 DEBUT START 0
		PRINT NOGENIDATA
		عكس سلسلة من السمات * 3
	E0000	4 WCFK EQU 3
	20004 20005	5 IND1 E2U 4 6 IND2 E3U 5
000000	20003	7 SNAPDEB DS OH
000000		8 PROLOGUE OS OH
000000 90EC DC9C	20000	9 STM 14.12.12(13) 10 USING DEBUT.12
000004 18CF	30000	10 USING DEBUT-12 11 LR 12-15
000006 5CD0 C078	00078	12 ST 13.5AVE+4
G0000A 41D0 C074	00974	13 LA 13,5AVE
00000E 4150 C000	00000	15 LA INC2.0
000012 4140 0005 000016	00005	16 LA INCL-CHI 17 BCL CS OH
000016 4334 C067	09067	17 BCL CS OH 18 IC WORK.CH1-1(IND1)
00001A 4235 CC6D	0006D	19 STC WORK CH2 (IND2)
00001E 4155 00C1	00001	20 LA INC2-1(IND2)
000022 4640 CG16	00016	21 BCT INC1+BCL
		4.12
BCTR	R,0	غرين 4.12 ـ
BALR	R,0	غرين _5.12_
DACK	K,U	عريل مدود
Vo	70NC 70NC	غرين 1.13 منطقة بطول L مرصف
XC	ZONE, ZONE	
XR	R1,R1	الرصف
NI	OCTET,X'00'	بايتة
	•	

تمرين 2.13 ـ لنفترض التعليمة في العنوان INSTR . إذن يوجد كود الطول في INSTR عرين 1 + ( تعليمة بنسق SS) .

( إعادة تصفير ) ( إعادة تصفير ) ( حيث XX هو الطول ناقص واحد ) ( حيث

علينا أن نتذكَّر أنَّه ، بالنسبة للتعليهات من النوع SS ، الطول المؤوَّل هو الطول ناقص واحد .

 XC
 ZONE1(L), ZONE2
 \_\_3.13

 XC
 ZONE2(L), ZONE1

 XC
 ZONE1(L), ZONE2

 XR
 R1,R2

 XR
 R2,R1

 XR
 R1,R2

 PACK
 OCTET, OCTET

 pack
 OCTET, OCTET

 pack
 OCTET, OCTET

				;	000000FF	
¥		N L d				******
۸ مرصف کا زیا (مرجع	61 	<u> </u>	TASLEAU		00084F88 00000	
(مرصف يحتوي المجموع) (لا زيادة) (مرجع)	7 FEG 1 67	DANS REF.	MOTS DU TA		000000 PFFFFFF 00087088	******
3	8 A S R R	N-1 D	NB N			460000 460000 0000000 0000000 0000000 000000 000000
		TAN (REGG. P	T E E		00000000	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	00000000000000000000000000000000000000	PANDICE.O PRESENT.O PRESENT.O PROPERTY.O PRO		ENTC DOSS	00000 000000000 0000000	**************************************
		MARKET OF WOOD	F.F. ~0030	N	00000000000000000000000000000000000000	6008000 000800 000800 000000 040000 040000 08000000
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		BY CONTROLL SAN SAL CAN SAL CA	00 000 H	77	0 00	0000000 0000000 0000000
DEBUT RO INOI CE RES	SNAPDEB PROLOGUE	BOUCLE BOUCLE	21- 800 6 > 20 14 00 14 00 14 00 14 00 16 00 17 00 18	•	00000000000000000000000000000000000000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
W.m.4 ID t	もいましてで もらり 40	~ ************************************	00 000 H U4 000 0	0008707	0 M 0 M	948000 480000 480000
0000 0000 0000 0400	0000			07851000 000	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 00 00 00 000 00 00 00 000 00 00	FOF00	NAP 0780 Snap	40000000 40000000	4800F04 4800F04 000F04 000F04 000F04 000F04 000F04
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 00 00 00 000 00 00 00 040 00 00 00 040 00 00 00	FOTOO 0000	70 S	6 FT 6 8	00000000000000000000000000000000000000
	0 18148 0004-0 00000 00000	+48044 88 800 	000000	ENTRY T ENTR	LTR 0	M 40000 M
000000	000 00000 000 00000 000 00000 000 00000 000 00004	00000000000000000000000000000000000000	00000000 0 00000000 0 00000000 0	PSW AT		00000000000000000000000000000000000000

بحرين 4.13 كيا في التمرين 6.11 ، نستعمل كون العمليات مع التعليهات MVC . . . كيا في التمرين بايتة بعد بايتة مع انتشار من اليسار إلى اليمين

```
CLI ZONE,X'00' (0 مقارنة أوّل بايتة مع CLC NONZERO (20NE+1(L'ZONE-1),ZONE NONZERO (20NE-1),ZONE NONZERO (20NE-1)
```

التعرّف إلى و الفراغ blank) يتمّ عبر المقارنة مع 'X'40'.

تمرين 5.13\_

XI \*+5,X'FO' NOP ETIQ

غرين 6.13 ـ

NOP ETIQ XI \*~3,X'FO'

تمرين REF وREF يشكّلان مرصفاً مزدوجاً يحتوي الزيادة والمرجع بالنسبة للتعليمة BXLE وNOMBRE هو عنوان العدد. أمّا PTR فهو مرصف مصوّب (مؤشّر).

NOMB RÊ

```
LA PTR,NOMBRE
LA REF,L'NOMBRE-1(PTR)
LA INCRE,1

TEST CLI O(PTR),C'O'
BNE SUITE
MYI O(PTR),C'
BXLE PTR,INCRE,TEST
```

غرين 13 .8 .

```
INDIC
                     X'00'
INDECR
                     X'40'
INDWAIT
                     X'20'
                     INDIC, INDWAIT
            01
                     INDIC, INDLEC+INDWAIT
            NI
                     INDIC, X'FF'-(INDLEC+INDECR)
                     INDIC, INDWAIT
                     ALPHA .
                     INDIC, INDLEC+INDWAIT
                    BETA -
                     DELTA
```

مع هذا الحلّ فإنّ التعديل المتعلِّق بِـ INDLEC يُترجَم بواسطة:

INDLEC EQU X'01'

لا تتأثّر أي تعليمة تحديد موضوع أو اختبار . والأمر لا يكون كذلك إن نحن لم نستعمل EQU لتحديد المؤشّرات الثنائية ، فحينتُذ لكان الكود عمّداً بسبب ظهور القيم 'X'80' . . في قلب التعليات نفسها . من جهة أخرى فإنَّ هذه التقنية تخوّل التعليات لأن تصبح موثّقة ذاتياً .

SLL R,32 أو SRL R,32 تمرين 1.14\_

SLA R,3 : 2<sup>3</sup> بكتب الضرب بـ

تمرين 2.14 ـ

القسمة على SRA R,4: 16

ترافق القسمة عملية بتر ( قطع ) . والتمثيل بالمكمَّـل إلى 2 يجعل  $^{15/2}$  + تعطى  $^{7}$  و يعطى  $^{8}$  .

غرین 3.14 \_ R SLDA R,0 مو مرصف مزدوج ZERO

تمرين 4.14 . أثناء عملية إزاحة دائرية إلى اليسار نحاول إعادة إدخال كلّ بتة خارجة في جهة النمين . العمل يتمّ على مرصف مزدوج . بعد تصفير مرصف اليسار نجري إزاحة مزدوجة بشكل يسمح بأن نجد من جديد في مرصف اليسار البتات المفقودة في مرصف اليمين . وتتيح لنا تعليمة أو (OR) بإعادة وضعها في مرصف اليمين . هنا نجري إزاحة دائرية من أربعة مواقع على المرصف 7 .

تصفیر 6,32 تصفیر SLDL SLDL 6,4 OR 7,6

غرين 1.18 ـ

نستعمل تعليمة TR ( بالقلوب )

TR CLE,ARTICLE

ARTICLE DC CL10'ABCDEFGHIJ'

( فقرة )

CLE DS OCL5

(مفتاح)

DC HL1'5,6,7,1,2'

```
TR نستعمل التعليمة TR CHAINE(8), TABLE
--- ----
DC C'0123456789ABCDEF' (جلول)
DC 2F (مبلسلة)
```

## ملحقات

جدول تكويد السمات جدول أبجدي للتعليمات أوامر المؤول مميزات الثوابت كود حرفي (تذكيري) موسًع

#### جدول تكويد السات

	- ,	<del></del>							
عشري	سادس	حرفي	مطبوعة مطبوعة	بطاقة	غشري	سادس	حرق	ب سمة	بطأقة
حسري	عشري	تذكيري	مطبوعة	مثقوبة	عسري	عشري	تذكيري	مطبوعة	مثقوبة
0	00			12-0-9-8-1	64	40	STH	بياض	الا تثقب
1 2	01 02			12-9-1	65	41	LA	O =.	12-0-9-1
3	. 03			12-9-2 12-9-3	66 67	42 <sup>-</sup> 43	STC IC		12-0-9-2
4	04	SPM	,	12-9-4	68	44	EX		12-0-9-3 12-0-9-4
5	05	BALR		12-9-5	69	45	BAL		12-0-9-5
6	06 07	BCTR BCR	1	12-9-6	70	46	BCT	•	12-0-9-6
Ŕ	08	SSK		12-9-7 12-9-8	71 72	47 48	BC LH		12-0-9-7
9	09	ISK.		12-9-8-1	1 73	49	CH		12-0-9-8 12-8-1
10	OA.	SVC		12-9-8-2	74	4A	AH		12-8-2
11 12	OB OC			12-9-8-3	75	4B	SH	(نقطة)	12-8-3
13	op			12-9-8-4 12-9-8-5	76 77	4C 4D	MH	<del>,</del>	12-8-4
14	0E	MVCL	L	12-9-8-6	78	4E	CVD	+	12-8-5 12-8-6
15	0F	CLCL		12-9-8-7	79	4F	CVB		12-8-7
16	10. 11	LPR	·	12-11-9-8-1	80	50	ST	&.	12
1 18	1 11	LNR LTR	,	11-9-1 11-9-2	81 82	51 52			12-11-9-1
19	13	LCR	]	11-9-3	83	53			12-[1-9-2 - 12-[1-9-3
20	14	NR		11-9-4	84	54	N·		12-11-9-4
21	15	CLR		11-9-5	85	_ 55	CL		12-11-9-5
22	16 17	OR XR		11-9-6 11-9-7	86 87	56 57	O X		12-11-9-6
24	18	LR		11-9-8	88	58			12-11-9-7 12-11-9-8
25	19	CR		11-9-8-1	89	59	C C		11-8-1
26	1A	AR	1	11-9-8-2	90	5A	A	ļ	11-8-2
27 28	IB IC	SR MR		11-9-8-3 11-9-8-4	91 92	5B 5C	S M	2	11-8-3
29	l ib	DR		11-9-8-5	92	50	D M	*	11-8-4 11-8-5
30	IE	ALR		11-9-8-6	94	5E	ĀL	<del></del>	11-8-6
31	1F	SLR		11-9-8-7	95	5F	SL		11-8-7
32 33	20 21	LPDR LNDR	ŀ	11-0-9-8-1 0-9-1	96 97	60	STD	-	11
34	22	LTDR	ľ	0-9-2	98	61 62		1	0-1 11-0-9-2
35	23	LCDR		0-9-3	99	63			11-0-9-3
36	-24	HDR		0-9-4	100	64			11-0-9-4
37 38	25 26	LRDR MXR		0-9-5 0-9-6	101 - 102	- 65	-		11-0-9-5
39	27	MXDR		0-9-7	102	66 67	MXD		11-0-9-6 11-0-9-7
40	28	LDR		0-9-8	104	68	LD		11-0-9-8
41	29	CDR		0-9-8-1	105	69	CD		0-8-1
42 43	2A 2B	ADR SDR		0-9-8-2	106	6A	AD .		12-11
44	2C	MDR		0-9-8-3 0-9-8-4	107 108	6B 6C	SD MD	%	0-8-3 0-8-4
45	2D	DDR		0-9-8-5	109	6D	DD	~	0-8-5
46	2E	AWR	<b>]</b> .	0-9-8-6	110	6E	AW	> .	0-8-6
47 48	2F 30	SWR LPER	.	0-9-8-7 12-11-0-9-8-1	111	6F   70	SW	?	0-8-7
49	31	LNER		12-11-0-9-8-1     9-1	1112	/0   71	SIE		12-11-0 12-11-0-9-1
50	32	LTER		9-2	114	72			12-11-0-9-2
51	33	LCER	i l	9-3	115	73/			12-11-0-9-3
52 53	34 35	HER LRER		9-4 9-5	116	74			12-11-0-9-4
54	36	AXR		9-5 9-6	117	75 76			12-11-0-9-5 12-11-0-9-6
55	37	SXR		9-7	119	<del>  177  </del>			12-11-0-9-7
56	38	LER		9-8	120	78	LE		12-11-0-9-8
57	39	CER		9-8-1	121	79	CE		8-1
58 59	-3A 3B	AER SER		9-8-2 9-8-3	122 123	7A 7B	AE SE	*	8-2 8-3
60	3B 3C	MER		9-8-4	123	7 <del>C</del>	ME	<del>-</del>	8-4
61	3D	DER		9-8-5	125	7D	DE		8-5
62	3E	AUR		9-8-6	126	' 7E	AU	7	8-6
63	3F	SUR		9-8-7	127	7F	SU		8-7
		<del></del>		·					····

## جدول تكويد السات

	<del></del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,		<del></del>	<del>,</del>	
شري	ادس	بحرفي ٨ [٣	رستة		1-9	ادس	ـ حرفي اسا	را سمةج	يطاقة ،
شري	شري	تذكيري	مطبوعة	بطاقة	1 3	ري	تذكيري ع	مطبوعة	مثقوبة
		ری	مطبوعه		3	ريا	ستري ا	مسبوحا	13-1
128	80	SSM		12-0-8-1	192		1.	1	12-0
129	81	1	i	12-0-1	193	CI	1	A.	12-1
130	82 83	LPSW		12-0-2 12-0-3	194 195	C2 C3		B	12-2
132	84	WRD	] .	12-0-3	195	C4	ļ	C	12-3 12-4
133	85	RDD	<b></b>	12-0-5	197	दि	<del></del>	E	12-5
134	86	BXH		12-0-6	198	C%		F	12-6
135	87	BXLE	Į.	12-0-7	199	C7	1	. G	12-7
136	88 89	SRL SLL	1	12-0-8 12-0-9	200 201	C8	1	H	12-8
138	BA	SRA ·	<del> </del>	12-0-8-2	201	CA	<del>-  </del>	1_1_	12-9
139	8B	SLA		12-0-8-3	203	CB	1	· .	12-0-9-8-3
140	8C	SRDL.	1	12-0-8-4	204	CC		ļ	12-0-9-8-4
141	8D   8E	SLDL	1	12-0-8-5	205	CD	ł	İ	12-0-9-8-5
143	8F	SRDA	···-	12-0-8-6 12-0-8-7	206 207	CF CF	<del></del>	<del> </del>	12-0-9-8-6
144	90	STM	1	12-11-8-1	207	Do	í		12-0-9-8-7 11-0
145	91	TM		12-11-1	209	Di	MVN	J	l ii-i
146	92	MVI		12-11-2	210	D2	MVC	K-	11-2
147	93	TS NI		12-11-3	211	D3	MVZ	L	11-3
149	95	CLI	ļ ·	12-11-4	212 213	D4 D5	NC CLC	M N	11-4
150	96	OI	j	12-11-6	214		oc	Ö	11-5 11-6 .
151	97	XI	İ	12-11-7	215	D7	xč	P	11-7
152 153	98	LM		12-11-8	216	DB		L Q	11-8
154	94	1		12-11-9 12-11-8-2	217 218	D9 DA	1	R	11-9
155	9B			12-11-8-3	219	DB	ŀ		12-11-9-8-2
156	9C	SIO	1	12-11-8-4	220	DC	TR	ł	12-11-9-8-3 12-11-9-8-4
157 158	9D	TIO	<u> </u>	12-11-8-5	221	DD	TRT		12-11-9-8-5
159	9E 9F	HIO. TCH		12-11-8-6   12-11-8-7	222	DE	ED		12-11-9-8-6
160	Ã0	1		11-0-8-1	223 224	DF E0	EDMK	ĺ	12-11-9-8-7
161	Al	1		11-0-1	225	Ei	i		0-8-2 11-0-9-1
162 163	A2 A3			11-0-2	226	E2	1	S	0-2
164	1 23	1 . 1		11-0-3 11-0-4	227	E3	1		0-3
165	A5	1 1		11-0-4	228	E4 E5	ſ	U V	0-4
166	A6	1		11-0-6	230	E6	j i	w	0-5 0-6
167 168	A7 A8			11-0-7	231	E7	1 1		0-7
169	A9	1 1	i	11-0-8	232	E8		X	0-8
170	ÄÄ	•		11-0-9 11-0-8-2	233	E9 EA	1 . 1	Z	0-9
171	AB	1	- 1	11-0-8-3	235	EB	i i		11-0-9-8-2 11-0-9-8-3
172 173	AC AD	STNSM		11-0-8-4	236	EC_	L	j	11-0-9-8-3 11-0-9-8-4
173	AE	STOSM SIGP		11-0-8-5	237	ED	T		11-0-9-8-5
175	AF	MC		11-0-8-6 11-0-8-7	238 239	EE	1 1	- 1	11-0-9-8-6
176	BO	1 1	· 1	12-11-0-8-1	240	FO	SRP	0	11-0-9-8-7
177 178	BI B2	LRA		12-11-0-1	241	Fi	MVO	ĭ	0
179	B3			12-11-0-2	242	F2	PACK	2	2
180	B4		-	12-11-0-3 12-11-0-4	243 244	F3 F4	UNPK	3	3
181	B5			12-11-0-5	245	F5	ŀŀ	4 5	5
182 183	<u>B6</u> B7	STCTL LCTL		12-11-0-6	246	F6			6.
184	B8 /	TULL		12-11-0-7	247	F7		7	7
185	B9	1		12-11-0-8 12-11-0-9	248 249	F8 F9	ZAP CP		8
186	BA	CS CDS		12-11-0-8-2	250	FA	AP	-	9
187 188	BB BC	CDS		12-11-0-8-3	251	FB	SP		12-11-0-9-8-2 12-11-0-9-8-3
189	BD	CLM		12-11-0-8-4	252	FC	MP .		12-11-0-9-8-4
190	BE	STCM		12-11-0-8-5 12-11-0-8-6	. 253 254	FD	DP		12-11-0-9-8-5
191	BF	ICM		12-11-0-8-7	255	FE   FF			2-11-0-9-8-6
		<u>-</u> -				••	<u>·</u>		12-11-0-9-8-7

## جدول أبجدي للتعليمات

النسق	منطقة العوامل	- Format منطقة العوامل	
RR RR-M	R <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub> M <sub>1</sub> ,R <sub>2</sub>	SI D <sub>1</sub> (B <sub>1</sub> ),I <sub>2</sub>	
RR-1 RR-I	R1 Z	S D <sub>2</sub> (B <sub>2</sub> )	
RX RX-M	$R_1, D_2(X_2, B_2)$ $M_1, D_2(X_2, B_2)$	$\begin{array}{ccc} - & SS-1 & D_1(L,B_1),D_2(B_2) \\ SS-2 & D_1(L_1,B_1),D_2(L_2) \\ - & SS-3 & D_2(L_1,B_2),D_2(B_2) \end{array}$	,B <sub>2</sub> )
RS RS-M	$R_1, R_3, D_2(B_2)$ $R_1, M_3, D_2(B_2)$	- SS-3 D <sub>1</sub> (L <sub>1</sub> ,B <sub>1</sub> ),D <sub>2</sub> (B <sub>2</sub> مراصف R, X إذاحة D إذاحة D يقاع باريعة بتات M قيمة فورية I طول L	27,13

				-	
الدَّالة (الوظيفة)	حرفي <sub>۷</sub> تدكيري	00P سادس عشري،	النسق	يحدّ موضع CC	
Add	AR	1A	RR	*	Ì
Add	A A	5A	RX	*	1
Add Decimal	AP	FA	SS-2	*	
Add Halfword	AH	4A	RX	*	ĺ
Add Logical	ALR	1E	RŘ	*	
Add Logical	AL	5E	RX	*	1
AND ·	: NR	. 14	RR	*	l
AND	N	54	RX	*	
AND	NI	<b>`94</b>	SI	:*	Ì
AND	NC	D4	SS-1	*	
Branch and Link	BALR	05	RR		l
Branch and Link	BAL	45	RX		
Branch on Condition	BCŔ	07	RR'-M		l
Branch on Condition	BC :	47	RX -M		
Branch on Count	BCTR	06	RR		
Branch on Count	BCT	46	RX		ı
Branch on Index High	BXH .	: 86	RS	·	
Branch on Index Low or Equal	BXLE	87	RS		l
Compare	CR ,	19	RR	*	
Compare	C	59	RX	*	
Compare and Swap	CS	BA	RS	*	ŀ
Compare Decimal	CP	F9	55-2	*	l
Compare Double and Swap	CDS	BB	RS	**	l
Compare Halfword	CH	49	RX	±	l
Compare Logical	CLR	15	RR	<b>'</b> *	l
Compare Logical	CL	55	RX -	*	L
Compare Logical	CLC	D5	SS-1	*	ľ
Compare Logical	CLI	. 95	SI	*	1
Compare Logical Characters under Mask	CLM	BD	RS-M	*	
Compare Logical Long	CLCL	0F	RR	*	ſ
Convert to Binary	CVB	4F	RX		ĺ
Convert to Decimal	CVD	4E	RX		1

<u></u>	T :	т .г	т	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
}	حرفي	سادس عشري	1	یجد موضع ۵۵
الدَّالة ( الوظيفة )	تذكيري Mnemo		النسق	مؤضع
Fonction	nique	decimal	Format	~~
<del></del>	<del>1</del>	+	-	1
Divide	DR	10	RR	ł
Divide	D	50	RX	{
Divide Decimal	DP	FD	SS-2	
Edit and Mark	ED	DE	SS-1	*
Exclusive OR	EDMK	DF 17	SS-1	*
Exclusive OR	X	57	RR	*
Exclusive OR	) îı	97	SI	*
Exclusive OR	xc	D7	SS-1	*
Execute	ĒΧ	44	RX	1 1
Insert Character	IC	43	RX	1 1
Insert Characters under Mask	ICM	BF	RS-M	*
Load	LR	18	RR	1 " 1
Load	L	58	RX	) )
Load Address	LA	41	RX	1 .1
Load and Test	LTR	12	RR	*
Load Complement	LCR	13	RR	*
Load Halfword	LH	48	RX	]
Load Multiple	LM	98	RS	i i
Load Negative	LNP	11	RR	*
Load Positive Monitor Call	LPR	10	RR	*
Move	MC	AF	SI	l · ]
Move	IVM	92	SI	1.
Move Long	MVC	D2	SS-1	
Move Numerics	MVN	0E	RR	*:
Move with Offset	MVO	D1   F1	SS-1	1
Move Zones	MVZ	D3	SS-2 SS-1	1
Multiply	MR	10	88 33-1	f
Multiply	M	5C	RX	
Multiply Decimal	MP	FC	SS-2	1
Multiply Halfword	МН	4C	RX	- 1
OR	GR'	16	RR	*
OR	0	56	RX	*
OR	01	96	SI	* 1
OR	OC j	D6	SS-1	* }
Pack	PACK	F2	SS-2	- 1.
Set Program Mask Shift and Round Decimal	SPM	04	RR-1	
Shift Left Double	SRP	F0 {	SS-3	* [
Shift Left Double Logical	SLDA	8F	RS	*
Shift Left Single	SLDL	8D	RS	- 1
Shift Left Single Logical	SLA	8B	RS	*
Shift Right Double	SLL	89	RS	į.
Shift Right Double Logical	SRDA SRDL	8E	RS	*
Shift Right Single	SRA	8C 88	RS	
Shift Right Single Logical	SRL	88	RS RS	*
Store	ST	50	RX	1
Store Character	STC	42	RX	}
Store Characters under Mask	STCM	BE	RS-M	- 1
Store Clock	STCK	B205	S	* }
Store Halfword	STH	40	RX	^
Store Multiple	STM ]	90	RS	)
	•	•	[	1

Subtract Subtract Subtract Decimal Subtract Halfword	SR SP SH	1B 5B FB 4B	RR RX SS-2 RX	* * *
Subtract Logical Subtract Logical Supervisor Call	SLR SL SVC	1F 5F 0A	RR RX RR-I	*
Test and Set Test under Mask Translate Translate and Test Unpack Zero and Add Decimal	TS TM TR TRT UNPK ZAP	93 91 DC DD F3 F8	S SI SS-1 SS-2 SS-2	* * *
الفاصلة المتحركة	ن حسابية ب	تعليهان		
Add Normalized, Extended Add Normalized, Long Add Normalized, Long Add Normalized, Short Add Normalized, Short Add Unnormalized, Long Add Unnormalized, Long Add Unnormalized, Short Compare, Long Compare, Long Compare, Long Compare, Short Compare, Short Divide, Long Divide, Long Divide, Short Divide, Short Load and Test, Long Load and Test, Short Load Complement, Long Load Complement, Short Load, Long Load Negative, Short Load Negative, Short Load Negative, Short Load Negative, Short Load Positive, Long Load Positive, Short Load	AXR ADR ADR AER AWR AWR AU CDR CE CE DDR DER LTDR LTDR LCDR LNDR LNDR LNDR LNDR LNDR LNDR LNDR LN	36 2A 3A 7A 2E 3E 3E 29 39 79 2D 6D 3D 7D 24 34 22 33 33 28 68 21 31 20 30	RR RR RX RR RX RR RX RR RX RR RX RR RR R	*****
Load Rounded, Extended Long Load Rounded, Long to Short Load, Short Load, Short Multiply, Extended Multiply, Long Multiply, Long Multiply, Long/Extended Multiply, Long/Extended Multiply, Short Multiply, Short Store, Long	LRDR LRER LE MXR MDR MD MXDR MXDR MXD MER ME STD	25 35 38 78 26 20 60 27 67 30 70 60	RR RR RR RR RR RR RX RR RX RX	

Store, Short Subtract Normalized, Extended Subtract Normalized, Long Subtract Normalized, Long Subtract Normalized, Short Subtract Normalized, Short Subtract Unnormalized, Long Subtract Unnormalized, Short Subtract Unnormalized, Short Subtract Unnormalized, Short	STE SXR SDR SD SER SE SWR SW SUR SU	70 37 28 68 38 78 2F 6F 3F 7F	RX RR RR RX RR RX RR RX RR	* * * * * * * *	
---	--	--	--	-----------------	--

## أوامر المؤول

			<del></del>
<b></b>			
۱ تعریف <sup>D</sup> المعطیات	DC DS CCW	تأویل! Assemblage مشروط[conditionne	MACRO MNOTE MEXIT
تقطيع	START CSECT DSECT COM ENTRY EXTRN		MEND ACTR AGO AIF ANOP GBLA
تعريف المراصف القاعدية	USING DROP		GBLB GBLC LCLA
مراقبة اللائمحة	TITLE EJECT SPACE PRINT		LCLB LCLC SETA SETB SETC
مراقبة البرنامج	EOU ORG LTORG CNOP END COPY PUNCH REPRO ISEQ ICTL PUSH POP OPSYN		

مميزات الثوابت

النوع	ً الطول الضمني	حد الإصطفاف	يتميَّز پ	بتر أو ملء إلى
С	-	بايتة	سهات	اليمين
х	-	بايتة	أرقام سادس عشرية	اليسار
В	-	بايتة	أرقام ثنائية	اليسار
F	4	كلمة	أرقام عشرية	اليسار
Н	2	نصف كلمة	أرقام عشرية	اليسار
E	4	كلمة	أرقام عشرية	اليمين
D <sub>.</sub>	8	كلمة مزدوجة	أرقام عشرية	اليمين
L	16	كلمة مزدوجة	أرقام عشرية	اليمين
Р	-	بايتة	أرقام عشرية	اليسار
Z	· -	بايتة	أرقام عشرية	اليسار
A	1 4	كلمة	تعبير	إ اليسار
Y	2	نصف كلمة	تعبير	اليسار
S	2	نصف كلمة	تعبير	[ - [
٧	4	كلمة	مز قابل للنقل	اليسار

الكود الحرفي موسع

<del></del>			<del></del>
كود العملية الحرفي	المعنى	التعليمة المولّـدة	القناع
B BR	تفريع غير مشروط	BC 15, BCR 15,	1111
NOP NOPR	لا عملية	BC 0, BCR 0,	0000
	٠٠٠ بعد تعليات المقارنة		
	تفريم إذا كان:		
ВН ВНК	(*) 2 المتأثّر 2 < المتأثّر 1 (*) Op	BC 2, BCR 2,	0010
BL BLR	u < "	BC 4 BCR 4	0100
BE BER	" = "	BC 8, BCR 8,	1000
BNH BNHR	u ≤ .	BC 13, BCR 13,	1101
BNL BNLR	11 5 %	BC 11, BCR 11,	1011
BNE BNER	n 🚁 II	BC 7, BCR 7,	0111
	بعد التعليهات الحسابية		
	تفريع إذا كانت النتيجة	Ì	
BO BOR	فيض عن السعة	BC 1, BCR 1,	0001
BP BPR	> 0	BC 2, BCR 2,	0010
BM BMR	< 0	BC 4, BCR 4,	0100
BNP BNPR	≤ 0	BC 13, BCR 13,	1101
BNM BNMR	≥0	BC 11, BCR 11,	1011
BNZ BNZR	≠ 0	BC 7, BCR 7,	0111
BZ BZR	= 0	BC 8, BCR 8,	1000

<sup>(\*)</sup> المقصود هما المتأثّران 1 و2 في تعليمة المقارنة .

ملاحظة : الكود الحرفي التذكيري المنتهي بحرف لا بولًد تعليمات من النسق RR . المرصف المذكور يحتوي على عنوان التفريع .

مثلاً : BR 3 تفريع غير مشروط إلى العنوان الواقع في المرصف 3 . B ALPHA تفريع غير مشروط إلى العنوان ALPHA .

# ترجمة الملاحظيات الواردة في بعض البرامج الموجودة في الكتاب

الصفحة	لسطر الملاحظية	1
69	5 ثوابت سيات. لا يوجد اصطفاف خاص. الطول 256	
	6 تأطير إلى اليسار . بقر إلى اليمين	
	8 بتر َ إِلَى البِمين .	
	9 تأطير إلى اليسار تكمُّك فراغات .	
	10 توليد فاصلة عليا واحدة .	
	11 نفس الملاحظة	
	21 تگرار ویتر	
	15 ثوابت سادس عشرية . تأطّير إلى اليمين . بتر إلى اليسار .	
÷	16 طَول ضمني	
-	17 طول ظاهر .	
	18 بتر.	
	21 ثوابت ثنائية . الطول الأقصى 256 بايتة تأطير إلى اليمين .	
	22 تكمَّله أصفار إلى اليسار . أصطفأف على البايتة .	
	23 ثنائي	
	24 بتر إلى اليسار .	
	. بنر 25	
	26 تكرار.	
	29 ثوابت بالفاصلة الثابتة على كلمة (F) أو نصف كلمة (H) .	
	30 اصطفاف على الكلمة أو نصف الكلمة . عندما يكون الطول	
	31 عدد لا يعود هناك اصطفاف. الثابتة هي بالنظام العشري	
	34 إزاحة 3 بتات إلى اليسار (8 *) 20 ينات 2 بار الليسار (8 *)	
	36 إزاحة 3 بتات إلى اليمين (8/) 20 م - الحا	
	39 مدور آعلی دیمان آن	
	40 مدور أصغر. 42 تعديل الطول LONG والاصطفاف ALIGN .	
	42 إزاحة بتين إلى اليسار	
70	43 إراحه بنين إلى السار. 49 ثوابت بالفاصلة المتحرّكة وبالدقّة البسيطة. اصطفاف على الكلمة	
	49 توابت بالقاصلة الشخرات وبالفاحة البديد . 50 تأطير إلى اليمين . لا بتر . القيمة مدوّرة .	
	30 ناظير إلى اليمين . بر بنر . الفيلة عارق . 31 الطول الضمني 4 بايتات .	
	از الطول الصمي + بايس ،	

70

73

52 بفاصلة متحركة

57 ثوابت بالفاصلة المتحرّكة وبالدقّة المزدوجة

58 اصطفاف على الكلمة المزدوجة . تأطير إلى اليمين . لا بتر

59 القيمة مدوّرة . الطول الضمني 8 بايتات

66 أرابت بالفاصلة المتحرّكة وبالدفّة الرباعية

67 اصطفاف على الكلمة المزدوجة. الطول الضمني 16 بايتة.

68 لا بتر . القيمة عندورة . السّ من 85- إلى 75+ .

73 ثوابت عشرية . الطول الأقصى يبلغ

16 74 بايتة . الإشارة تقع في الربع الأيسر

75 من البايتة اليمني الأخرة . تأطير إلى اليمين . بتر إلى اليسار .

X'F 76 أو 'X'C في موقع الإشارة يعتبران مثل +

X'D 77 أو X'E' في موقع الإشارة بعتبران مثل -

78 لا يتم ترجمة الفاصلة العشرية أبدأ إلى الثنائي .

79 تأطير إلى اليمين. بتر إلى اليسار.

80 الطول الضمني .

82 بتر إلى اليسار

86 الثوابت العشرية المكتّفة (Packed)

87 نفس قواعد الثوابت السابقة .

88 تقم الإشارة في الربع الأيمن الأخير.

2 رمز خارجي

6 رمز قابل للنقل

9 ثوابت عنوان من النوع A

10 تُكتب A DC (تعبير مطلق أو قابل للنقل)

11 اصطفاف على الكلمة . الطول الضمني 4 بايتات .

12 الأطوال الظاهرة الممكنة هي من 1 إلى 4 باينات.

13 بتر إلى اليسار . عكن التحديد في كود حرفي .

18 طول ظاهر

20 رمز خارجي

23 ثوابت عنوان من النوع Y

24 تكتب DC (تعبير مطلق أو قابل للنقل)

25 اصطفاف على نصف الكلمة . الطول الضمورنصف كلمة .

26 الأطوال الظاهرة الممكنة هي من 1 أو 2 بايتة .

27 بتر إلى اليسار. ممكن التحديد في كود حرفي.

29 لاحظوا أن النجمتين

30 تساويان B وB + 2

31 الطول الظاهر

32 بتر إلى اليسار

35 ثوابت عنوان من النوع S

36 نُكتب S DC (تعبير مطلق).

37 أو S DC (تعبير قابل للنقل)

38 أو DC (تعبير مطلق (تعبير مطلق)).

200

5 مرصف مرجع لِد BXLE 6 مرصف عمل 11 القاعدة = المرصف 12

23 طول الكلمة

```
الصفحة
                                                             السطر الملاحظية
 111
                                                              47 حلقة مسح الجدول
                                  48 و49 في حال عدم التبديل يتم فرز (ترتيب) TAB
                                                            52 تصفير المؤشر
53 تصفير مرجع BXLE
                                                    56 عنصر أيسر في مرصف العمل
                                                                         57 مقارنة
                                                                         60 تبديل
                                                            62 تحديد موقع INDIC
                                                                101 منطقة المعطيات
                                                             102 عدد عناصر TAB
                                                                 105 إعداد INDIC
  115
                                                      39 مؤشِّر بداية الجدول الثانوي
                                                      40 مؤشَّس نهاية الجدول الثانوي
                                                           41 مؤشر المنتصف والرتبة
                                                                  42 مرصف العمل
                                                  43 طول العنصر .
62 عدد عمليات التكرار في البرنامج
                                                                         76 إعداد
                                           80 حساب عنوان العنصر الوسط (المنتصف)
                                                              84 قسمة على ٤ # 2
                                   85 (PTRELEM) = عدد العناصر في الجدول الثانوي
                                                            87 إذا 0 نرغِم حتَّى 1
                                                                   89 ضرب ید >
                                                                         91 مقارنة
                                               92 تغريم إذا كان MOT) < ELEM),
                                                93 تفريم إذا كان ELEM نفريم إذا
                                    95 وجدنًا العنصر حساب رتبة العنصر = (MOT)
                                                               98 قسمة على الطول
                                                            100 طباعة الرتبة والقيمة
                                                                      129 لم نجده
    116
                                                                153 منطقة المعطيات
                                                            154 عند كليات الجدول
                                                                  155 طول العنضر
                                                            3 حفظ مراصف المنادي
  160
                                                    5 تعريف وشحن مرصف القاعدة
                                                         6 نأخذ الرصف 12 كقاعدة
                                                           7 عنوان PROGJ في 12
```

8 حفظ R13 في المنطقة SAVE AREA من البرنامج .

#### الصفحة

10 و11 حفظ غنوان المنطقة SAVE AREA من هذا البرنامج في المنطقة AREA من المنادي 160 16 تعريف المنطقة SAVE AREA 22 متتالية نداء PROGK 20 متتالية العودة إلى PROGI

#### فهرست

الصفحة	الموضوع
5	تقليم
1	تمهيد
ل : عمومیات	القسم الأو
9	1_الآلة البسيطة
20	2_تكويد المعلومات
35	
36	3 ـ العنونة المطلقة ، العنونة النسبية
41	4_ هيكلية الحاسبات 360/370 IBM
45	
51	6_لغة المؤول
اني 370/360	القسم الث
	·
59	7_العناصر الأساسية
67	
75	تمارين
76	9 ـ كتابة العناوين بلغة المؤول
81	10 ـ التعليمات بلغة المؤول ، عموميات .
84	11 ـ الحساب بفاصلة ثابتة والحركات
92	
93	
98	تمارين

99	13_ العمليات المنطقية
104	تمارين
106	14_عمليات الإزاحة14
109	تمارين ألم المستحدد ا
110	15_ مسائل
117	16 ـ الحساب العشري16
	17 ـ الحساب بفاصلة متحرّكة
	18_ تعليمات التحويل والتمثيل
129	19_ الانقطاع والادخال والاخراج
138	20_ الأوامر المتعلقة بالعنونة وتركيبة المرتجع
	21ـــ البرامج الثانوية
	22ـــ التأويل المشروط وماكرو التعليمات
	22 ـ نصائح في البرمجة
181	طلول التمارين
189	لمحقاتلحقات
190	جدول تكويد السمات
192	جدول أبجدي للتعليمات
195	أوامر المؤول ألم المراب أوامر المؤول ألم المؤول ألم المؤول ألم المؤول ألم المراب المرا
196	عميزات الثوابت
197	الكود الحرفي موسّع

#### هذأ الكتاب

تعتبر لغة المؤوّل ( الأسمبلر ) من العناصر الأساسية في التفكير حول طريقة البرمجة بإحدى اللغات المتطوّرة فهي تتيح لنا فهماً مفصّلاً لأواليات الحاسب وليس بالإمكان الاستغناء عنها في إعداد المعلوماتي .

وتتجلّى ضرورة إستعمال لغة المؤوّل ، بالرغم من قوّة اللغات المتطوّرة ، عندما يوجد إلزامات بالنسبة لفترات الإجابة ( بعض البرامج الكبيرة ، أنظمة التشغيل ، المصرّفات ، الوقت الحقيقي ، . . . ) أو بالنسبة لحجم الذاكرة ( الحاسبات الصغيرة والمتوسّطة ) ، أو أيضاً إلزامات تعود إلى عدم كفاية إمكانيات البرامج ( فورتران ، باسيك ) .

من جهة أخرى ، سوف يجد مستعملو الميكرومعلوماتية في تطبيق لغة المؤوّل حلًّا ممتازاً لما يعترضهم من مشاكل .

يتوجّه هذا الكتاب إلى الطلّاب والممارسين الذين يرغبون بتعميق معرفتهم في بجال المعلوماتية . وهو يتكوّن من فصول قصيرة ويبتدىء انطلاقاً من ملاحظات بسيطة جدّاً على حاسبة الجيب ، بشكل يقود معه القارىء شيئاً فشيئاً ، لا سيّا بفضل التمارين المحلولة والمفاهيم الأساسية في بنية الآلة ، إلى دراسة المؤوّل والماكرو \_ لغة . ولا شكّ أنّه بالإمكان استعماله كمرجع ولتدريس متعلّق بسلسلة الآلات المتمدة كامثلة استعماله كمرجع ولتدريس متعلّق بسلسلة الآلات المعتمدة كامثلة (سلاسل 4000 ، 3000 ، 3000 ) ولكنّه وضع كي يكون دليلاً عاماً يوجّه بطريقة سليمة أيّ برمجة بلغة المؤوّل .